

For More Free Computer Stuff Please goto http://computerjinn.blogspot.com

سبق 1


بنيادى باتني

اس سبق میں آپ کو کورل ڈرا 11 کی کارکردگی اور اس میں بنائی جاسکنے والی سختلف قسم کی ڈرائنگن کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ورژن 11 کی نئی خصوصیات 'یوزر اِنٹرفیس کے اسم حصوں 'ڈرائنگز کی ویو آپشنز 'سیلپ حاصل کرنے کے متعلق معلومات بھی دی جائیں گی۔ اس سبق میں اسم اصطلاحات کی وضاحت بھی شامل سے۔

المجيكش بمقابله بث مييس (Bitmaps) المجيكش بمقابله بث


کمپیوٹر اسیجنگ پروٹر امزعموا آبجیکش یا پھر پٹ میپس پرکام کرنے کے لیے بنایا گیا پروٹرام ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ کورل ڈرا 11 آبجیکش پرکام کرنے کے لیے بنایا گیا پروٹرام ہے۔آبجیکش ڈرائنگ ٹولز کی مددسے بنائے جاتے ہیں جوریاضی کے فارموں کے ڈرافید متعین کردہ اشکال بناتے ہیں۔آبجیکش کو Vectors یا ڈرائنگر بھی کہتے ہیں۔ ویکٹر آبجیکٹ میں شامل پراپرٹیز اس کا تعین کرتی ہیں ; مثلاً رنگ 'شکل اور سائز۔ آبجیکش ہموار لائنوں اور رنگوں کے ساتھ ڈسپلے ہوتے ہیں چاہے آبہیں قریب سے دیکھا جائے یا دور سے۔ چونکہ کسی ڈرائنگ (شکل 1.1) میں ہرایک آبجیکٹ ہوؤ ری سائز رنگ آزادر ہتا ہے'اس لیے آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی آبجیکٹ کوسلیکٹ موؤ ری سائز رنگ

كاكوني عمل خلنہيں ہوتا _ يعني پرنٹ آؤٹ كى كوالٹي كا انحصار پرنٹر كے ریز وليوش پر ہوگا۔



شکل 1.1 بی تصویراصل میں الگ الگ آنجیکٹس پرخشتمل ڈرائنگ ہے۔

Bitmap (پیکسلز) کہتے ہیں۔ اگر جہ آب بالکل نئے سرے سے بھی ایک بیٹ ہوتے ہیں جنہیں Pixels (پیکسلز) کہتے ہیں۔ اگر جہ آب بالکل نئے سرے سے بھی ایک بٹ www.allpdfstuff.blogspot.com میپ ایسی بنا سکتے ہیں' کیکن اس فیم کے اسب جزعموماً ڈیجیٹل کیمروں اور کینرز کے ذریعہ ہی آتے ہیں۔کورل فوٹو پینٹ اور ایڈوب فوٹوشاپ ایسی کی ایڈیٹنگ کے شہور پروگرام ہیں۔



شکل 1.2 ڈیجیٹل کیمرے ہے لی گئی پیقسور پہٹ میپ ایسے کی ایک مثال ہے۔اس تصویر میں ترمیم کے لیے آپ کورل فوٹو پینٹ جیسا امیج ایڈیٹنگ پروگرام استعمال کرتے ہیں۔

بٹ میپ ایج کی شکل وصورت اور رنگ دورے دیکھنے پر ہموار نظر آتا ہے' کین جب آپ اے قریب سے دیکھیں تو چھوٹے ڈیے سے نظر آئیں گے۔ چونکہ بٹ میپ آپ ایٹ چھوٹے ڈیے سے نظر آئیں گے۔ چونکہ بٹ میپ امیج چھوٹے چھوٹے چھوٹے اس لیے ایڈ یٹنگ نقطوں (dots) کی سطح پر ہی

ہونی چاہیے۔ ڈرائنگ پروگرام کی نسبت کسی بٹ میپ ایج میں آئٹر سلیکٹ کرنا کہیں زیادہ مشکل ہے کیونکہ وہ محض'' نقطے'' ہوتے ہیں نہ کہ سلیکٹ کیے جاسکنے والے آئجیکٹس ۔ بٹ میپ ایج کی کوالٹی کا انحصاراس ریز ولیوش پر ہے جس میں اسے سیوکیا جائے۔

www.allpdfstuff.blogspot.com

ورژن 11 میں نئی چیزیں

يہاں ہم كورل ڈرا 11 ميں متعارف كرائي گئى تبديليوں كامخضرا ذكركريں كے:


- و ڈیفالٹ سیٹنگز سیوکر تاایپلی کیشنز اور ڈاکومنٹ ڈیفالٹ سیٹ کرنے کے ملے Tool مینومیں ایک Save settings کے لیے Tool مینومیں ایک as Default کمانڈ شامل کی گئی ہے۔کوئی نیا ڈاکومنٹ شروع کرنے پر سیوکی ہوئی سیٹنگز (مثلاً نیاڈیفالٹ فونٹ)خود بخو داستعال ہوگا۔
- آٹوبیک اپس میں بہتری جب کوئی آٹوبیک اپ کیا جارہا ہوتوسٹیٹس بار
 میں اس کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ آپ Esc کی دبا کراسے کینسل کو سکتے
 ہیں۔ کمپیوٹر حادثاتی طور پر بند ہونے کی صورت میں آپ کوائی فائل (جس
 پر آپ کام کررہے تھے) کا کوئی آٹوبیک اپ ورژن اوپن کرنے کا موقع
 دیاجا تا ہے۔
 دیاجا تا ہے۔
- ا کائبریری ڈاکر بید نیا ڈاکٹر (شکل 1.3) سمبلز کوسٹور کرنے اور ترسیب دینے میں مدودیتا ہے۔ سمبلز ایسے آبجیکٹس ہیں جوآپ نے خود بنائے ہوں اور جنہیں دوبارہ استعال کیا جاسکتا ہو۔
- (www.pakstudy.com)

 3 پوائٹٹٹول متنظیل 'بینوی اشکال اور Curves ایک بالکل نئے

 4 سے ڈرا کیے جاسکتے ہیں۔ بیکام کرنے کے لیے آپ ماؤس سے

 کلک کر کے تین نقطوں کا تعین کرتے ہیں۔ اس فیچر کی سپورٹ کے لیے ٹول

 باکس میں Point Tools کا اضافہ کیا گیا ہے۔



www.allpdfstuff.blogspot.com

شکل 1.3 ----اپنے بنائے ہوئے تمبلز کومنظم کرنے کے لیے لائبر مری ڈاکراستعال کریں۔

نے لائن / Curve ٹولزایک Pen ٹول کا اضافہ کیا گیا ہے تا کہ دیگر پروگرامز استعمال کرنے والوں کے لیے کورل ڈرا میں کام کرنا آسان ہو جائے۔ آپ Polyline ٹول کی مدد سے لائن اور Curve دوٹوں ڈرا کرسکتے ہیں۔

نے برش سینیا Roughen برش (شکل 1.4) کی لائن کرو (Curve)
یا فیکسٹ کو کھر درابنانے کے کام آتا ہے۔ Smudge برش کی Curve یا میکسٹ کو کھر درابنانے کے کام آتا ہے۔ کام)
بٹ میں کے ایک جھے کوسٹے کرنے یا ملیجدہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کام)

(www.pakstudy.com)

Roughen brush (پاکاسٹڈی ڈاٹ کام (www.pakstudy.com)

شکل Roughen Brush بموار لائنول اور Curves کو کھر درا بناسکتاہے۔

www.allpdfstuff.blogspot.com

(www.tallpolfstuff.blogspot.com (باكراسنڌي ذاك کام

کورل ڈراڈ اکومنٹس الگ الگ ایلیمنٹس سے مل کر بنتے ہیں جنہیں Objects کہتے ہیں جنہیں Objects کہتے ہیں جنہیں Objects کہتے ہیں (شکل 1.5)۔ آبجیکٹ کا کنارہ پاتھ (Path) کہلاتا ہے۔ بند پاتھ والے آبجیکٹ کا پاتھ میں کوئی رنگ بھرا جاسکتا ہے 'جبکہ اوپن پاتھ والے آبجیکٹ میں نہیں۔ آبجیکٹ کا پاتھ nodes میں سے ہوکر گزرتا ہے جواس کی شکل بناتے ہیں۔



شكل 1.5 بيساده دُرائنك پانچ جدا آنجيكش اور فيكت پر شمثل --

کورل ڈرا کے پچھ ایک ٹولز خود بخو د بند پاتھ والے آبجیکس بنا دیتے ہیں۔ مثلاً Ellipse یا بیضوی ٹول مختلف سائزوں کے گول وائرے اور بینوی اشکال 'جبکہ Rectangle یا مستطیل ٹول چوکور اور مستطیل اشکال بناتا ہے۔ Polygon یا کثیراصلاع ٹول کام تین یا زائد پہلوؤں والی اشکال بنانا ہے۔

دیگر ٹولز کلوزیا اوپن پاتھ آبجیکٹس بناتے ہیں اس کا انحصاران کے استعال کے انداز پر ہے۔ فری ہینڈٹول کی مدد سے ایک لائن (اوپن پاتھ) یا دائرہ (کلوز ڈپاتھ) بنانامکن ہے۔ Bezier ٹول ہموار تو ہی خطوط یا کلوز ڈخم دارا شکال بنانے کے لیے استعال ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی آبجیکٹ میں ترمیم کرنا جا ہے ہیں تو پہلے اسے سلیکٹ کرنا ہوگا۔ کسی آبجیکٹ کرنا ہوگا۔ کسی آبجیکٹ کرنا ہوگا۔ کسی آبجیکٹ کرنا ہوگا۔ کسی آبجیکٹ کرنا ہوگا۔ کسی تا ہوگا۔ کسی تا ہوگا۔ کسی تا ہوگا۔ کسی تا ہجیکٹ کوسلیکٹ کرنا ہوگا۔ کسی تا ہوگا۔ کسیکٹ کوسلیکٹ کرنے پر اس کے گرد آٹھ ہینڈلز ظاہر ہوتے ہیں (شکل 1.6)۔

شکل 1.6.....آپ آ بجیکٹ کوری سائز کرنے کے لیے سی بھی ہینڈل کوکلک اور ڈریگ کر سکتے ہیں۔

آ بھیکٹس میں ترمیم کے لیے پروگرام متعدد زبردست فیچرز رکھتا ہے' مثلاً مینو کمانڈز' ڈائیلاگ باکنز' dockers اور ٹولز۔ مثلاً کسی آ بجیکٹ کے نوڈز اور کنٹرول پوائنٹس کو Shape ٹول کی مدو ہے حرکت دے کر آ بجیکٹ کے پاتھ کوشکل دی جاسکتی ہے۔ کلر پیلیٹ میں ایک کلک کر کے کسی آ بجیکٹ میں سپاٹ یا پراسیس کلردیا جاسکتا ہے۔ آ بجیکٹس کو پیلیٹ میں ایک کلک کر کے کسی آ بجیکٹ میں سپاٹ یا پراسیس کلردیا جاسکتا ہوگا۔ آ بجیکٹس کو Patterns میں ایک استعال ہوگا۔ آ بجیکٹس کو گھمانا' بلٹنا' نا پنا اور Skew کرنا گھرانا' بلٹنا' نا پنا اور Skew کرنا گھرانا کو گور کا کام ہے۔ انٹر ایکٹو Blend ٹول کے ذریعہ آ رشوک یا کورل ڈرا آپ کو ٹیکٹ کودوسرے میں ملاسکتے ہیں۔

کورل ڈرا آپ کو ٹیکٹ کودوسرے میں ملاسکتے ہیں۔

کورل ڈرا آپ کو ٹیکٹ کودوسرے میں ملاسکتے ہیں۔

کورل ڈرا آپ کو ٹیکسٹ کو کو ہر دکھانے کے قابل بنا تا ہے۔ ٹیکسٹ آ رشوک یا پیرا گراف ہوسکتا ہے۔ ٹیکسٹ آ رشوک یا


کورل ڈرا آپ کوشیسٹ پر جلیمی جو ہر دکھانے کے قابل بناتا ہے۔ شیسٹ آرٹسفک پیراگراف ہوسکتا ہے۔ شیسٹ کو Curves کی صورت دینا'اے ایک گرا فک آبجیکٹ میں تبدیل کرناممکن ہے جس کی آؤٹ لائن کوکسی بھی اورآؤٹ لائن کی طرح تبدیل کیا جا سکتا ہو۔

سکرین redraw میں تیزی پیدا کرنے کے لیے کسی ڈاکومنٹ کو تین کیولز پر تفصیلات گھٹا کر دیکھا جا سکتا ہے: سمیل وائر فریم' وائر فریم یا ڈرافٹ (شکل 1.7)۔ ڈرائنگ کو

Enhanced یا فل سکرین موڈ میں دیکھنا بھی ممکن ہے۔

(www.pak ظری الله (www.pak)

شکل 1.7 ۔۔۔۔۔کی نارمل ڈرائنگ کے ڈسپلے کی سپیڈ بڑھانے کے لیےان نتیوں میں سے کوئی ایک دیو اختیار کریں۔




Precision الولز مثلاً محائید لائنز کر وز دولرد اورالائن ایند وسرق بیوش و ائیلاگ اسک کی مدوسے آبجیکشس کوسی مخصوص جگه پر رکھا جاسکتا ہے۔

کوئی و رائنگ کھمل کر لینے پر اسے ہائی ریز ولیوش آؤٹ پٹ یا Separations کوئی و رائنگ کھمل کر لینے پر اسے ہائی ریز ولیوش آؤٹ پٹ یا وائل میں سیوکیا جاسکتا ہے۔ پرنٹ پری و یوموو میں و اکومنٹ کا پیشکی جائزہ لیس۔

كورل ڈرا 1 ا اِنٹرفیس

پروگرام کے انٹرفیس سے مراداس کے کنٹرولز وائیلاگ ہا کسز اور دیگر حصوں کا انداز ہے جو آپ کو اس کے ساتھ تعلق بتانے کی اہلیت دیتا ہے۔شکل 1.8 میں کورل ڈرا 11 اِنٹرفیس کے اہم حصود کھائے گئے ہیں۔



- 1- ٹائٹل بار بیا کیٹوڈ اکومنٹ کی لوکیشن انام اور پروگرام کانام دکھاتی ہے۔
- 2- مینو بارکسی بھی مینو ٹائٹل کو کلک کر کے (جیسے File یا Edit) کمانڈز سلیکٹ کریں۔
- 3- سٹینڈرڈٹول بار ۔۔۔۔۔ بیہ 12 کمانڈ بارز میں سے ایک ہے۔ سٹینڈرڈٹول بار کے آئیکنز ونڈوز کی عام کمانڈز (نیو اوپن سیواور پرنٹ) تک فوری رسائی مہیا کرتے ہیں۔اس میں کورل ڈراکی کچھ کمانڈز امپورٹ ایسپورٹ اور زم بھی شامل ہے۔
- 4- پراپرٹی بار بیسلیکٹ کے گئے آبجیکٹ کے لحاظ ہے آئیکنز اور ڈراپ
 ڈاؤن سٹس دکھاتی ہے۔ بیسلیکٹڈٹول یا آبجیکٹ کے ساتھ منسلک بیشتر
 اہم کمانڈز تک فوری رسائی ویتی ہے۔
- 5- رُولرز ماؤس پوائٹر کی موجودہ پوزیشن کی نشاندہی افقی اور عمودی رولرز پر نقطوں کے نشانات سے ہوتی ہے۔ رولرز کو مرضی کے مطابق مطلوبہ جگہ پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں میں سے سی رولر کو کلک کر کے پیائش یا دیگر رُولر پرابر شیز تبدیل کرناممکن ہے۔
- 6- ٹول بائس ٹول بائس ڈرائنگ اورایڈیٹنگ ٹولز پرمشمل ہوتا ہے۔آپ اسے ڈریگ کرکے ڈرائنگ پرلاسکتے یاسکرین کے کسی بھی گنارے پررکھ سکتے ہیں۔ سی بھی ایر دوالے آئیکن کوکلک کرنے پرمتعلقہ آئیکنز کا ایک ذیلی مینوظا ہر ہوگا۔
- 7- ڈرائنگ ونڈو (اے) اور پہنج بارڈر (بی) ڈرائنگ ونڈو بیس کسی بھی جگہ ڈرا کریں 'لیکن پہنج بارڈر سے باہر کی طرف ڈرا کی گئی کوئی بھی چیز پرنٹ نہیں ہوگی۔
- 8- Dockers ہرایک ڈاکر (شکل 1.9) مخصوص کمانڈ زیامقصدر کھتا ہے' مثلاً آبجیکٹ پراپر ٹیز سیٹ کرنا' سکیلنگ وغیرہ۔



🐯 Cloge Ali

Retresh Window

Orlew

www.allpdfstuff.blogspot.com

e l		
ŀv	/- Properties	
	Ohject Magagor	
	Object Daha Manager	
	Weig Managor	Ob44P2
	Link Manager	
	Undo Docher	
	Universet Blookyniak Manag	leyt.
	Artistic Media	
	Blend	
	Contour	ObditPh
	Envelope	Christ?
	Eggrade	
	CRRS	22+F3
	Bitmap Color Mask	
	Eransfurnishens	
	2htging	-
	Color	
	Color Palette Drovego	
	Color Styles	
	Graphic and Tool Styles	Otd+P5
	5u _s pbook	
		- 1

Web Cgmneclus

شکل1.9....کوئی ڈاکرڈسپلے کرنے کے لیے Dockers 'Window ذیلی مینویس سے اسے سلیکٹ کریں۔

9۔ گائیڈ لائٹر۔۔۔۔۔ان پرنے میں نہ آنے والی اِن افقی عمودی یا ترچی گائیڈ زکے ذریعہ آئیکٹس کی الائٹنٹ کی جاتی ہے۔۔افقی یا عمودی رولر پر کلک کرکے ڈاکومنٹ میں مطلوبہ جھے تک ڈریگ کرکے وہاں گائیڈ دی جاسکتی ہے۔۔

10۔ Page Flipper اے) اور بہتے میمز (بی) ۔۔۔۔ ڈاکومنٹ میں مجیز کا اضافہ کرنے کسی اور بہتے پر جانے یا ڈاکومنٹ کے شروع یا آخر میں آنے کے لیے بہتے فلیر استعال کریں۔ بہتے شیب متعلقہ بہتے پر جانے کے لیے ہے۔ کے ایم اور شارٹ کے اور ڈشارٹ کے شار کا اور ڈشارٹ کے شار کی بورڈ شارٹ کا اور ڈشارٹ کی بورڈ شارٹ کی بورٹ کی بورڈ شارٹ کی بورڈ شارٹ کی بورڈ شارٹ کی بورڈ شارٹ کی بورٹ کی بورڈ شارٹ کی بورڈ شارٹ کی بورڈ شارٹ کی بورٹ کی بورڈ شارٹ کی بورٹ کی بورڈ شارٹ کی بورٹ کی بورٹ کی کی بورڈ شارٹ کی بورٹ کی بورٹ کی کی بورٹ کی کی بورڈ شارٹ کی بورٹ کی بورٹ کی بورٹ کی کی بورڈ شارٹ کی بورٹ کی بورٹ کی بورٹ کی کی بورٹ کی بورٹ


بارزے کام لیں عمودی سکرول بار پر بنا ڈاؤن آپر وکلک کرٹے پرڈرائنگ

چیج او پر جائے **گا** اور افقی سکرول بار پر دایاں تیر کلک کرنے پر بائیں طرف

حرکت کرےگا۔

13- کلر پیلیٹ سے آپ آبجیکٹ یا بارڈرزکورنگ دینے کے لیے ایک کلر پیلیٹ استعال کرتے ہیں۔ متعدد ہے بنائے کلرسٹم موجود ہیں جنہیں کلر استعال کرتے ہیں۔ متعدد ہے بنائے کلرسٹم موجود ہیں جنہیں کلر پیلیٹ میں لوڈ کیا جاسکتا ہے مثلاً Pantone یا پھر TrueMatch ویب پرڈسپلے کی غرض سے امیجز بنائے کے لیے بھی ایک پیلیٹ موجود ہے (دیکھیں شکل 1.10)۔

www.allpdfstuff.blogspot.com



Nave:

Ewifault (JMYF polette
Default Bisk polette
Emigorm Goldes
HKS Colors
Web-safe Chirks
PANTONE(R) sold-coated

PANTONE(R) sold-coated RANTONE(R) solid uncoated

PANTONE(R)-sold matte

HANTONE(R) process coaled

PANTONE(R) be cacheonic coated PANTONE(R) began faunce uncoated

PANTONE(P) metalic coated

PANTONE(R) pastel coaked

PANTONE(R) pagel inconted.

TROUGHALL CHI Colors

Quen Palettir. -Color Palettir Brovises

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

Palette Editor


فکل1.10کوئی کلر پیلیٹ ظاہر ماغا ئب کرنے کے لیے اسے Color Palettes 'Window) ذیلی مینومیں سے اسے منتخب کریں۔ چیک کے نشان والی پیلیٹس اس وقت ڈسپلے کی گئی ہیں۔

www.allpdfstuff.blogspot.com

کورل ڈرا 11 کے کنٹر ولز


(www.pakstudy.com)

ڈائیلاگ باکسزاورٹول بارز میں متعددتم کے کنٹرولز شامل ہوتے ہیں جن کی مدد ہے 'سے کام) آپ آپشنزسیٹ کرتے 'چوائسز کرتے ہیں۔ ذیل میں عام استعال ہونے والے کنٹرولز کی وضاحت کی جارہی ہے : آئيكنزكورل دُراهِين چهوتے چهوتے آئيكنز كا استعال بہت زيادہ ہے '
 جبيا كه شكل 1.11 ميں دكھايا گيا ہے۔سليكٹ آئيكن دہا ہوانظر آتا ہے۔
 آپ كلك كر كے كى آئيكن كوسليك كرسكتے ہيں۔




فنكل 1.11 د با موا آئمكن سليكث كيا موابي-

فلائی آوٹس....فلائی آؤٹ (شکل 1.12) ایک شم کا پاپ آؤٹ آئیکن مینو
 ہے۔ کسی بھی ٹول باکس آئیکن کے ساتھ بنا چھوٹا سا تیرکلک کرنے پرایک فلائی آؤٹ مینو ظاہر ہوتا ہے۔ فلائی آؤٹ میں سے کی آئیکن کوکلک کر کے سلیکٹ کریں۔



شکل1.12.....ٹول بائس میں کسی ٹول کے ساتھ بنانخھاسا تیرکلک کر کے فلائی آؤٹ مینواوپن کریں۔

- ڈراپ ڈاؤن لسٹ۔ ڈراپ ڈاؤن لسٹ (شکل 1.13) آئمٹر کا ایک مجموعہ
 پیش کرتی ہے جس میں سے آپ کسی ایک کومنتخب کرسکتے ہیں ۔ لسٹ کواوین
 کرنے کے لیے لسٹ بائس کے دائیں طرف بنا چھوٹا ساتیر کلک کریں ۔ پچھ
 ڈراپ ڈاؤن لسٹوں میں ٹیکسٹ انٹر کرنے کی سہولت بھی دی جاتی ہے۔
- فیکسٹ باکسز ہر فیکسٹ باکس (شکل 1.14) نمبر یا فیکسٹ سٹرنگ وصول کرنے کی غرض سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وائیس طرف آپ یا ڈاؤن ایرووالے فیکسٹ باکسزنمبروں کے لیے ہیں۔ کی فیکسٹ باکس میں ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے آپ ٹائپ یا ایروز کلک کر کے اسے سلیکٹ کرسکتے ہیں۔



فکل1.13 بیڈراپ ڈاؤن لسٹ کی ایک مثال ہے۔

www.allpdfstuff.blogspot.com

- ریڈ یو بٹنزریڈ یو بٹنز (شکل 1.14) سیٹ میں سے صرف ایک آپشن سلیکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔سلیکٹڈ آپشن کی نشاندہی ایک کالے دائزے سے ہوتی ہے۔
- چیک با کسز چیک با کسز (شکل 1.14) کسی آپشن کو آن یا آف کرنے

 کے لیے استعمال کیے جائے ہیں۔ چیک کا نشان (۷) آپشن کے
 enable ہونے یا نہ ہونے کی نشاندہ ہی کرتا ہے۔ آپ ایک سے زائد کام)
 آپشنز کو چیک یعنی آن کر سکتے ہیں۔
 آپشنز کو چیک یعنی آن کر سکتے ہیں۔
 (www.pakstudy.com)



على1.14 ڈائیلاگ باکس کے اس جھے میں ریڈیو بٹیز کیکسٹ باکسزاور آیک چیک باکس نظر آر ہاہے۔ اس کا سنداز کیلاگ باکس کے اس جھے میں ریڈیو بٹیز کیکسٹ باکسزاور آیک چیک باکس نظر آر ہاہے۔

سلائیڈرز سسکی سیٹنگ کو بڑھانے یا گھٹانے کے لیے سلائیڈرزکوڈریگ کیا
 سلائیڈرز سسکی سیٹنگ کو بڑھانے یا گھٹانے کے لیے سلائیڈرزکوڈریگ کیا
 سیاتا ہے (شکل 1.15)۔

(پاک استڈی ڈاٹ کام)


N.			e e		
Brightness:	1 1 1 7	0 0	12.15	1	T 1 C 1 14
Contrast	1717	117		l majar	1 6 6 10
intentity.		111	FORT.	rator i ju	29
● 🖂 Beset			ок Т	Cancel	Help

شکل 1.15.....آپ بارکوکلک اور ڈریگ کرنے یا دائیں جانب ہے ٹیکسٹ با کسز میں نمبرز ٹائپ کرنے کے ذریعہ اس قسم کے سلائیڈ رکوایڈ جسٹ کر سکتے ہیں۔


مینکورل ڈراونڈ و (شکل 1.8) کے نچلے جے میں بج فلیر پرٹیور دیکھی جاسکتی
ہو اوراس کے علاوہ یہ بچھ ڈائیلاگ باکسز میں بھی موجود ہوتی ہیں (شکل
1.16 ۔ بج فلیر میں شیب کلک کرنے پرشیب سے متعلقہ بج ڈسپلے ہوجاتا
ہے۔ڈائیلاگ باکس میں شیب کلک کرنے سے متعلقہ آ پشنز ڈسپلے ہول گی۔

ڈراپ ڈاؤن پیلیس ڈراپ ڈاؤن بٹن کلک کرنے پر ایک لسٹ کی
بجائے گرافن پیلیس ڈراپ ڈاؤن بٹن کلک کرنے پر ایک لسٹ کی
بجائے گرافن پیلیس شکل 1.17)۔رنگ یا
دیگر گرا فک آئٹم کوکلک کرنے کے لیے سلیشن کریں۔اضافی چوائسز دیکھنے
دیگر گرا فک آئٹم کوکلک کرنے کے لیے سلیشن کریں۔اضافی چوائسز دیکھنے
(www.pakstudy.com)

مری و پوز ٹری و پو (Tree View) میں آپشنز کو درجہ بدرجہ مراحل کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جمع کے نشان کوکلک کرے دریا ہی آپشنز کود کھنا اور چیک (آن) کرناممکن ہے (شکل 1.18)_(1.18) سیستان کو پیک (آن) کرناممکن ہے (شکل 1.18)_(1.18)



هل 1.16..... ميمزوالي والسائد ائيلاك باكس كى ايك مثال _



www.allpdfstuff.blogspot.com

شکل 1.17 بیڈراپ ڈاؤن ککر پیلیٹ کورنگ منتخب کرنے کے قابل بناتی ہے۔



- V Fil
- ♥ Outline
- Default Artistic Text
- Special Bullet1
- Special Bullet2
 - ⊕ Text
 - TI Fill

Outline نیٹڈی ڈارٹر کام)

شکل 1.18 بڑی و ہو ہیں جمع اور منفی کے نشانات کوکلک کر کے آپشنز کو کھولیس یا بند کریں۔

www.allpdfstuff.blogspot.com

(www.pakstudy.com)

کہ جی ۔۔۔۔۔ آپ کو یقین نہیں ہے کہ کوئی کٹرول کیا کام کرتا ہے کہ پوائٹر کو کھے بھر کے لیے اس کے اوپر رکھیں۔ ایک ٹول ٹپ میں آپ کوٹول کا نام دکھایا جائے گا۔

کٹرول کے کام کے متعلق مزید انفار میشن حاصل کرنے کے لیے What's

What's کی رسٹینڈرڈ ٹول بارپر) کلک کریں 'Help مینوش سے What's حاس کے بعداس کٹرول کوکلک کریں 'Shift+F1 مینوش ہے کہ کام کریں یا پھر Shift+F1 دیا کس ۔ اس کے بعداس کٹرول کوکلک کریں جس کے متعلق انفار میشن یا میلپ درکارہے۔

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

مينوز يسے كام لينا


مینو بار (شکل 1.19) میں 11 مینوز ہیں جو پروگرام کی مختلف کمانڈز' ذیلی مینوز اور ڈائیلاگ با کسزتک رسائی مہیا کرتے ہیں۔ مینومیں سے ایک کمانڈ سلیکٹ کرنے کے لیے:

Effects

CorelDRAW 11 - [Graphic1]

	ت ہے۔_	بارمينوز ڈسپلے کر	1کورل ڈرامینو	<u>شكل 19.</u>	O, C
	ال 1.20) ـ	ہوجائے گا (ش	ریں_مینواوین؛	نوثائن كوكلك	<u></u> -1
Effects Adjust	, Þi				
Transform Correction	•				
Artistic Medi Blend	à				
⊆ontour <u>E</u> nvelope	Ctrl+F9 Ctrl+F7		ن کیا گیا ہے۔	يفيكش مينواو پر	شکل 1.20······
E <u>x</u> trude Lens	Alt+P3				
Add Perspe PowerClip	ctive Pe	rspective			
Rollover					
Copy Effect					
	······································				

2- ماؤس کو بنچ لاکرمطلوب آئم کو ہائی لائیٹ کریں۔
کسی کمانڈ کے دائیں طرف بے چھوٹے سے تیرکا مطلب ہے کہ اس بیں
ایک ذیلی مینوبھی ہے (شکل 1.21) جوخود بخو دکھل کرسا منے آجائے گا۔
ایک ذیلی مینوبھی کرنا ہواسے کلک کردیں۔
3- جس کمانڈ کوسلیکٹ کرنا ہواسے کلک کردیں۔



شكل 1.21 PowerClip في ميتويس سے ايك كما تدسليك كرنا-

کہ بیسکی کما نڈے آئے تقطوں (...) کا مطلب ہے کہا ہے سلیکٹ کرنے ہے ایک ڈائیلاگ باکس او پن ہوگا۔ سے ایک ڈائیلاگ باکس او پن ہوگا۔ کہآپ کی بورڈ کی مدد ہے بھی مینوز کو کھول اور ان کی کما نڈز کوسلیکٹ کر سکتے ہیں۔ مینواوین کرنے کے لیے Alt کی دبائیں اور پھر مینوٹائٹل ہیں انڈر لائن ہونے والے

لفظ کی Key دبادیں (مثلاً فائل مینو کے لیے F کی دبائیں۔ یا پھرمطلوبہ مینوتک جانے

ے لیے دائیں یا بائیں ارو والی کی دبائیں۔ اگرمینوخود بخود اورن نہ ہو جائے تو

Enter یا ڈاؤن ایرو کی دبائیں۔ایروکیز کے ذریعہ ہی مطلوبہ کمانڈ تک جائیں اور

Enterوبادي-

کے۔۔۔۔۔ کچھ کمانڈز کو کی بورڈ شارٹ کش کے ذریعہ بھی لا گو کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً Ctrl+Z دبا کر Undo کمانڈ لا گوکرنا کسی کی بورڈ شارٹ کٹ کواستعال کرنے کے لیے موڈ یفائز کی (مثلاً Alt 'Ctrl کمانڈ لا گوکرنا کسی کی بورڈ شارٹ کشیں اور پھر موزوں حرف 'نمبریا کتائشن کی دبادیں۔ دستیاب کی بورڈ شارٹ کشی کی فہرست دیکھنے کے سیے Tools فنکشن کی دبادیں۔ دستیاب کی بورڈ شارٹ کشی کی فہرست دیکھنے کے سیے Customization سلیکٹ کریں' کمانڈز ہیڈنگ کو کلک کریں اور اس کے بعد Short Cut Keys طلک کریں (دیکھیں شکل 21)۔

Command	Table	KeyStroke	Description
Break Apart	Main	Ctst+K.	Breaks apart the se
Combine	htimi	Ctrl+L	Combines the selec
Contour	t/Eagri	Citl+ES	Opens the Contour
Copy	Main	CRI+C	Copies the selectio.
£opy	Main	Otd+friset	Copies the selectro
Duplicate	Main	Ctst+D	Duplicates the sele
Ehpse	Main	F7	Draws ellipses and
Envelope	Main	Chi+F7	Opens the Envelop
Export	Main.	Chil+E	Exports text or obje
Find Text	Text Editing	AR+F3	Finds the specified
Formal Text	Main	Chil+T	Formets the properti.
Freehand	Main	F5i ilakanski staracijosova i 1944	Draws lines and cur. 2
	Export to CS	V Print	Close <u>H</u> elp

فكل1.22 آب ال وائيلاك باكس مين تمام دستياب كى بوروشار كسس و كيوسكة بيل-

www.allpdfstuff.blogspot.com

ٹول بارز کے ساتھ کام کرنا

کورل ڈرا 11 میں درجن بھرٹول بارز ہیں۔ وہ عام استعال ہونے والی ممانڈز آور ڈائیلاگ باکسز تک آسانی سے پہنچناممکن بناتی ہے۔ پروگرام کو پہلی مرتبہ شروع کرنے پر ڈیفالٹ کے تخت تین ٹول بارز دستیاب ہوتی ہیں: سٹینڈرڈ ٹول بار پراپرٹی بار اور ٹول ایس

(www.pakstudy.com)

سبھی ٹول بارز کو ونڈ ویٹ اور علیحدہ کرناممکن ہے۔ ونڈ ویٹ فٹ (docked) کی ہوئی ٹول باراسی جگہ پرلاک ہوجاتی ہے جبکہ فلوٹنگ ٹول بارکوسکرین پر بہ آسانی اِدھراُدھر کیا جاسکتا ہے۔ ٹول باکس docked ٹول بارکی ایک مثال ہے۔ شکل 1.8 یس ٹول بار سکرین پر بائیں طرف docked کیا ہوا ہے۔ اسے فلوٹنگ صورت دینے کے لیے اس کے سکرین پر بائیں طرف dock کیا ہوا ہے۔ اسے فلوٹنگ صورت دینے کے لیے اس کے بالائی کنارے ٹورائنگ ونڈ ویٹ کرے ڈرائنگ ونڈ ویٹ کے لیے بالائی کنارے کو ونڈ ویٹ کرنے ڈرائنگ ونڈ ویٹ کرنے ڈرائنگ ونڈ ویٹ کے لیے بالائی کنارے کو ونڈ ویٹ کرنے سکرین کے بالائی کنارے کو ڈرائنگ کارے ڈرائنگ کارے ڈرائنگ کنارے کو بارگ کرنے کے لیے بالائی کنارے کو درائنگ کرنے سکرین کے بالائی نے کہا کو کارے کیا گئی بائیس یا دائنگ کنارے پر لے جا کیس۔

شکل1.23..... ٹول باکس کے بالائی کنارے پر ڈیل لائن کوکلک کیا گیاہے۔

www.allpdfstuff.blogspot.com



90

شکل 1.24.....اورڈریگ کرنے ہے ٹول باکس فلومنگ صورت اختیار کر گیا ہے۔



شکل 1.25.....آپ آپشز باکس میں ٹول بارز add یا ختم کرنے کے علاوہ آن کے لیے کام) (www.paksudy.com) آپشز بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔

3- ٹول بارلسٹ میں ان ٹول بارز کے ساتھ بے چیک باکسز کوآن کردیں جنہیں ڈسپلے کرنا چاہتے ہوں۔ بعد میں اگران ٹول بارز کوختم کرنا ہوتو چیک باکس (www.pakstudy.com)

4- اگر چاہیں تو کسی بھی ٹول ہار کے نام کوسلیکٹ اور آپشنز کو منتخب کر کے اس کا وسلیے اور انداز تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ کسی ٹول ہار کا ڈیفالٹ ڈسپلے اور انداز بحال کرنے کے لیے Reset بٹن کلک کریں۔

5- OK کلک کرویں۔

www.allpdfstuff.blogspot.com

ٹول ہائس

ٹول باکس (شکل 1.26) آبجیکٹس کو بنانے فارمیٹ اورایڈٹ کرنے کے لیے درجنوں ٹول باکس جنول باکس بیں نظر آرہے ٹولز بیں سے کسی کو بھی کلک کر کے سلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تول باکس بین نظر آرہے ٹولز بیں سے کسی کو بھی کلک کر کے سلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تا ہم بہت سے ٹولز گروپس کی صورت بیں ہیں۔ گروپ بین موجود کسی اور ٹول کو سلیکٹ کرنے کے لیے ٹول آئیکن کے کونے پر بنا چھوٹا ساکالا تیرکلک کریں۔



<u>رِارِ تی بار</u>

پراپرٹی بار (شکل 1.27) جوعموماً سکرین کے بالائی صصیص ہوتی ہے سلیکٹ کی ہوئی

کمانڈ کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بیسلیک کیے ہوئے آبجیکٹ کی بنیاد پرمختلف آئیکنز اور آپشنز دکھاتی ہے۔ مثلا Zoom ٹول کوسلیکٹ کرنے پر پراپرٹی بار میں زوم سے متعلقہ کنٹر ولز اور آئیکنز نظر آنے لگتے ہیں۔

شكل 1.27 برابر في بارمين آ پشنز بدلتي رأتي أي -

www.allpdfstuff.blogspot.com

سنبنس بار

سٹیٹس بار (شکل 1.28) بتاتی ہے کہ اس وقت ڈرائنگ ونڈ ویس کام کیا جارہا ہے۔ یہ
آپ کو پوائنٹر کی پوزیشن سلیک کیے ہوئے آبجیکٹ کی پراپر ٹیز (مثلاً شکل سائز کرنگ
اور آؤٹ لائن کلرز) کے متعلق معلومات دیتی ہے۔ شیٹس بارا کیک یا دو لائنوں پرمشمل
ہوسکتی ہے۔ اس کاسائز تبدیل کرنے کے لیے شیٹس بار پررائیٹ کلک کریں اور ظاہر ہونے
والے مینو میں سے Size 'Status Bar 'Customize اور پھر One Line یا
معلومات سبق کرلیں۔ شیٹس بارکواپئی مرضی کے مطابق بنانے سے متعلق مزید
معلومات سبق ومیں دی گئی ہیں۔

آ بيجيكت انفارميشن

Width: 26,506 Height: 13,009 Center (1,397,5,935) inches Group of 11 Objects on Layer 1 (4,777,6,741). Click an object twice for rotating/akewing: dbl-clicking tool selects all objects; Shift+click multi-sele.

شكل 1.28 شيش باريس فراجم كى تئى معلومات _

کی بیسسلیٹ کے ہوئے ٹول سے متعلقہ عام کمانڈز کے شارٹ کٹس بھی www.allpdfstuff.blogspot.com


سٹیٹس بار پرنظرآتے ہیں۔

کی سسکتی ہی آئیکن یا کنٹرول پر ماؤس کر سرکولحہ بھر کے لیے رکھنے سے ایک ٹول ٹپ فاہر ہوکر معلومات دے گی۔

زوم ٹول کا استعال


ڈرائنگ کاویوچھوٹا یابڑا کرنے کے لیے زوم ٹول استعال ہوتا ہے۔ زوم اِن کے ذریعہ تفصیل اور زوم آؤٹ کے ذریعہ ساری ڈرائنگ کا ویو دیکھنا ممکن ہے۔ جب زوم ٹول سلیکٹ کیا ہوا ہوتو پر اپرٹی بارزوم سے متعلقہ آئیکنز دکھاتی ہے۔ زوم اِن کرنے کے لیے:

1- ٹول باکس میں سے زوم ٹول سلیکٹ کریں (شکل 1.29)۔



شكل 1.29زوم ثول سليك كيا گيا ہے۔

- 2- اس ایریاپر کلک کریں جے بڑا گرے دیکھنا جا ہے ہیں۔وہ حصہ دوگنا ہوجائے گا۔ زوم آؤٹ کرنے کے لیے: (www.pakstudy.com)
 - 1- ٹول باکس میں سے زوم ٹول سلیکٹ کریں یا کی دبادیں۔
- 2- اس مصے پر دائیٹ کلک کریں جے چھوٹا کرنا چاہتے ہوں یا پراپرٹی بار پرزوم آؤٹ آئیکن (شکل 1.30) کوسلیکٹ کر کے مطلوب اپریا پر لیفٹ کلک کریں۔ www.allpdfstuff.blogspot.com



کی ایسزوم کا آپ کی ڈرائنگ پڑئیں بلکہ صرف دیو پراٹر پڑتا ہے۔

F3 کی اور F4 دبا کرزوم آؤٹ کرنا اور F4 دبا کرڈرائنگ میں موجود تمام آجمیکش پرزوم

ان کرناممکن ہے۔ سلیکٹ کیے ہوئے آبجبیٹ کوزوم اِن کرنے کے لیے Shift+F2

دبائیں۔

دبائیں۔

کی است زوم ٹول کوسلیکٹ کرنے کے بعد آپ پراپرٹی بار پرموزوں آئیکن کلک کرکے

مختلف قتم کے زوم ایفیکٹس حاصل کرسکتے ہیں (شکل 1.30)۔

ویو کوالٹی سیٹ کرنا

و یومینو و یوکوالٹی سیٹ کرنے کے لیے کمانڈ ز فراہم کرتا ہے۔ و یوکوالٹی سے مراد ڈرائنگ ونڈ ومیں دکھائی جانے والی تفصیل ہے۔ و یوکوالٹی سیٹ کرنے کا طریقہ ذیل میں دیا جارہا ہے:

- Simple Wireframe میں وکھا تاہے۔

 (پاک اسٹڈی ڈانٹ کام
- Wireframe سال و يومين ايك رنگ كى بث مينين كا Extrusions Contours ورانٹرميڈيٹ بلينڈ آنجيکٹس دکھائي دیتے ہیں۔
- Normal سیڈیفالٹ ویو ہے۔اس میں تمام آئیکٹس کی اور ہائی ریزولیوشن بٹ میپس نظرآتے ہیں۔ (www.pakstudy.com
- Draft صرف پچھرنگ اور کم ریز ولیوٹن والے بٹ میپس دیکھنے کے لیے۔
- Enhanced ۔.... ہرشم کی تفصیلات دیکھنے کے لیے بیدو یواستعمال کریں۔
 بادر ہے کہ F9 کی د بانے کے ذریعہ آپ ڈرائنگ کافل سکرین پری و یود کھے سکتے ہیں۔

www.allpdfstuff.blogspot.com

Hand ٹول کا استنعال

ہینڈٹول(یا پینٹول) کا کام ڈرائنگ کوڈرائنگ ونڈو کے اندر حرکت دیتا ہے۔

اس ٹول سے کام لینے کے لیے: 1- اگر پین ٹول آپ کوٹول باکس میں دکھائی نہیں دے رہانو زوم ٹول کے نیلے دائیں کونے میں کلک کر کے ذیلی مینوکھولیں (دیکھیں شکل 1.29)۔ 2- کھلے ہوئے ہاتھ کی شکل والے پین ٹول کو کلک کریں: اب ٹول باکس میں زوم ٹول کی بجائے پین ٹول نظر آئے گا۔ یوائنٹر ہاتھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ 3 پین ٹول کوڈ رائنگ پرلائیں۔ www.allpdfstuff.blogspot.com 4- مطلوبه ست مین کلک اور ڈریگ کریں (شکل 1.31)۔ 5- جب ڈرائنگ پیچ مرضی کی جگہ پرآ جائے تو ماؤس بٹن چھوڑ دیں۔ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَامِ ﴾ (www.paks y.com) 🍻 🕬 تُدِّي دُاتِ کام 🤇 (www.pak 🕮 (www.paks y.co پاک 📑 ڈی ڈاٹ کام 🤇

شكل 1.31 سكرين كان دونمونول ميں پين نول استعمال كرنے كاعمل د كھايا كيا ہے۔

یم ایس از Hand تول کوفوری طور پرسلیکٹ کر سکتے ہیں۔

Dockersسے کام لینا

ڈاکرایک ٹول پیلیٹ ہوتی ہے۔ زیادہ تر ڈائیلاگ باسز کے برعکس تبدیلیاں لاگو


کر لینے کے بعد بھی ڈاکرزسکرین پر بی رہتے ہیں تا کہ مزید کام کرنے کے لیے اسے دوبارہ
او پن نہ کرتا پڑے۔ جب ڈاکراستعال نہ کرتا ہوتو اسے منی مائز کیا جاسکتا ہے۔ آپ کی بھی
ڈاکرکو اور کن کرنے کے علاوہ سکرین پرکوئی زیادہ موز وں جگہ بھی دے سکتے ہیں۔
ڈاکرکواوین کرنے کے علاوہ سکرین پرکوئی زیادہ موز وں جگہ بھی دے سکتے ہیں۔
ڈاکرکواوین کرنے کے لیے:

1- Windows مینوییں Dockersسلیکٹ کریں۔ ایک کافی بڑامینوظا ہر ہوگا (شکل 1.32)۔



(www.pakstudy.com من المراوي كيا كيا ہے۔ 1.32 سنڌي ڏا شام کام)

2- ذیلی مینومیں سے ڈاکرسلیکٹ کریں۔وہ اوپن ہوجائے گا (شکل 1.33)۔



شکل 1.33کوئی ڈا کراوپن کیے جانے پراس صورت میں نظرآ تاہے۔

ڈاکرکو Undock کرنے کے دوطریقے ہیں:

▲ ۋاكركى تائنل باركوۋېل كلك كرين (شكل 1.34)_ (www.pakstudy.com)



شکل 1.34 ڈاکرکو Undock کرنے کے لیےاس کی ٹائٹل بارکوڈ بل کلک کریں۔

www.allpdfstuff.blogspot.com

◄ ڈاکر میں سب سے اوپر بنی ڈیل لائنوں کوڈریگ کر کے ڈیسک ٹاپ پر لے
 جائیں۔
 جائیں۔

ڈاکرکومنی مائز کرنے کے لیےاس کی ٹائٹل ہار میں ہے ڈبل تیروں کو کلک کریں۔ جبکہ کونے پر ہنے کلوز بٹن کی مدد سے ڈاکر کو بند کیا جاسکتا ہے۔ (شکل 1.33 اور 1.34)۔ ریجی بتاتے چلیں کہ بیک وقت متعدد ڈاکرزاوپن کرنا بھی ممکن ہے۔

ضرورى اصطلاحات

ذیل میں پچھ بنیادی اہمیت کی حامل اصطلاحات دی جارہی ہیں جنہیں سجھنا کورل 11 استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آ بجیکٹ : کسی بھی قابل ترمیم الگ ایلی منٹ کوآ بجیکٹ کہتے ہیں۔کورل ڈرامیں ڈرا کی گئی ہر چیز آ بجیکٹ ہے۔ پاتھ : کسی آ بجیکٹ کا بیرونی گھیرا۔ پاتھ اوپن یا کلوز ہوسکتے ہیں (شکل 1.35)۔ پاتھ نوڈز (Nodes) میں سے ہوکر گزرتے ہیں۔

www.allpdfstuff.blogspot.com

كلوز ذياته

اوين پاتھ

شكل 1.35..... كلوز اوراون ياتحد كي ايك مثال _

پراپرشیز: آبجیک کی خاصیتین مثلاً رنگ سائز اور صورت به ایک استدی دان کام) بیندلز: سیسلیک کے ہوئے آبجیک کے گرد ظاہر ہونے والے آٹھ چھوٹے چھوٹے (۱۸۸۰) کالے ڈے (شکل 1.36) سیآ بجیکٹ کی شکل اور سائز میں ترمیم کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔


(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام) (www.pakstudy.com) بيئداز 🖊

www.allpdfstuff.blogspot.com

شکل1.36 میں۔ ایک آبجیکٹ کوسلیکٹ کرنے پر ہینڈلزنظر آرے ہیں۔ 1.36 سسایک آبجیکٹ کوسلیکٹ کرنے پر ہینڈلزنظر آرہے ہیں (شکل 1.37)۔ ام ان میں Shape ٹول کے ذریعیر میم کی جاسکتی ہے۔

لائن Segment : دونو ڈ ز کے درمیان کا حصہ (شکل 1.37)۔

كنٹرول بوائنٹس: لائن سيكمنٹ كوهيپ دينے كے ليے استعال ہونے والے بيندلز۔ كنٹرول بوائنٹ ليورز كے ذريعہ نو ڈز كے ساتھ منسلك ہوتے ہیں۔ (شكل 1.37)۔




سلیکٹ : آبجیکٹ کوسلیکٹ کرنے کے لیے آئیں Pick ٹول کی مدد سے کلک کریں اور نو ڈ زسلیکٹ کرنے کے لیے Shape ٹول کے ساتھ کلک کریں۔

Shift: سلیکٹ Shift کی دباکرباری باری کی آنجیکٹس کوکلک کرنے کے Shift اسلیکٹ ذات دام (پاک سیدی ذات دام (پاک سیدی ذات دام (www.pakstudy.com)

مار کوئی سلیکٹ : Pick یا Shape کواستعال کرتے ہوئے آبجیکٹس یا نوڈز کے گردڈ یہ مینج کرانہیں سلیکٹ کرنا۔

آؤٹ لائن : وہ لائن جو پاتھ کی نمائندگی کرتی ہے۔آؤٹ لائن رَنگین یا نظرنہ آنے والی ہوسکتی ہے۔


فِل (Fill): آبجیکٹ کی اندرونی طرف دیا گیایو نیفارم کلز پیٹرن ٹیکسچر یافاؤنٹین فِل۔ فاونٹین فِل : بتدریج گہرے سے ہلکا ہوتا ہوارنگ یا کسی آبجیکٹ کے اندراو پرتے مخانہ سے کیئر: ایک شفاف میدان جس پرڈرائنگ کے آبجیکٹس رکھے ہوتے ہیں۔ گائیڈ لائٹر: ان پرنٹ میں نہآنے والی لائٹوں کی مددسے آبجیکٹس کوسیدھ میں لائیں۔ Stacking Order: آبجیکٹ کے ڈراکیے جانے کی تر تیب (شکل 1.38)۔ ڈراکیا گیا پہلا آبجیکٹ Stack میں سب سے نیچے اور آخری سب سے او پر ہوتا ہے۔



شکل 1.38 تین آبجیکٹس ایک دوسرے کے او پرسٹیک کیے گئے ہیں۔

www.allpdfstuff.blogspot.com

گروپ: اکٹے کے گئے آبجیکش کا ایک سیٹ جے ایک ساتھ ہی اِدھر اُدھر چھوٹا بڑا کیا جاسکتا ہے۔ (شکل 1.39)۔



شکل 1.39گروپ کردیئے جانے پر بیتنوں آبجیکٹ ایک ہی آبجیکٹ کے طور پر چھوٹے بڑے کیے جاسکتے ہیں۔

www.allpdfstuff.blogspot.com

nested گروپ : دویازائدگروپس کوگروپ کرنا۔ اُن گروپ : گروپ کیے گئے آنجیکٹس کوالگ الگ کرنے کے لیے اَن گروپ کمانڈ استعال ہوتی ہے۔

سبق 2

www.allpdfstuff.blogspot.com


كورل ڈراميں پہلافتدم

اس سبق میں آپ کو کورل ڈرا کو لانچ اور بند کرنا' ڈاکومنٹس بنانا' اوپن کرنا اور سیو کرنا' اپنی ڈرائنگز کے بیك اپ بنانا' گرافکس اور ٹیکسٹ کو امپورٹ کرنا وغیرہ سیکھیں گے۔

كورل ڈرالا کچ كرنا

کسی بھی دوسرے ونٹروز پروگرام کی طرح آپ کوڈاکوشٹس بنانے' یا ایڈٹ کرنے کے لیے کورل ڈرا رَن یالا پنج کرنا پڑے گا۔اس کے ٹی طریقے ہیں ، پاک استڈی ڈاٹ کام)

- وتڈوز شارٹ مینو میں ہے Programs اور پھر CorelDraw11 (WWW-F CorelDraw 1)
 سلیکٹ کریں۔
- وتدوز ڈیسک ٹاپ پر بنایا ہوا کورل ڈرا کا آئیکن ڈیل کلک کریں (شکل 2.1)۔آپ آئیکن کوئی فولڈریا کوئیک لانچ میں بھی رکھ سکتے ہیں! سندی ڈاٹ کام)
- کورل ڈرامیں بنائی ہوئی کوئی فائل ڈیل کلک کریں۔ پروگرام لائے ہوگر فائل (www.pe)
 کوڈسیلے کردےگا۔



شکل 2.1 ڈیسکٹاپ پر کورل ڈرا کا آئیکن نظر آرہاہے۔

(www.pa......,....)

کورل ڈرا 11 کولانچ کرنے پرویکم سکرین ظاہر ہوگی (شکل 2.2) یہ 6 عام کمانڈز ڈان کام

تك آسان رساني فراہم كرنى ہے۔

New Graphic نئ فائل بنانے کے لیے

Open Last Edited.....وہ فائل کھولنے کے لیے جس پر آپ نے پروگرام کو آخری مرتبہ بند کرنے سے پہلے کام کیا تھا۔


Open Graphic ۔۔۔۔۔اے کلک کرنے ہے Open ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا۔ Template ۔۔۔۔نئی گرا فک کی فمم لیٹ پر بنانے کے لیے۔

Corel Tutorاے کلک کرنے پرکورل کا تربیتی پروگرام شروع ہوتا ہے۔

What's New کورل کے نئے ورژن میں اضافی چیزوں کے متعلق معلومات

د مکھنے کے لیے۔


اگرآپ چاہتے ہیں کہ پروگرام شارٹ کرنے پر ویکم سکرین نظرنہ آیا کرے تو ویکم سکرین کے نچلے جصے میں بناچیک کانشان ختم کردیں (شکل 2.2)۔



شکل2.2.....ویکم سکرین میں ہے ایک آپٹن سلیکٹ کریں۔۔.www.pakstudy.c

انگی مرتبہ پروگرام کولائج کرنے پرویکم سکرین ظاہر نہیں ہوگی۔ بعد میں اگرخواہش ہو کہ ویکم سکرین ظاہر ہوا کرے' یا شارٹ اپ پر کوئی اور ایکشن سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو Tools مینومیں سے Options سلیکٹ (یا Ctrl+J دباکر) کرکے آپشنز ڈائیلاگ

باکس او پن کریں اور پھر General سلیکٹ کریں۔ اب یاپ اپ اسٹ میں سے کوئی آپشن سلیکٹ کرلیں (شکل 2.3)۔




شكل 2.3 آپشنز دُائيلاگ باكس ميں شار ث اپ آپشنز -

www.allpdfstuff.blogspot.com

نيا ڈ اکومنٹ بنانا

(پاک ان ٹڈی ڈاریمام) اگر ایک نیا خالی ڈاکومنٹ بنانا چاہتے ہیں تو New File سلیکٹ کریں (شکل) - آئیکن کلک کریں یا Ctrl+N دبائیں۔




شکل 2.4 تول بار پر Open' New اور Save کما تذر کے پٹن۔

سی ممیلیٹ کی بنیاد پر بھی نیا ڈاکومنٹ بنایا جاسکتا ہے۔کورل ڈرامیکیٹس ایسی فائلیں) بیں جوآسانی کے ساتھ زبر دست اور خوبصورت ڈاکومنٹس ٔ مثلاً بروشرز 'لیبلز اور ویب پیجز بنانے کے قابل بناتی ہیں۔ان میں پیج سائز ' grids اور گائیڈ لائنز کی سیٹنگ بھی شامل

ہوتی ہے۔کورل ڈرائے ملیٹس استعمال کرنے کاطریقہ پنچے دیا جارہا ہے۔

rom Template 'New 'File -1 سلیکٹ کریں۔ نیوفرام فمپلیٹ ڈائیلاگ ماکس (شکل 2.5) ظاہر ہوجائے گا۔



شکل 2.5کورل ڈراٹمیلیٹ اوپن کرنے کے لیے استعمال ہونے والا ڈائیلاگ باکس_

مطلوبہ میلیٹ کی ٹائیے کے لیے شیب کلک کریں ۔ فک پیج کیبل Booklet سائیڈفولڈ یاویب۔ان فولڈرز میں کئی درجن پلیٹس موجود ہوں گے۔ام)

Browse ٹیب کلک کر کے دیگر فولڈرز یا ڈسکوں میں پڑے مہلیٹس تک جا کیں۔مثل (آپ Browse کلک کر کے کورل کرافش 11 Suit کی و دیزے میلیش اوڈ کرسکتے ہیں)۔

(www.pakstudy.com)

مسی ممیلیٹ کوسلیکٹ کر کے Preview پین میں اس کا جائزہ لیں۔

Include Graphics چیک باکس کوسلیکٹ کرنے سے بننے والے ڈاکومنٹ میں ڈیزائن ایلی منٹس بھی شامل ہوتے ہیں (اے آف کردیے سے صرف لے آؤٹ سیٹنگز استعال ہوسکیس گی)۔ اسٹنہ نارہ عامی

ٹمیلیٹ کا فائدہ

فمپلیٹ کی مدد سے ایک نیا ڈاکومنٹ بنانے کا فائدہ بیہے کہ آپ اصل میں ٹمپلیٹ کی ایک کا بی برکام کررہے ہوتے ہیں۔آپ کواور یجنل میں ترمیم کا کوئی خدشہیں ہوتا۔

ڈ اکومنٹ اوین کرنا

نے ڈاکومنٹس بنانے کے علاوہ آپ پہلے ہے موجود ڈرائنگر کوبھی اوپن کرسکتے ہیں تاکہ انبیس دیکھا' ایڈٹ یا پرنٹ کیا جاسکے۔اس کا طریقہ رہے:
تاکہ انبیس دیکھا' ایڈٹ یا پرنٹ کیا جاسکے۔اس کا طریقہ رہے:

Open 'File 1 دیا کئیں یا ٹول بار کا اوپن آئیکن Open 'File 5 دیا کیں یا ٹول بار کا اوپن آئیکن کیل کریں۔اس طرح شکل 2.6 میں دکھایا گیا Open ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا۔

A Proposition of the) title scane	- Q 7	.• •	
New Folde STERRED STERRED SETTING	1			
				TIES A STATE
ڈی ڈاٹ کا	<u>, m. 1. 2000, 10.00, 2000, 2000, 10.00</u>			
File <u>n</u> ame	INE 0 JOIL			☑ <u>Preview</u>
File name Files of type:	CDR - CoreDRAW		File Version.	Version 11
File <u>n</u> ame	INE 0 JOIL		Compression ratio:	Version 11 57.9%
File name Files of type:	CDR - CoreDRAW			Version 11
File name Files of type: Soil type: Keywords: Notes:	CDR - CoreDRAW	<u></u>	Compression ratio:	Version 11 57.9% CoreIDRAW 11 (p
File <u>n</u> ame Files of type: Soil type: Keywords:	CDR - CoreDRAW	<u>-</u>	Compression ratio: Last saved by:	Version 11 57.9% CoreIDRAW 11 (p build 633 English (United States)

(www.pakstudy.com) شکل 2.6 ۔۔۔۔۔اس ڈائیلاگ باکس کے ذریعہ فائل اوپن کریں ۔۔۔۔۔اس ڈی ڈاٹ کام)

- 2- اس فولڈر تک جائیں جس میں فائل پڑی ہے۔
- 3- فائل کوسلیکٹ کر کے Open بٹن کلک کردیں۔ ڈرائنگ اوپن ہوجائے

www.allpdfstuff.blogspot.com

🖈 🗫 نان 2.6 ميں آپ ديکھ سکتے ہيں که مطلوبہ ڈاکومنٹ تک رسائی آسان بنانے کے لیے یہاں دویا ہااہ سیس فراہم کی گئی ہیں:

▲طال ہی میں ایڈٹ کی یا بنائی ہوئی فائل او پن کرنے کی خاطر File Name ٹیکسٹ پاکس کے کونے میں بنا تیرکلک کریں۔

▲صرف کس خاص ٹائی فائلیں ڈسپلے کرنے کے لیے Files of 'type اسٹ میں ہے ایک ٹائٹ منتخب کریں۔

🏠 نیا ڈاکومنٹ بنانے سے پہلے کوئی اوین کیا ہوا ڈاکومنٹ کلوز کرنا ضروری نہیں۔ دراصل اوین ڈاکومنٹس کی تعداد کی حدیندی صرف کورل ڈرا کے لیے مخصوص کی گئی میوری کی مقدار ہے۔ میموری سینگ بدلنے کے لیے Options' Tools سلیکٹ کریں۔ Memory ہیڈنگ کو کلک کریں اور Maximum باکس میں نتی فيصدانثركردس _(شكل 2.7)

www.allpdfstuff.blogspot.com

Memory Usage

Available RAM: 129,588 KBytes

Maximum: 50

2 64,794 KByles

ميوري كي الأخمنة أرناء

شکل 2.7 کورل ڈرائے لیے میموری کی سیٹنگ کرنا۔


www.allpdfstuff.blogspot.com

گرافکس اور شیسٹ امپورٹ کرنا

ڈ رائنگ میں بی قتم کی فائلوں (ٹیکسٹ گرافنس وغیرہ) کوامپورٹ کیا جاسکتا ہے۔اس کام کے لیے Import کما ٹڈ استعال ہوتی ہے۔اس کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے:

امیورٹ ڈائیلاگ پائس ظاہر ہوجائے گا۔

www.allpdfstuff.blogspot.com



ں 2.8 ۔۔۔۔۔ امیج یا ٹیکسٹ فائل کوامپورٹ کرنے کے لیےسلیکٹ کریں۔

- اس فولڈر میں جا تیں جہاں مطلوبہ فائل رکھی ہے 'اور اسے سلیکٹ کریں۔ ا میج کابری و بود کیھنے کے لیے Preview چیک باکس کوآن کر دیں۔
- دائیں طرف موجود پاپ اپ اسٹ میں سے نشاندہی کریں کہ آپ ساری فائل (بوری تصویر) امپورٹ کرنا جائے ہیں۔ایج کا صرف ایک حصہ امپورٹ کرنا ہے (Crop) یا ایج کومختلف سائز یا ریزولیوش میں لانا ہے (www.pakstudy.com) -(Resample)
- ڈائیلاگ باکس کے نیلے دائیں ایریامیں آپشنزسیٹ کریں۔(مہاکی گئی آپشنز فائل ٹائپ کی بنیاد پرمختلف ہوسکتی ہیں)۔


(www.pakstudy.com)

(یاک استڈی ڈاٹ کام)

Import بٹن کلک کریں۔

اگرآپ نے Step3 میں کراپ یاری سیمیل کیا ہے توالیک نیاڈ ائیلاگ باکس ظاہر ہوجائے گا (شکل 2.9) مطلوبہ تبدیلیاں کرنے کے بعد OK کلک کرویں۔

www.allpdfstuff.blogspot.com



3.70	image size:		79,648 79,648		
Įd	entical v	alues			
Vertic	ak	72	72	÷	dpi
Horizo	ontal.	72	72	Barriera .	dpi
Resol	ution				
✓ <u>M</u> an	ntain asp	ect ratio		aja, i	
įnits.	pixels	<u> - 22</u>			
l <u>e</u> ight	768	768	- #28 	100	min X
<u>V</u> idth	512	512	200.00	100	÷ ×

شکل 2.9 ۔۔۔۔ ایک ایک جھانٹ اور سائز و غیرہ دینے کیلئے استعمال ہونے والے ڈائیلاگ باکسز۔ 7- ایک امپورٹ کر سر ظاہر ہوکر امپورٹ کی جارہی فائل کا نام دکھا تا ہے۔ امپیج کو جس جگہ رکھنا ہو وہاں کلک کردیں۔

کم میں فائل کی تلاش میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ فائل اسٹ کومحدود کرسکتے ہیں تا کہ بیصرف ایک قتم کی فائلیں ڈسپلے کرے۔ Files of type اسٹ میں سے فائل کی ٹائپ منتخب کرلیں۔


Scan **یا فوٹو شامل کرنا**

اگرآپ موجودہ ڈرائنگ میں ایک سمین یا فوٹو شامل کرنا چاہتے ہیں تو امپورٹ کمانڈ سے کام لیا جاسکتا ہے۔ براہ راست ڈرائنگ میں سمین کرنایا ڈیجیٹل کیمرے سے تصاویر لانا بھی ممکن ہے۔ براہ راست ڈرائنگ میں سمین کرنایا ڈیجیٹل کیمر طاہر لانا بھی ممکن ہے۔ Select Source 'Acquire Image File اور پھر ظاہر ہونے والی فہرست میں سے ڈیجیٹل کیمرہ یا سکیٹر سلیکٹ کرنے کے بعد Select کلک محردیں۔ اس کے بعد Acquire 'Acquire Image File کریں۔

ڈ رائنگز کوسپوکرنا

جب تک ڈرائنگ کوسیونہ کرلیا جائے تب تک وہ صرف کمپیوٹر کی میموری ہیں موجود ہوتی ہے۔ ایڈٹ کیے ہوئے ڈاکومنٹس پر بھی یہی بات لا کو ہوتی ہے۔ اگر ترمیم کومستقل بنانا چاہتے ہیں تو انہیں سیوکرنا ہوگا۔

1- Save As یا Save File سلیکٹ کریں 'Ctrl+S دہا ئیں یا ٹول بار کا سیوآئیکن کلک کریں۔اس طرح Save Drawing ڈائیلاگ باکس (شکل 2.10) ٹلا ہر ہوجائے گا۔




شكل 2.10....اس فولڈر تك جائيں جس ميں فائل كوسيوكر نا جا ہے ہوں۔

- 2- اس باكس ميس آپ فائل كے ليے نام لوكيشن اور ٹائپ كانتين كر سكتے ہيں۔
- 3- بعديس ڈرائنگو كى شناخت ميس آسانى كے ليے كى ورڈ زيانونس انٹر كيے جاسكتے ہيں۔
- 4- کپریشن سینتگ تبدیل کرنے کے لیے Advanced بٹن کلک کریں (اگر ضرورت پیش آئے)۔ اس طرح آپشنز ڈائیلاگ باکس Save کسیشن OK کے اس طرح آپشنز ڈائیلاگ باکس کا OK کیک کردیں۔
 کلک کردیں۔

20-

Save -5 بشن كلك كرين -

ریمی بتاتے چلیں کہ ڈرائنگ کوایک مرتبہ سیوکر لینے کے بعد اگر اسے ایک مختلف نام کے ساتھ کسی مختلف جگہ پر سیوکر تا جا ہے ہوں تو Save As' File سلیکٹ کریں ۔ شکل Save کار کالا کے ماکن کا ہم ہوگا۔



شکل 2.11...... کمپریش اور ڈیگر ڈرائنگ سیٹن گن_زیهاں دیکھی اور تبدیل کی جاسکتی ہیں۔

(پانا،سنان ڈاٹکام

(www.pakstudy.com)

بيك اپ فائليس بنانا

www.allpdfstuff.blogspot.com

چونکہ ڈرائنگر بنانے میں آپ کا بہت ساقیتی وقت خرج ہوتا ہے اس کیے کورل ڈرا 11 کی اتفاقی حادثے کے نتیج میں تحفظ کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کا کم پیوٹر کرلیش کرجائے یا پھر خلطی سے کسی ضرورت فائل کو ڈیلیٹ کر بیٹھیں۔ لہذا موڑوں کی بیک اپ آپٹنزسیٹ کرنے کے ذریعہ تحفظ حاصل کرسکتے ہیں۔ بیک اپ کے مختلف طریقے کام کوضائع ہونے ہے بچاتے ہیں۔ کام کوضائع ہونے ہے بچاتے ہیں۔ بیک اپ آپٹنزسیٹ کرنے کے لیے :

1- Options' Tools سلیکٹ کریں یال +Ctrl دیا کیں۔شکل 2.12 میں '' دکھایا گیا آپشنز ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا۔

2- Save ہیڈنگ کو کلک کریں۔

www.allpdfstuff.blogspot.com


R Workspace General Display Edit	Auto Backup Auto-Backup every	10 = meates	
Warnings	Save back-up to san	ne folder as the CDR Ne	21/2014
Save	Algays back-up for	Enfloy an Fiel Addition DrawA	Biber 1
Pilugilins 36. Fest (ii) Footbox (if Custemization (is) Document (iii) Global	✓ Make backup on seve		
		DK]	Cancel Help

شکل 2.12 ۔۔۔۔۔آپ بیٹز ڈائیلاگ باکس کے Save Workspace سیشن ٹین میں سیسند گزائیلاگ باکس کے Save www.allpdfstuff.blogspot.com

2- کسی بھی اوپن ڈ اکومنٹ کا مخصوص وقفے کے بعد خود بخو دبیک اپ بنانے کے لیے Auto-backup every سلیکٹ کریں اور منٹس کا تعین کریں۔ مریڈ یوبٹن کلک کر کے تعین کریں کہ بیک اپ فائلیں کہاں سٹور ہوں۔ اس قتم کی بیک اپس کا تام AutoBACKUP_OF_filename ہوتا ہے۔ میک ریڈ یوبٹن کو کلک کر کے تعین کریں کہ آٹو بیک اپ فائلیں کہاں سٹور کی جاتے ہیں :

-auto_backup_of_filename

5- ہر مرتبہ سیوکرنے پر ایک بیک اپ فائل بنائے جانے کی سیٹنگ کے لیے To ۔5 سیک اپ کا کا کہ ک

6۔ OK کلک کرکے ڈائیلاگ بائس کلوز کر دیں۔ بیہ بیک اپس خود بخو داور بیجنل فائل والے فولڈ رمیں ہی سیو ہوتے ہیں اور ان کے نام backup_of_filename ہوتے ہیں۔ 

ڈاٹکام)

(www.pa

شكل 2.13 بيك اپ فائلون كى نشاندى كى گئى ہے۔

آیاک استڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)


ڈ رائنگز کوا بیسپورٹ کرنا

www.allpdfstuff.blogspot.com

آپ اپنی ڈرائنگر کوکسی ایسے فارمیٹ میں ایکسپورٹ بھی کرسکتے ہیں جو انہیں دیگر پروگرامز میں او پن ہونے یاویب پہنچ پراستعال کے قابل بنادے۔بس ڈرائنگ بنا کیں اور اسے موزوں فائل فارمیٹ کے تحت (مثلاً JPEG 'PICT'TIFF یا GIF) سیس ایکسپورٹ کردیں۔

ڈرائک کوا کیسپورٹ کرنے کے لیے:

- 1- جس ڈرائنگ کوا کیسپورٹ کرنا ہوا سے او پن کریں۔
- 2- Export File کریں یا Ctrl+E وبا نمیں۔ ایکسپورٹ ڈائیلاگ باکس (مشکل 2.14) اوپن ہوجائے گا۔



شکل2.14.....ا میسپورٹ ڈائیلاگ باکس کی آپشنز کی مددے کورل ڈراڈ رائنگ میاسلیکٹڈ آجیکٹس کوالیسپورٹ کرناممکن ہے۔

- 3- اس فولڈر میں جائیں جہاں ڈرائنگ رکھی ہوئی ہے اور پھر فائل نیم شیسٹ باکس میں ایک نام انٹرکریں۔
- 4۔ ایکسپورٹ کی ہوئی ڈرائنگ کی ٹائپ سلیکٹ کرنے کے لیے Save as type کے ساتھ بنا تیرکانشان کلک کریں۔
- 5- اگر آپ نے ڈرائنگ کے کسی جھے کو پہلے سے سلیکٹ کیا ہوا ہے تو Selected Only چیک باکس کلک کرنے کے ذریعہ صرف انہی آبجیکٹس کوا کیسیورٹ کرسکیں گے۔
- 6- اگرآپ نے ایک کمپریس ہونے کے قابل فائل فارمیث (مثلاً TIFF)
 سلیکٹ کیا ہوتو ڈراپ ڈاون مینویس کمپریشن algorithm سلیکٹ کرلیں۔

- Export -7 بشن کلک کریں۔
- 8- اگرآپ بٹ میپ فائل ٹائپ (جیسے JPEG یا TIFF کا انتخاب بطور ایکسپورٹ فارمیٹ کریں تو Bitmap Export ڈائیلاگ (شکل 2.15) فلاہر ہوگا۔

اس ڈائیلاگ بائس میں آپ ایکسپورٹ کی جارہی گرا فک کے لیے رنگوں کی تعدا ڈائیج سائز اور ریز ولیوشن سیٹ کرسکتے ہیں۔ضروری تبدیلیاں کرنے کے بعد OK کرنے سے فائل ایکسپورٹ ہوجائے گی۔

www.allpdfstuff.blogspot.com

mage size:				
₩dth	375	100 ÷	# Inches	
Height:	3.2681	1 書 [100 士	X .	
R <u>e</u> solution	300	÷ dp		
Color mode:	RGB C	olor (24-bit)		
File size.				
Briginal	3,307,5	80 bytes		·
New:	3,307,500 bytes			
	10 N. A. A. A. (1787)	raliasing		
	E DN			
	0.9	reperent Backgroun	11	
		oly ICC profile		
		rkain aspect ratio		
1		intain grigmal size mtain Layers		
Aliana.				

فنل Bitmap Export2.15 وائيلاگ باكس_

کہ بیب اگر کوئی ویجیدہ قتم کی ڈرائنگ صحیح طرح ہے ایکسپورٹ نہ ہوتو تمام Select All 'Edit) کے دوبارہ کوشش کریں۔ (Select All 'Edit) سیکٹس کو گروپ کر کے دوبارہ کوشش کریں۔ (Group 'Arrange سلیکٹ کریں۔

ڌرائنگز کو بطور بٹ مینے ایکسیورٹ کرنا


یا در تھیں کہ برے میپ کے رنگ ' سائز اورریز ولیوش جتنا زیادہ ہوگا اس کے نتیج میں اتنی ہی بوی فائل سے گی۔اور بردی فائلیں ڈسیلے و برنٹ ہونے میں زیادہ وفت لیتی ہیں۔ ہمیشہ کم سے کم رنگ اور ضرورت کے مطابق کم ریز ولیوشن رکھنے کی کوشش کریں۔ بالخضوص جب ڈرائنگ کوویب پراستعال کے لیے ایکسپورٹ کررہے ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ مطلوبہ تاثر حاصل کرنے کے لیےا میج کوئی مرتبہا کیسپورٹ کرنا پڑے لیکن چھوٹی فائلوں ہے بہت ساوقت نکی جاتا ہے۔

www.allpdfstuff.blogspot.com

ونلر ومتنجمنيك

ز با ده تر وتڈوز بروگراموں کی طرح آپ کورل ڈرامیں بھی مرکزی یا ڈاکومنٹ وتڈوز کو اِدھراُ دھر' منی مائز اورمیکسی مائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ونڈو سے متعلقہ کئی دیگر مفید کمانڈزبھی Windowsمینومیں دستیاب ہیں۔

- مین یا ڈاکومنٹ ونڈ وکوحرکت دینے کے لیے دنڈ وکی ٹائٹل بار (شکل 2.16) کوکلک اورڈ ریگ کریں۔
- کورل ڈرا کی مرکزی ما ڈاکومنٹ ونڈو کا سائز تندیل کرنے کے لیے اس کا کنارہ کلک اور ڈریگ کریں۔ری سائز نگ صرف تیمی ممکن ہے جب وغذو میکسی مائزندکی ہوئی ہو۔اگرابیا کیا گیاہے تو پہلے بالائی دائیں کونے میں بنا ری سٹوریٹن کلک کرنایڑے گا۔
- کورل ڈراکومنی مائز کرنے ہے یہ ونڈوز ٹاسک باریرایک بٹن کی صورت اختیار کرلیتا ہے (شکل 2.17)۔ جبکہ ڈاکومنٹ ونڈ وکومنی مائز کیا جائے تو وہ کورل ڈرا ڈیک ٹاپ برہی ایک آئیکن کی شکل میں نظر آتی رہتی ہے (فتكل 2.17)_



(www.pakstudy.com)

Start | 3 # * 60 * | * CorelDRAW 11 - Graphic | 1 Adobe Photoshop

شن ما كز كيا بمواة اكومنت 🔀 🗷 🕳 Graphic2

شكل 2.17 كورل ڈرابر وگرام اوركورل ڈراڈ اكومنٹس دونوں كومنى مائز كيا جاسك ہے ۔ اٹ كام

- کورل ڈراکی میکسی مائز کی ہوئی ونڈ وساری سکرین کو گھیر لیتی ہے اور ڈاکومنٹ وتڈوکومیکسی مائز کیا جائے تو وہ کورل ڈرا ڈیسک ٹاپ پر پھیل جائے گی۔
- اگرآپ نے بیک وقت کی ڈاکوئٹس او پن کررکھے ہیں تو ونڈ ومینویس سے سی الاstudy کے اسے الاstudy کی اسے سامنے لایا جاسکتا ہے متعلقہ فائل یا ڈاکومنٹ کا نام سلیکٹ کر کے اسے سامنے لایا جاسکتا ہے (ويكھين شكل 2.18) -
- Windowsمینومیں موجود کمانڈز (شکل 2.18) کے ذریعہ اوین ونڈوز کو مختلف انداز دیئے جاسکتے ہیں۔ www.allpdfstuff.blogspot.com

Window	
New Window	
Cascade .	
Tile Horizontally	
Tile <u>Yertically</u>	
Sylarenge Corry	شکل2.18ونٹروزمینومیں دی گئی کمانٹرز ۔
Color Palettes Dockers	
Toolbars	
☐ Close	
Close All	
Refresh Window Ctrl+W	
✓ 1 1 Graphic2	
New سلیکٹ کرنے سے ایکٹوڈ اکومنٹ کی	v window'Windows ◆
باطرح كرنے سے آپ دومختلف ونڈوز ميں	
وں پرکام کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔	ایک ہی ڈاکومنٹ کے مختلف حص
www.allpdfstuff.blogspot.com	ڈ اکومنٹس کوکلوز کرنا
ے بعد آپ اے بند کرنا جا ہیں گے۔اس	ظاہرہے کہ کسی ڈاکومنٹ پر کام کمل کر لینے
	کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں۔
	♦ Close'File سليكٹ كريں۔
	♦ Windows کلوزسلیکٹ کری
www.allpdfstuff.blogspot.com	♦ Ctrl+F4 وبائيس_
ى (شكل 2.16) كلك كرديں _	 بالائی دائیں کونے میں بنا کلوز بٹن
اتبديليون كوسيونه كيا كيا مونو كورل ڈرا آپ	اگر بند کیے جانے والے ڈاکومنٹ کی آخر ک
*	سے اس بارے میں پوچھے گا (دیکھیں شکل 19.
CorelDRAW 11	<u> </u>
Save changes to Graphic2?	شكل 2.19 كيا آپ دُا كومنت مِن تبديليوں كو
Yes No Cancel	سيوكرنا جا بيع بين؟

www. all pdf stuff. blogs pot. com

كورل ذرا كوبندكرنا

کورل ڈرامیں کام ختم کر لینے کے بعدا سے بندکرنے کا مرحلہ آتا ہے۔اس کے طریقے ذیل میں دیتے مسے ہیں۔

- ♦ Exit'File سليكٹ كريں (شكل 2.20) _
- ۱۱۲+F4 د با ئیںیا مرکزی پروگرام ونڈ و کا کلوز بٹن کلک کردیں۔
 یا در ہے کہ کورل ڈرا کو کلوز کرنے پرتمام او پن کی ہوئی فائلیں بھی کلوز ہوجاتی ہیں۔

Publish To The W Publish To PDF Document Info	eb
Prepare For Servi	450
Print Preview	Y
Print Print Merge	Ctrl+P
Send To	
Export	Ctrl+E
Acquire Image	Ctrl+I
n decoupt	
Save As	Ctrl+Shift+5
☑ Close ② Save	Ctrl+S
Ø Open	Ctrl+0
New From Temple	Ctrl+N ste

شکل File2.20 مینویش Exit کمانڈکو پوائنٹ کیا گیاہے۔

مستطیل اور دائرے

یه سبق آپ کو کورل ڈرا 11 کی مدد سے جاندار گرافکس بنانے کے طریقوں سے متعارف کرائے گا۔ یہاں بنائی جانے والی سادہ اشکال ہیں۔ اشکال ہیں۔

اسبق میں آپ کوستطیل بنانا اور ان کے کونوں کو گولائی دینا سکھایا جائے گا۔ آپ
کورل ڈرا 11 میں نے شامل کیے گئے دوستطیل اور بینوی ٹولز کا استعال بھی سیکھیں گے۔
یہدوٹولز ستطیل اور بینوی اشکال بنانے کا متبادل طریقہ فراہم کرتے ہیں ایک کچھ صورتوں میں
یہ آپ کوزیادہ مفیدمحسوس ہوں گے۔

(پاک استڈی ڈاٹ کام)


(www.pakstudy.com)

مستطيل بنانا


کورل ڈرا 11 میں آپٹولز کی مدد ہے جو بھی چیز بناتے ہیں۔۔۔ لائن مثلث یا دائرہ۔۔۔ وہ ایک پاتھ کا ابتدائی اور آخری وہ ایک پاتھ رکھتی ہے۔ پاتھ اوپن یا کلوز دونوں ہو سکتے ہیں۔اوپن پاتھ کا ابتدائی اور آخری کنارہ آپس میں جڑانہیں ہوتا۔ مثلاً لائن ایک اوپن پاتھ ہے 'جبکہ کلوز پاتھ کی مثال آیک دائرہ ہے۔

منتظیل یا Rectangle کی چار اطراف (اضلاع) ہوتی ہیں۔مربع ایک ایسا منتظیل ہے جس کی چاروں اطراف برابر ہوتی ہیں۔کورل ڈرامیں Rectangle یا Point Rectangle 3 ٹول استعال کرنے کے ذریعہ کائل مربعوں اور مستطیلوں کے علاوہ کول کونوں والے مستطیل بنانا بھی ممکن ہے۔ بیکام کرنے کا طریقہ ذیل میں بتایا جارہاہے۔

1- ٹول باکس میں Rectangle ٹول کوسلیکٹ کریں (شکل 3.1) یا F6 د بائیں۔ ماؤس پوائیٹر تبدیل ہوکر جمع کے نشان کی شکل اختیار کرلیتا ہے جس کے ساتھ جھوٹا سامستطیل جڑا ہوتا ہے۔



- 2- ماؤس بٹن دبا کراہے ترجی ست میں ڈریگ کریں۔ مستطیل کا خا کہ ساتھ (www.pakstudy.com) ساتھ دکھائی دےگا۔
- 2- متطیل کو کمل کرنے کے لیے ماؤس بٹن چھوڑ دیں۔اب متطیل بن جائے اوراس کے گردآ ٹھ سلیکٹن ہینڈ لز ہیرونی طرف جبکہ چارٹوڈ زائدرونی طرف نظر آئیں بیٹڈ لز ہیرونی طرف خبکہ چارٹوڈ زائدرونی طرف نظر آئیں بیٹے (شکل 3.2)۔آپ سی ایک ہینڈ ل کو کلک اورڈ ریگ کرکے متعلق اسلی سائز تبدیل کرسکتے ہیں۔نوڈ ز کے متعلق اسلی صفح پر اور اس کے علاوہ سبق 6 میں بھی بات کی گئی ہے۔



شکل3.2..... سلیکنڈ مستطیل کے جارنو ڈزاور 8 سلیکش ہینڈلز برغور کریں۔

کر بیس کامل یعنی جار برابراصلاع والا مربع بنانے کے لیے Ctrl کی دبا کرڈریگ کریں۔ Ctrl کی کو ماؤس بٹن سے پہلے چھوڑ نایا در تھیں۔ورندمر لع نہیں سے گا۔ کے ۔.... پورے ڈرائنگ مینج جتنامتنظیل بنانے کے لیے Rectangle ٹول کو ڈبل کلک کرس۔

🖈 يا در تعيس كه آپ كسى بهى كلوز ژبياتهم آنجيكيث كا آؤث لائن اورا ندروني كلرتبديل كرسكتے ہيں(ديكھيں سبق 11)۔

الكريسيس البجيك كوكنارے ماكونے ہے شروع كرنے كے علاوہ آب اے مركز ہے بھی ڈرا کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے Shift کی دہا کرڈریگ کریں۔ جب آ بجبکٹ مطلوبہ سائز کا ہو جائے تو Shift کی چھوڑ دیں۔اگر Shift کی کو پھوڑ نے سے پہلے ماؤس بٹن چھوڑ دیا جائے تو مطلوبہ نتیجہ حاصل نہ ہوسکے گا۔ برابراصلاع والاستطیل یا تمل دائرہ مرکزے بنانے کے لیے Shift+Ctrl کی

(www.r

اتكام)

ات کام)

(www.r

3 بوائن والے مستطیل ٹول کے ذریعہ مستطیل ڈراکرنا:

د ہا کرڈریگ کریں۔

ٹول باکس میں سے Point Recangle د ٹول کا آئیکن سلیکٹ کرس (www.pakstudy.com) (عثل3.1) ـ

(یاک استڈی ڈاٹ کام)

کلک اورڈریگ کر کے پہلی سائیڈ ڈراکریں (Ctrl) کی دبا کرڈریگ کرنے ہے۔
 آپ صرف 15 درجے کے زاویے پر ہی ڈراکر نے کے قابل ہوں گے)۔
 ڈریگ کر کے منتظیل کھمل کردیں (چوکور مربع بنانے کے لیے Ctrl کی کو دبائے دبائے دایے کریں)۔ جب منتظیل کا مطلوبہ سائز حاصل ہو جائے توایک مرتبہ کلک کریں۔

كول كونوں والامستنطيل بنانا

مستطیل بنالینے کے بعد آپ اس کے کونوں کو گولائی دے سکتے ہیں۔ بیک وفت تمام کونوں کو پاکسی ایک یادوکونوں کو گولائی دیتا ممکن ہے۔اس کا طریقہ بیہے: 1- ٹول باکس میں Shape ٹول آئیکن (دیکھیں شکل 3.3) سکیکٹ کریں یا 5-1د بائیں۔



شکل3.3.....ٹول بائس میں Shape ٹول آئیکن کو پوائٹ کیا گیاہے۔

2- جس متعطیل کو کولائی دینی ہواہے سلیکٹ کریں۔اس کے گرد جار کا لے رنگ کے ہینڈلزنمودار ہوں گے (شکل 3.4)۔

(www.pakstudy.com)

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

شکل3.4.....Shape ٹول کی مدد سے سلیک ہے کیے محکے مستطیل کے کر دچار ہینڈ لزنظر آ رہے ہیں۔ ۔ تمام کونوں کو ایک جنتی کولائی (شکل 3.5) دینے کے لیے تسلی کرلیں کہ بھی نوڈ زسلیکٹ کیے ہوئے (کالے) ہیں اور پھر کسی بھی نوڈ کوڈریگ کریں۔


یا

ہرکونے کو الگ الگ گولائی دینے کے لیے کلک کرے ایک نوڈ کوسلیکٹ (یا

Shift کی دبا کرمز یدنوڈز ٹوکلک اورسیٹ) کرنے کے بعدڈریگ کریں۔

شکل 3.5 کونوں کو گول کرنے کے لیے ایک نوڈ کو کلک اور ڈریگ کریں نو ڈز کی تعداد دو گئی بیعنی آئی ہوجاتی ہے۔

Pick ---- کا اللہ کا اللہ تیر) کی مدد سے بھی کونوں کو گولائی دی جاسکتی ہے۔ تا ہم چاراندرونی نوڈ زمیں سے ایک کو (نہ کہ آٹھ بیرونی بینڈلز کو) ڈریگ کرنا ہوگا۔




بيضوى اشكال يركام

عالی عامی عامی عامی عامی عامی عامی استعال کرنے کے ذریعہ آپ بیضوی کول محراب اور نصف دائرے کی اشکال بناسکتے ہیں۔ اس بارے ش نیچے وضاحت کی گئی ہے۔

1 - ٹول باکس میں سے Ellipse آئیکن (شکل 3.7) سلیکٹ کریں یا 77 دیا کیں۔ پوائنٹر جمع کے نشان کی صورت اختیار کرلے گا جس کے ساتھ دیا کیں۔ پوائنٹر جمع کے نشان کی صورت اختیار کرلے گا جس کے ساتھ ایک چھوٹا سابیضوی دائرہ جڑا ہوگا۔

2- بایاں ماؤس بٹن د بائیں اورایک طرف کوڈریگ کریں۔





شکل 3.8 بینوی شکل کے ہینڈلزاورایک نوڈ۔

کی طور با کرڈریٹ کامل دائرہ ڈراکرنے کے لیے Ctrl کی کود باکرڈریگ کریں اور ماؤس بٹن سے پہلے چھوڑ دیں۔

میریے آبجیکٹ میں ایک × موجود ھے

جب بھی آپ ایک نیا آ بجیکٹ بناتے ہیں تواس کے میں درمیان میں ایک x کا نشان دکھائی دیتا ہے۔اس کا مقصد آ بجیکٹ کو إدھر اُدھر کرنے میں آسانی پیدا کرنا ہے۔مزید تفصیلات سبق 4 میں دی گئی ہیں۔

3 بوائٹ بینوی ٹول کے ذریعہ بینوی یا دائرہ ڈراکرنا:

1- ٹول باکس میں ہے 3 یوائٹ Ellipse ٹول (شکل 3.7) سلیکٹ کریں۔

2- کلک اور ڈریگ کر کے آیک دائرے کا محیط ڈرا کریں۔ جب بیہ مطلوبہ لمبائی اورزاوبیرحاصل کرلے تو ماؤس بیش چھوڑ دیں (زاویے کو 15 ڈگری پرر کھنے

کے لیے Ctrl کی دبا کرڈریگ کرتا ہوگا)۔ (پاکے استذیبیڈاٹ کام)

دیات است دی اور کمل کرلیں۔ جب بینوی شکل مطلوبہ سائز کی ہوجائے تو 3- بینوی کوڈریگ اور کمل کرلیں۔ جب بینوی شکل مطلوبہ سائز کی ہوجائے تو ایک مرتبہ کلک کریں۔


بينوى شكل سليك كى ہوئى ظاہر ہوگى (شكل 3.8) _

(پاک استدی ڈاٹ کام)


محراب يا يا كى بنانا:

بینوی شکل بنا لینے کے بعدا سے محراب (arc) یا پائی (pie) میں تبدیل گیا جا سکتا ہے۔

- 1- ٹول باکس میں Shape ٹول یا Pick ٹول سلیکٹ کریں۔
- 2- بینوی شکل کوکلک کر کے سلیکٹ کریں (اگریہ پہلے سے سلیکٹ نہیں کی ہوئی ہو۔
- 3۔ بینوی شکل کو پائی کی شکل دینے کے لیے پراپرٹی بار Pie آئیکن (شکل 3.9) (www.pun_and) کلک کریں۔اب بینوی کی شکل پائی جیسی ہوجائے گی (شکل 3.10)۔ کلک کریں۔اب بینوی کی شکل پائی جیسی ہوجائے گی (شکل 3.10)۔



شکل 3.9 پراپرٹی بار پر pie 'arc کے آئیکن اور دیگر سیٹنگن کے لیے نیکسٹ ہا کسز۔



شكل arc 3.10 ايك او ين پاتھ ہے جبكه پائى كلوز ياتھ۔

کہ کی سے سے کلک اور ڈریگ اور گری کے کہ اور ڈریگ کرنے سے باہری طرف ڈریگ کرنے سے کرکے بھی آرک یا پائی بنائی جاسکتی ہے۔ بیضوی سے باہری طرف ڈریگ کرنے سے آرک جبکہ اندری طرف ڈریگ کرنے سے پائی بنے گی۔ ڈریگ کرنے کے دوران کا حکومت کی دوران کی دورائی کی دوران کی د

بار پر ellipse آئیکن کلک کردیں۔ ایس آرک یا یائی کے زاویے کو 180 ڈگری پر بلٹنے کے لیے (مثلاً یائی کوایک فانے کی

شکل دینے کے لیے پراپرٹی بار پر Clockwise/Counterclockwise آئیکن کلک کریں۔

کے ۔۔۔۔۔کورل ڈرا 9 میں آپ ellipse ٹول پراپرٹیز کو pics ہانے کے الے سیٹ کرسکتے تھے۔کورل ڈرا 11 میں ہے فیچر بحال کردیا گیا ہے۔ Tools مینومیں سے حال کردیا گیا ہے۔ Options سلیکٹ کریں اور پھر ظاہر ہونے والے ڈائیلاگ ہاکس (شکل 3.11) میں سے Ellipse Tool سلیکٹ کریں۔

Ellipse Tool

Ellipse

Pie

Aic

Starting angle:

0.0° 💏 (

degrees

Ending angle:

270.0

degrees

شکل 3.11 سآپ آپشنز ڈائیلاگ ہوں کے Ellipse داویداورسمت سیٹ کر سکتے ہیں۔ ناویداورسمت سیٹ کر سکتے ہیں۔

Clockwise

Counter-clockwise

کلا اگر بھی بھارایک پائی یامحراب ڈراکرنے کی ضرورت پیش آئے تو پراپرٹی بار پر Pie یا Arc آئیکن کلک کریں اور پھرڈ راکریں۔

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

(www.pakstudy.com)


(یاک استڈی ڈاٹ کام)

U-

سبق 4

سليكث موو كافي اورسائز

اب سلیکٹ موو کاپی کلون اور ری سائز جیسی بنیادی چیزیں سمجھنے کا موقع ہے۔ آپ یہ کام کرنے کے لیے Pick ٹول استعمال کریں گے۔



شکل 4.1.....کالے تیر کی شکل Pick ٹول سب سے او پر ہوتا ہے۔

آپ آبجیکٹس کوسلیکٹ کرنے کے لیے کئی دیگر ٹولز (مثلاً Rectangle یا Ellipse) یا Ellipse) کا مستعال کرسکتے ہیں۔


أبجيكش كوسليكث كرنا

آ بجیکٹ کا سائز' رنگ اور دیگر پراپر ٹیز تبدیل کرنے کے لیے پہلے اسے سلیکٹ کرنا ضروری ہے۔ آپ آ بجیکٹس کو Pick ٹول کی مدد سے سلیکٹ کرتے ہیں۔ سلیکٹ کیے مجھے آ بجیکٹ کے گرد ہینڈلز ظاہر ہوجاتے ہیں۔ ہینڈلز چھوٹے چھوٹے کالے ڈبول کو کہتے ہیں (دیکھیں شکل 4.2) وہ کسی آ بجیکٹ کا سائز وغیرہ تبدیل کرنے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔

کسی آبجیکٹ کوسلیکٹ کرنے کے لیے۔



2- جس آبجیکٹ کوسلیکٹ کرنا جا ہے ہوں اسے کلک کردیں۔اس کے گرد آٹھ ہنڈلز ظاہر ہوجا کیں گے (دیکھیں شکل 4.2)۔




شکل 4.2 بجیکٹ کوسلیکٹ کرنے پراس کے گرو ہینڈلز ظاہر ہوتے ہیں۔

كلك كرنے كے ذريع ايك سے زائد انجيكٹس سليكٹ كرنے ہوں تو:

1- ٹول باکس میں سے Pick ٹول کوکلک کریں۔

2- Shift کی دبا کر باری باری تمام مطلوبہ آبجیکٹس کوکلک کردیں۔ مزید Shift کی دباری باری بمام مطلوبہ آبجیکٹس کوکلک کردیں۔ مزید آبجیکٹس سلیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہینڈلزان بھی کے گردظاہر ہوتے (پیداستڈی دان کام)۔ بین (شکل 4.3)۔




شكل4.3 تين آبجيكش كوسليك كيا كياب-

ڈریگ کرنے کے ذریعہ متعدد آ بجیکٹس سلیکٹ کرنے کی خاطر:

1- Pick کی مدد سے ان آبجیکٹس کے قریب یا بیرونی طرف کلک کریں جنہیں

سلیلٹ نرتا جا ہے ہوں۔

اب ڈریگ کریں۔ایک ڈیشنر والی نیلی لائن ظاہر ہو بتائے گی کہ کون کون ہے آبجیکٹس سلیشن کے اندرشامل کیے جارہے ہیں (شکل 4.4)۔



فکل 4.4 تین میں ہے دوآ بجیکٹس کے گردؤ کیش والی لائن نظر آ رہی ہے۔

3- جب مطلوبہ بیجیکٹس نیلی لائن کے اندر آجائیں تو ماؤس بٹن چھوڑ دیں۔ سلیکٹ کے ہوئے آبجیکٹس شکل 4.3 کے آبجیکٹس کی صورت میں ہی نظر

آپ بیک وفت کسی پیچ پرموجود تمام آنجیکٹس کوبھی سلیکٹ کرسکتے ہیں۔اس کے مندرجه ذيل طريقي بين:

- www.pakstudy مینوش سے Object Select All مینوش سے Edit
 - Ctrl+A وما تين _
- ٹول بائس میں Pick ٹول کے آئیکن کوڈیل کلکہ

vw.pakst آبجیکٹس کو ڈی سلیکٹ کرنا

تمام سلیکٹ کے ہوئے آبجیکٹس کوڈی سلیکٹ کرنے کے لیے ان سے باہر کلک کریں یا Esc کی دیا ئیں۔متعدد سلیکٹڈ آنجیکٹس میں ہے کسی ایک کوڈی سلیکٹ کرنا ہو توShift کی د با کراس آنجبیٹ کوکلک کردیں۔ (i www.nabetudu.com)

(یال استدی دان کام)

أبجيكش كوحركت دينا

کورل ڈرا11 میں آبجیکٹس کوحرکت دینے کے تین طریقے مہیا کئے گئے ہیں: ڈریگ کرنا'ار وکیزاستعال کرنایا مختلف پنج کوآرڈی نیٹس (y, x)انٹر کرنا۔ ڈریگ کے ذریعے آبجیکٹ کوحرکت دینے کے لیے:

- Pick ٹول کی مدد ہے آبجیکٹ میں کسی بھی جگہ کلک کریں اور اسے ڈریگ کر کے Pick کے کائٹ کریں اور اسے ڈریگ کر کے Pick کے بیٹ چکے گئے آبجیکٹ کو کائٹ کرنا ضروری نہیں)۔
- فرض کریں کہآپ نے کوئی اورٹول (مثلاً Rectangle ٹول) سلیکٹ کر کے رکھا ہے اور کسی آبجیکٹ کوموو کرنا چاہتے ہیں تو آبجیکٹ کوکلک کر کے سلیکٹ کریں اور پھر اس کے عین درمیان میں ظاہر ہونے والے ضرب کے نشان کو پوائٹ کریں (شکل 4.5)۔ اب آبجیکٹ کومطلوبہ پوزیشن کے نشان کو پوائٹ کریں (شکل 4.5)۔ اب آبجیکٹ کومطلوبہ پوزیشن تک ڈریگ کریں۔

(www.pake-tudy.com)

(پاک اس ڈاٹ کام

'ww.p 'tudy.com'

شکل Pick4.5 ٹول کی بجائے کسی اورٹول کے ساتھ ڈریگ کرتے وقت پوائنٹر کو X کے نشان پرلانا ہوگا۔

اروكيزكى مددسے آبجيك وحركت دينے كے ليے:


- 1- آبجیکٹ کو Pick میاسی اورٹول کی مدوسے سلیکٹ کریں www.pakstu)
- 2- جس سمت میں آبجیکٹ کوحرکت دینی ہوای سمت والی ایروکی دہائیں۔
 آبجیکٹ کو بہت خفیف حرکت دینے کے لیے Ctrl کی کودہائے رکھیں اور
 اس کے بعدایروکی دہائیں۔ آبجیکٹ کوزیادہ فاصلوں پرحرکت دینے کے
 لیے ایروکی سے پہلے Shift کی دہائیں۔

کوآرڈ ی فینس میں ویلیوانٹر کر کے بھی آ بجیکٹ کی پوزیشن تبدیل کی جاسکتی ہے۔

آ بجیکٹ کو Pick پاکسی اورٹول کی مددے سلیکٹ کریں۔

 ۲- برابر فی بار (شکل 4.6) × اور ۲ فیلڈز کی ویلیوز بالتر تیب آ بجیکٹ کی افقی اور عمودی بوزیش کا تعین کرتی ہیں۔ بیرویلیوز آبجیکٹ کے سنٹر کے حوالے ہے ہوتی ہیں۔نئ ویلیوز انٹر کریں۔

Enter -3دیادیں۔



ٹیپ ہیں پھنز ڈائیلاگ باکس کے Rules سیشن میں رولر کی Nude ویلیوز کا تعین کر سکتے ہیں۔	☆
Nudge Nudge: Super nudge: 2 ÷ x 0 100 in Micro nudge: 0.100 in / 2 ÷ Same units for Duplicate distance. Nudge and Rulers Super nudge: 0.100 in / 2 ÷ Micro	
ک ڈریگ کریں اور پھر ماؤس بٹن چھوڑ دیں۔ ا	

دو منه والمسے تبیز؟ ۱گرآپ پہلے سے سلیکٹ کیے ہوئے آبجیکٹ کو دوبارہ کلک کریں تو پیکٹیشن ہینڈلزِ تبدیل ہوکر دومنہ والے تیروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ان ہینڈلز کا کام تصویر کو گھما نا اور Skew کرنا ہے۔ ہبجیکٹ کوتیسری بارکلک کرنے سے سلیکشن ہینڈلز واپس آ جا کیں گے۔

ڈریگ اینڈ ڈراپ کا استعال

پچھلے صفحے پر بتائی گئی آ بجیکٹس کی حرکات ایک ہی ڈرائنگ میں تھیں 'جبکہ آپ آ بجیکٹس کو ایک سے دوسرے ڈاکومنٹ میں بھی لے جاسکتے ہیں۔کورل ڈرا 11 میں ڈریگ اینڈ ڈراپ کی سہولت موجود ہے۔ یعنی آپ سی آ بجیکٹ کوایک سے دوسرے آ بجیکٹس میں لے جانے کے قابل ہیں۔

پیگام کرنے کے لیے:

- 1- دوڈ اکومنٹس اوین کریں۔
- 2- Window مینومیں سے Tile Vertically یا Tile Horizontally -2
- 3- Pick ٹول کی مدد سے ایک ڈاکومنٹ کوڈریگ کر کے دوسرے ڈاکومنٹ میں لائیں (شکل 4.8)۔

(www.pakstudy.com)

4- جب آبجيك مطلوبه پوزيش پرآجائے توماؤس بن چيوڙ ديں۔

(پالاستدی ڈاد کام)
(www.pakstudy.com)

(www.pakstudy.com)

شکل 4.8....دوڈ اکومنٹس اوپن کیے گئے ہیں۔


کہ رفیسکورل ڈرا 11 کے ایک ڈاکومنٹ میں موجود آبجیکٹ کودوسرے ڈاکومنٹ میں موجود آبجیکٹ کودوسرے ڈاکومنٹ میں لانے کے لیے Copy اور Paste کمانڈ زبھی استعال کی جاسکتی ہیں۔

ہم سرا نے کے لیے کوایک ہے دوسرے ڈاکومنٹ میں لانے کا ممل Cut کمانڈ جیسا ہے۔

عالبًا آپ آبجیکٹ کوموولیعنی منتقل کرنے کے بجائے اس کی ایک ڈریگ اینڈ ڈراپ

کانی بنانا جا ہیں سے ۔اس کام کے لیے آبجیکٹ کورائیٹ کلک کریں اور ڈریگ کر

کے دوسرے ڈاکومنٹ میں لائیں۔ ماؤس بٹن چھوڑنے پرایک پاپ اپ مینو (شکل کے دوسرے ڈاکومنٹ میں لائیں۔ ماؤس بٹن چھوڑنے پرایک پاپ اپ مینو (شکل کے Copy Here) کمانڈ سلیکٹ کریں۔



شکل 4.9 آ بجیکٹ کورائیٹ کلک اور ڈریگ کرنے پر ظاہر ہونے والامیٹو۔

أبجيكش كوكاني كرنا

(پاک استدی داد کام)

آ بجیکٹ کوکا بی کرنے کے دوطریقے ہیں: اس ونڈ وکلپ بورڈ پر کا بی کرنا (اوراس کے س) بعد ڈاکومنٹ میں پیسٹ کرنا) یا ڈپلیکیٹ کرنا۔ نتیجہ ایک ہی ہوگا'لیکن دونوں طریقون کے لیے کمپیوٹر کی پاوراستعال ہونے کی مقدار مختلف ہے۔

اگرآپآ بجیکٹ کوونڈ وزکلپ بورڈ پرکانی کریں تواس کوڈاکومنٹ ای یادیگر پیجز پرکانی (سکتے ہیں۔کلپ بورڈ پرکانی کیے ہوئے آبجیکٹ کودیگر پروگرامزمثلاً ایڈوب فوٹوشاپ (سکتے ہیں۔کلپ بورڈ پرکانی کے ہوئے آبجیکٹ کودیگر پروگرامزمثلاً ایڈوب فوٹوشاپ (پاک اسٹڈی ڈاٹ کام) یں پیسٹ رہا جی سن ہوگا۔ تا م اجیلٹ بالصوس پیچیدہ اجیلٹ او کا پی اور پیسٹ کرنے سے آپ کے کمپیوٹر کی کافی طاقت صرف ہوگی۔

کورل ڈراکی ڈیلیکیٹ کمانڈ میں کلپ بورڈ کی ضرورت نہیں پڑتی اور عمل بھی زیادہ تیز ہوجاتا ہے۔اس کے علاوہ آپ تعین کرسکتے ہیں کہ ڈیلیکیٹ اصل آ بجیکٹ کے لحاظ سے کہاں رکھی جائے 'جبکہ کا بی ہمیشہ اصل آ بجیکٹ کے اوپر آئے گی۔ ینچے دونوں طریقوں ک وضاحت کی جارہی ہے۔

كلب بور ڈ كى مدد سے آ بجيكث كوكاني كرنے كے ليے:

1- مطلوبة بجيكث كوسليكث كرير-

2- Edit مینومیں سے Copy سلیکٹ کریں 'Ctrl+C دہائیں یا آبجیکٹ کو رائیٹ کلک کریں اور ظاہر ہونے والے مینو (شکل 4.10) ہیں ہے Copy سلیکٹ کرلیں۔



شكل 4.10 آپ كسى آ بجيكت كورائيت كلك كر مح فتلف كما تذ زسليكث كر سكت مين ...

د المحکث کرنے یا Ctrl+۷ وبائے تے اصل آبجیکٹ کی www) Ctrl+۷ وبائے تے اصل آبجیکٹ کی www)

ایک کا پی اس کے عین اوپردھی جائے گی۔ 4۔ کا پی کوڈریگ کر کے مرضی کی پوزیشن پر لے جائیں۔ ڈریگ کرنے کے ذریعہ آنجبیکٹ کو کا بی کرنے کے لیے:

1- Pick (یاکسی اور) ٹول کی مدد ہے آبجیکٹ کورائیٹ کلک کریں اورمطلوبہ جگہ یہ لے جا کرچھوڑ دیں۔

2- اب ماؤس بٹن چھوڑ دیں۔

3- ظاہر ہونے والے پاپ اپ مینومیں سے Copy Here سلیکٹ کریں (شکل 4.11)۔

Move Here

Copy Here

Add to Rollover >

Cancel

شکل 4.11..... ذیلی مینومیں Copy Here کمانڈ کو پوائٹ کیا گیا ہے۔

ٹیب کِی کی مدد سے سلیکٹ کرنا www.pa


متعدد آبجیکٹس پرکام کرنے کے دوران عین ممکن ہے کہ دو ایک دوسری کے استے قریب ہوں کہ انہیں کلک کر کے سلیکٹ کرنے میں مشکل پیش آئے۔ چنانچا آپ کی بورڈ استعال کر کے آسانی پیدا کرسکتے ہیں۔ کسی ایک آبجیکٹ کوسلیکٹ کرنے کے بعد Tab کی دباتے جا تیں حتی کہ مطلوبہ آبجیکٹ سلیکٹ ہو جائے۔ ٹیب کی دبانے کے دوران کی دباتے جا تیں حتی کہ مطلوبہ آبجیکٹ سلیکٹ ہو جائے۔ ٹیب کی دبانے کے دوران سٹیٹس بار پرنظرڈ الیس ۔ یہ آپ کوسلیکٹ کے گئے آبجیکٹ کی لوکیشن اور ٹائپ کے بارے میں انفار میشن دے گئے۔

سٹیٹس بار پرنظرڈ الیس ۔ یہ آپ کوسلیکٹ کیے گئے آبجیکٹ کی لوکیشن اور ٹائپ کے بارے میں انفار میشن دے گئے۔

آ بجيك كو فيليكيث كرنے كاطريقه بيرے:

- -1 جس آ بجیکٹ کوڈ پلیکیٹ کرنا ہوا ہے۔ سلیکٹ کریں۔
- 2- Duplicate Edit سلىكەڭ كرىپ ياCtrl+D دېائىيں ـ ۋىپلىكىيە آپجىكە


اصل آ بجيكث كاويرليكن تفورُ اساايك طرف كونظر آئے گا (شكل 4.12)_



شکل4.12 مساصل آبجیکٹ کے اوپر ڈیلیکیٹ آبجیکٹ نظر آرہاہے۔

سارٹ ڈیلیکیٹ کی مدد سے مخصوص وقفوں کے ساتھ آنجیکٹس کی ایک سیریز بنائی جاسکتی ہے:

- جس آبجيك كو د پليكيد كرنا مواسے سليك كريں۔
- Edit و پلیکیٹ سلیکٹ کریں یا Ctrl+D د بائیں۔ ڈپلیکیٹ آ بجیکٹ ظاہر (بیانہ، سیدی ۔ مناص ہوجائے گا۔ (www.bakstudv.com)
- 3- Pick ٹول کی مدد سے ڈپلیکیٹ آ بجیکٹ کوسیریز میں مرضی کی پوزیشن دیں (شکل4.13) ـ يادر کيس كه د پليكيث آبجيكث سليكند بي ريب (4.13) د يادر کيس كه د پليكيث آبجيكث سليكند بي اند كام)



شکل 4.13 پہلے ڈیلیکیٹ کومرضی کے فاصلے اورسمت میں رکھیں ۔

اب اس نی بوزیش والے آ بجیکٹ کو ڈیلیکیٹ کرنے کے لیے دوبارہ Ctrl+D دیا نیں۔

Ctrl+D دباتے جانے سے مقررہ فاصلے پر ڈپلیکیٹ بنتے جائیں گے (شکل _(4.14

🖈 تیسکسی سلیکٹ کیے ہوئے آنجبیکٹ کو کانی کرنے کا ایک اور فوری طریقہ + کی دبانا ہے۔اس طرح اصل آ بجیکٹ کے عین اوپراس کی ایک کالی رکھی جاتی ہے۔ کے یا در کھیں کہ اگر آپ Pick ٹول کے علاوہ کسی اور ٹول کی مدد سے آبجیکٹ کو ڈریگ کررہے ہوں تو پہلے اسے سلیکٹ کرنا اور پھرعین مرکز می ہے × کو پوائنٹ کر کے ڈریگ کرنا ہوگا۔



نکل 4.14..... ویلیکیٹ کمانڈ کے ذریعہ بنائی گئی آجیکٹس کی ایک سیریز ہاwww.pa)


ىنجىكىش كىكلوننگە

و پلیکیفن کی طرح کلونگ کے مل میں بھی کلی بورڈ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تا ہم کلوننگ کرنے کی صورت میں اصل آ بجیکٹ اور اس کی کابی کے درمیان ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔اصل آ بجیکٹ میں کی گئی کوئی بھی تبدیلی کلون کا بی پربھی اثر انداز ہوگی۔ بیہ بہت مفید ہے۔مثلاً اگرآپ نے کسی ڈرائنگ میں 100 کلون کیے ہوئے دائر سے رکھے ہیں اور

ان میں سرخ رنگ کی بجائے اب نیلا رنگ دینا جاہتے ہیں۔بس اور پجنل دائرے کا رنگ تبدیل کردیں۔ باقیوں کا خود بخو دہوجائے گا۔

سی آ بجیکٹ کوکلون کرنے کے لیے:

- 1- آبجيك كو Pick تول كى مدد سے سليك كريں _
- 2- Clone Edit سلیکٹ کریں۔ایک کلون ظاہر ہوجائے گا (شکل 4.1)۔




شکل 4.15 کلون اصل آبجیکٹ کے اوپرلیکن تھوڑ اساایک طرف نظر آتا ہے۔

3- ای آبجیکٹ کے مزیدکلون بنانے کے لیے برایت نمبر 1 اور کے دوہراتے مزیدکلون بنانے کے لیے برایت نمبر 1 اور کے دوہراتے جا نیں۔(یادرکھیں کہآپ کو نیاکلون اصل آبجیکٹ سے ہی بنانا ہوگا۔کلون جا نیں۔(یاد استدی ڈاٹ کام) سے کلون تیار نہیں ہوسکتا)۔

کہ طبیکلون اور اور بجبل آبجیکٹ کے درمیان تعلق ون وے ہے۔ آپ آگر اور بجبل آبجیکٹ میں تبدیل کریں تو وہ تمام کلونز پر بھی اثر انداز ہوگی۔لیکن اس کے برعکس نہیں ہوگا۔

کہ ۔۔۔۔۔ اگر اور بیجنل اور کلون آ بجیکٹ کی شناخت کرنی ہوتو آ بجیکٹ کوسلیکٹ کر کے سٹیٹس بار پر نظر ڈالیں۔اگر آپ نے اور بیجنل کوسلیکٹ کیا ہوتو description میں لفظ 'Control ''بھی شامل ہوگا۔



شکل4.16 Revert to Master 4.16 ڈائیلاگ باکس کلون کے ایٹری بیوٹس بحال کرنے کے کام آتا ہے۔


المبجيكيش كى رى سائز نگ

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

کسی آ بجیکٹ کوسلیکٹ کیے جانے پر اس کے گرد بینڈلز ظاہر ہوتے ہیں (شکل)۔ 4.17)۔ بیبنڈلزمختلف حوالوں سے کام آتے ہیں۔

- ◄ البجيكث كے دائيں اور بائيں پہلوؤں كے درميان ميں ظاہر ہونے والے من بيلا دياں تضور كو حدث اكر نہ كام آت تو ہيں۔
- ہینڈلز (H) تصور کو چوڑ اکرنے کے کام آتے ہیں۔ اوپر اور نیچے والے پہلوؤں کے درمیان میں نظر آرہے افقی (V) ہینڈلز
- اوپر اور نیچے والے پہلوؤں کے ورمیان میں نظر آرہے افقی (۷) ہینڈلز
 آبجیکٹ کولمبایا چھوٹا کرنے کے لیے ہیں۔

چاروں کونوں والے ہینڈلز (P) کا کام آبجیکٹ کولمبائی اور چوڑائی دونوں
 رخیس بڑھانایا گھٹانا ہے۔




—الاستكل4.17.....آپ آبجيكث كوچوژانی (H) ' شكل 4.17.....آپ آبجيكث كوچوژانی (H) ' لمبانی (۷) يا بيک وقت دونو ل رخ مين گھڻا برو ها سکتے - بيل -

آ بجیکٹ کاسائز تبدیل کرنے کاطریقہ ذیل میں دیاجارہاہے۔

- 1- آبجيك وPick تول كى مدد سے سليك كريں _
 - 2- مندرجه ذیل میں سے ایک کام کریں:
- آ بجیکٹ کی چوڑائی تبدیل کرنے کے لیے دائیں یا ہائیں طرف وسطی ہینڈلز کوافقی رخ پرڈریک کریں۔
- ▲ آبجیکٹ کی اونچائی تبدیل کرنے کے لیے اوپر یا پنچے کے وسطی ہینڈلز کو عمودی رخ پرڈریگ کریں۔
- آبجیکٹ کی لمبائی اور چوڑائی کومتناسب طور پر تبدیل کرنے کے لیے
 چاروں کونوں پر بنے کسی ایک ہینڈل کوڈ ریگ کریں۔
 جب آبجیکٹ مطلوبہ سائز کا ہوجائے تو ماؤس بٹن چھوڑ دیں۔

کہ بیس آبجیکٹ کوری سائز کرنے کا ایک اور طریقہ پر اپرٹی بار پر متعلقہ شیسٹ باکسز میں نئی ویلیوز ٹائپ کرکے Enter دباتا ہے (شکل 4.18)۔ باکسز میں نئی ویلیوز ٹائپ کرکے ہیں اس کا سائز تبدیل کرسکتے ہیں 'جیسا کے سبق کہ آپ کسی آبجیکٹ کوسکیل کر کے بھی اس کا سائز تبدیل کرسکتے ہیں 'جیسا کے سبق 14 میں بتایا گیا ہے۔



ھینڈ لز ڈریگ کرنے کے متعلق کچھ مزید

کم کسی آ بجیکٹ کواس کے وسطی نقطے کے لحاظ سے سکیل کرنے کے لیے Shift کی دبا کرری سائز کریں۔

کہ آ بجیکٹ کو 100 فیصد کے حساب سے بڑا کرنے کے لیے Ctrl کی وہا کرری سائز کریں۔

البجيكش كوذيليث كرنا


کسی ناقص آ بجیکٹ کوری سائز یا ایڈٹ وغیرہ کرنے کی بجائے بھی بھی ڈیلیٹ کردیٹا زیادہ مفیدر ہتا ہے۔کسی آ بجیکٹ کوڈ پلیکیٹ کرنے کے لیے اسے سلیکٹ کریں اور Edit Delete سلیکٹ کریں یا Del

سبق 5


پیجیده اشکال

اس سبق میں آپ کو پیچیدہ شکل والے آبجیکٹس بنانے کے متعلق بتایا جائے گا۔

کورل ڈرا 11 میں متعددتم کی پیچیدہ اشکال بنانا بہت آسان ہے۔ آپ کواس کام کیلئے بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی۔ بس ضرورت ہوتی ہے آبجیکٹ فلائی آؤٹ (شکل 5.1) یا Perfect Shapes فلائی آؤٹ (شکل 5.2) میں سے ایک ٹول سلیکٹ کرنے کی۔



شكل 5.1 آبجيك فلائي آؤث مين كثير الاصلاع Spirals اور grids بنانے كيليے تواز موجود ميں ـ



شکل Perfect Shapes قلائی آؤٹ میں موجود ٹولز کی نشا ندہی۔

اس سبق میں سکھائے محے طریقوں کی مدد سے آپ اپنی ڈرائنگو کے لیے مختلف شم کے زبردست آبجیکٹس بنانے کے قابل ہو سکیں گے۔ آپ نہ صرف کثیر الاصلاع 'Spirals ' ستار کے تیراور فلوجا رٹ کی علامتیں بنا تا سیکھیں سے بلکہ گراف پیپرٹول کی مدد سے grids بنانے کے متعلق بھی آگاہی حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ بیلونز ' دل ' مختلف مسکراتے ہوئے چہرے وغیرہ بنانے کے متعلق بھی بات کی جائے گی۔

کثیرالاصلاع اورستارے

متعدد پہلودک پر مشمل شکل کو Polygon یا کثیر الاصلاع کہتے ہیں۔اس کی سادہ ترین مثال مثلث ہے۔کورل ڈرا 11 میں 500 اطراف والی اشکال بنانے کی سہولت بھی موجود ہے۔ستارہ ایک کثیر الاصلاع کی خصوصی صورت ہے۔کوئی کثیر الاصلاع بنانے کے بعد آپ استارے کو کثیر الاصلاع میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ بعد آپ استارے میں یا ستارے کو کثیر الاصلاع میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ بعد آپ استادے کے لیے:

(باک استادی ڈان کیام)


1- ٹول باکس کے Object فلائی آؤٹ (شکل 5.1) میں سے Polygon ٹول سلیکٹ کریں یا ۲ کی دہائیں۔

پوائنٹر ایک جمع کے نشان کی صورت اختیار کرلے گا جس کے ساتھ ایک Polygon کی علامت منسلک ہوگی۔


2- پراپرٹی ٹاسک بار پر Polygon آئیکن کلک کرکے Number of 2- پراپرٹی ٹاسک بار پر Points On Polygon شکل 5.3) میں تغیین کریں Points On Polygon (www.pakstudy.com)
سندہ اللہ میں اطراف والاکثیر الاصلاع بنانا جا ہے ہیں ۔ پاک استذی ڈان کام)

3- ترجمےرخ برؤر يك كرنے سے كثير الاصلاع بن جائے گا۔

جب آپ ماؤس بٹن چھوڑتے ہیں تو آبجیکٹ کے Perimeter یا محیط کے گرد نوڈ زظا ہر ہوتے ہیں اور آبجیکٹ سلیکٹ کیا ہوانظر آتا ہے (شکل 5.4)۔



شكل5.3....كثيرالا صلاع ياستاره دُراكرنے سے پہلے آپ پراپرٹی بار براس کی آپشنز میں تبدیلی کرسکتے ہیں۔



شكل5.4 بيرسات اطراف والاسليكندُ كثيرالا صلاع ہے۔

(www.pakstudy.com)


جبهستاره بنانے كاطريقه بيد،

1- ٹول باکس کے Object فلائی آؤٹ میں سے (شکل 5.1) Polygon فلائی آؤٹ میں سے (شکل 5.1) Object فلائی آؤٹ میں سے (شکل 1.5) استذی ڈاٹ کام)

(پاک استذی ڈاٹ کام)
(www.pakstudy.com)

پوائنٹر ایک جمع کے نشان کی صورت اختیار کرلیٹا ہے۔جس کے ساتھ ایک Polygon کی علامت منسلک ہوتی ہے۔

- 2- پراپرٹی بار پر Star آئیکن کو کلک کریں اور Star آئیکن کو کلک کریں اور on Polygon شکل 5.3 (شکل 5.3)۔ میکسٹ باکس میں اطراف کی تعداد بتا کیں (شکل 5.3)۔
- 3۔ آڑے رخ پر ڈریگ کر کے ستارہ بنا ئیں۔ ماؤس بٹن چھوڑنے پر آبجیکٹ کے اردگر دنو ڈزاور سلیکشن ہینڈلز ظاہر ہوتے ہیں (شکل 5.5)۔




شکل 5.5 بیسات کونوں والا ایک سلیکٹڈ شارہے۔

كثيرالاضلاع بطورستاره

آپ Polygon ٹول کی مدد سے ایک اور قتم کا ستارہ بھی بنا سکتے ہیں جسے Polygon کہتے ہیں۔ پیچھے بنائے ہوئے ستارے کے برعکس بیستارہ ایک آؤٹ لائن ہوتا ہے جسے بہآ سانی قبل (fill) کیا جا سکتا ہے۔

Polygon as Starیٹائے کے لیے:


1- Polygon ٹول کو ڈیل کلک کریں۔ آپشنز ڈائیلاگ باکس طاہر ہوتا ہے ۱- کا Polygon ٹول کو ڈیل کلک کریں۔ آپشنز ڈائیلاگ باکس طاہر ہوتا ہے (شکل 5.6)۔



شکل 5.6 آپشنز ڈائیلاگ ہاکس کے Polygon Tool سیشن میں آبجیکٹ کے ڈیفائش میں تبدیلی کی جاسکتی ہے۔

- Polygon as Star -2ريديوبين كلك لرير -
- 3- ستارے کے لیے کونوں کی تعداد کا تعین اور Sharpness سلائیڈر بارکو ایڈ جسٹ کریں۔ سیٹنگز تبدیل کرنے کے دوران پری ونڈو میں دیکھا جاسکتاہے کہاس کی صورت کیا ہوگی۔
 - 4- OK کلک کردیں۔

اب کلک اور ڈریگ کرنے کے ذریعہ ایک Polygon as Star اب کلک اور ڈریگ کرنے کے ذریعہ ایک ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کیا ہوا دکھائی دےگا۔



شكل 5.7 يولى كن أول كى مرد سے بنايا كياستار هـ اك استدى ذات كام)

کہ پولی گن (کیرالاصلاع) کوبطور سٹارڈ راکرتے وقت اصل میں آپ صرف پولی گن اندا کوایک کی ایک بیش instance ہیں۔ بعد میں پولی گن بطور سٹار کوایک نارمل سٹار میں تبدیل کرنے کے لیے آبجیکٹ کوسلیکٹ کریں اور ٹول بار پرسٹار آئیکن کلک کریں۔ بیمل اس کے المش بھی دہرایا جا سکتا ہے۔

کلک کریں۔ بیمل اس کے المش بھی دہرایا جا سکتا ہے۔

کرسکتے ہیں جیسا کہ آھے جل کروضا حت کی جائے گی۔

کرسکتے ہیں جیسا کہ آھے جل کروضا حت کی جائے گی۔

لثيرالا ضلاع بإستار ب مين ترميم كرنا

ایک کثیرالا صلاع یاستاره بنانے کے بعد آپ اس میں مندرجہ ذیل ترامیم کر سکتے ہیں:

- سلیکٹ کیے ہوئے پولی گن کوستارے پاستارے کو پولی گن میں تبدیل کرنے
 کے لیے پراپرٹی بار پر Star پا Polygon کو کلک کریں۔
- پراپرٹی بار پر بے ٹیکسٹ باکس میں مختلف تعدا دانٹر یا سلیکٹ کر کے اطراف کی تعدا د تبدیل کریں۔
- پارٹی بار پر Angle of Rotation شیسٹ باکس میں نمبر ٹائپ کرنے کے ذریعہ بجیکٹ کو گھما ئیں۔اس کام کے لیے آبجیکٹ کے سنٹر میں ایک مرتبہ کلک اور اس کے بعد کی ایک rotation arrow کو ڈریگ بھی کیا جاسکتا ہے (شکل 5.8)۔ ڈریگ بھی کیا جاسکتا ہے (شکل 5.8)۔ (یاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

رپ د استدی داد دام. (پ د استدی داد دام.


ب سار شندی ذات کام)

ریاک استدی دادی)

www.pakstudy.com)

شکل5.8..... بجیکٹ کے گردآ ٹھ rotation arrows وکھائی دےرہے ہیں۔

پراپرٹی بار پر Sharpness سلائیڈر کوآگے پیچھے کر کے ستارے کے کونوں
 کی تعداد میں تبدیلی لائیں (شکل 5.9)۔



شكل 5.9ايك 10 كونول والي ستاري كيليّ Sharpness كي تين (3-1) سييٹن گز وكھائي مني ب

کثیرالا صلاع یا شار کی لائن کی موٹائی' آؤٹ لائن کلریافِل کلر تبدیل کریں۔
 بینڈل کوکلک اورڈریگ کر کے آبجیکٹ کے سائز میں ترمیم کریں۔

ہے میں سے کہ ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہے کہ ہوائی ہوائ

(mmm.pakstuuy.com)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)


Spirals يا چكرداراشكال بنانا

آپ دوشم کی چکر داراشکال بناسکتے ہیں: symmetrical اور logarithmic۔ ان دونوں کی مثال شکل 5.10 میں ملاحظہ کریں۔symmetrical چکر کے چکروں کے درمیان فاصله برابر ہوتا ہے جبکہ logarithmic چگر کے چگروں کا فاصلہ مرکز سے دوری کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ Spiral بنانے کا طریقہ ذیل ہیں دیا گیا ہے:




شکل 5.10 چکردارا شکال کی دوصور تیں: symmetrical اور Ctrl-logarithmic کی دیا کرڈریگ کرنے سے کامل کولائی والا چکر ہے گا۔

- 1- ٹول بائس کے Object فلائی آؤٹ بیں سے Spiral ٹول سلیکٹ کریں (شکل 5.1) یا A دبائیں۔ پوائٹر جمع کے نشان کی صورت اختیار کرلے گا جس کے ساتھ ایک چھوٹا ساچکر مسلک ہوگا۔
- symmetrical (5.11) على المريم علقه بنن كلك كرك (شكل 5.11) symmetrical على المريك والمحال المريك ال



- 3- Spiral Revolutions شیکسٹ باکس پیس بتا نیں کہ شکل کتنے چکرول (پالہ استڈی ڈاٹ کام)
- 4۔ اگر آپ نے logarithmic چکر بنانے کا انتخاب کیا ہے تو Spiral جگر بنانے کا انتخاب کیا ہے تو Expansion Factor شکسٹ باکس میں نمبرانٹر کرکے یا سلائیڈر ڈریک کرکے تعین کریں کہ چکر کا ہردائرہ کتناوسیج ہوتا جائے۔

5- اب چکر بنانے کے لیے آڑے رخ پرڈریگ کریں۔ جب چکر کا مطلوبہ سائز ہوجائے تو ماؤس بٹن چھوڑ دیں۔



ه (www.pakstugy.com) جبیک پراپر شیز ڈاکر کی آؤٹ لائن شیب۔

کہ کہ کہ میں ہے۔ کی الاضلاع استاروں کے برعکس چکروں کے معاطے میں آپ کوڈرا کرنے ہوئی گی۔ بعد میں کرنے سے قبل پراپرٹی بار پر Spiral کی سیٹنگز کرنا پڑیں گی۔ بعد میں سیٹنگز تبدیل کرنے سے آپ کے بنائے ہوئے چکر پرکوئی فرق نہیں پڑے گا۔

کہ سیٹنگز تبدیل کرنے سے آپ کے بنائے ہوئے چکر پرکوئی فرق نہیں پڑے گا۔


کہ سیٹنگز تبدیل کرنے کے انداز کا دارومداراس بات پر ہے کہ آپ نے کس ذاویے پرڈریک کیا ہے۔ چاروں ممکنات کوآزما کردیکھیں۔

کہ سیلائن کی موٹائی ٹائپ رنگ یا حتی تا ٹر (مثلاً بطور تیر) تبدیل کرنے کے لیے کسی ڈراکیے ہوئے چکرکوسلیکٹ کرنے کے بعد Properties 'Edit سلیٹ کریں اور ظاہر ہونے والے ڈاکریں Outline شیب کوکلک کریں (شکل 5.12)۔

Gridsؤراكرنا


اگرآپ گراف پیپریاسپریڈشیٹ کی شکل کا کوئی آبجیکٹ بنانا چاہتے ہیں تو کورل ڈرا 11 کا نیا Graph Paper ٹول استعال کرنا ہوگا۔

1- ٹول باکس کے Object فلائی آؤٹ میں گراف پیپرٹول کوسلیکٹ کریں (شکل 5.13)۔



شکل 5.13 ٹول باکس میں گراف پیپرٹول کو پوائٹ کیا گیاہے۔

- 2- پراپرٹی بار کے عیکسٹ با کسز میں grid کے لیے کالموں اور rows کی تعداد کاتعین کریں (شکل 5.14)-
- 3- grid ڈرا کرنے کے لیے کلک اور ڈریگ کریں۔ ماؤس بٹن چھوڑنے پر grid سلیکٹ کی ہوئی صورت میں نظرآئے گی (شکل 5.15)۔



شكل 5.15 يا نج كالمون اور جار rows والى أيك grid _

کی کی سے مصطیوں کی سیریز پر مشمل ہوتی ہوئے مصطیوں کی سیریز پر مشمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی ایک انفراوی grid سیل کوڈیلیٹ یا اس میں کوئی اور تبدیلی (مشلا رنگ کی) کرنا چاہتے ہیں تو پہلے grid کو اُن گروپ کریں۔ grid کو سلیک کریں اور grid سلیکٹ کریں یا Ungroup 'Arrange سلیکٹ کریں اور Ctrl+U سلیکٹ کریں یا rows کے لیے cows اور کا کموں کی تعداد کا تعین کرنا مضروری ہے۔ بعد میں کی گئی تبدیلیاں اس پراثر انداز ندہو تکیں گی۔

كامل اشكال كى دُرائنك


کورل ڈرا 11 کا ایک نیا نیچ Perfect Shapes ہے (شکل 5.16)۔ یہ ہے بنائے اور عام استعال ہونے والے آئے کیٹس ہیں جنہیں کورل ڈرامیں بہت آسانی سے بنایا جاسکتا ہے۔

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)




(www.pakstudy.com)


(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

من 5.16 كائل الشكال مين سن چندا يك نموني

1- ٹول باکس میں Perfect Shapes فلائی آؤٹ میں ہے ایک ٹول سلیکٹ کریں (شکل 5.17)۔ ماؤس پوائٹر کی صورت تبدیل ہوجائے گی۔
 2- پراپرٹی بار پر Perfect Shapes آئیکن (شکل 5.18) میں ہے۔
 ۲- پراپرٹی مطلوبہ شکل منتخب کریں۔




شکل 9.17 بُول باکس کے Perfect Shapes فلائی آؤٹ میں موجود ٹولڑ۔



(۱۰ میلک اور ڈریگ کریں۔ ماؤس بٹن چھوڑنے پر ڈرائنگ ممل ہوجائے گی اور 3- کلک اور ڈریگ کریں۔ ماؤس بٹن چھوڑنے پر ڈرائنگ ممل ہوجائے گی اور نیا آبجیکٹ سلیکٹ کیا ہوانظرآئے گا۔

کہ بیپ آپ تھیل شدہ آبجیکٹ کی لائن کی موٹائی اور سٹائل تبدیل کرنے کے لیے پراپرٹی بار میں سے آپشز سلیکٹ کرسکتے ہیں۔ بہت سے Perfect کے پراپرٹی بار میں سے آپشز سلیکٹ کرسکتے ہیں۔ بہت سے Shape آبجیکٹس میں ایک ڈائمنڈ کی صورت کا سرخ نقطہ ہوتا ہے جے ڈریگ کر کے آبجیکٹ میں ترمیم کی جاسکتی ہے (شکل 5.19)۔ مثلاً Smiling face آبجیکٹ کی سکرا ہٹ والانو ڈ ڈریگ کرنے کے ذریعہ اسے اداس دکھا ناممکن ہے۔



(یاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

(www.pakstudy.com)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

سېق 6


نوڈ زاور پاتھ

آپ کو اس سبق میں نوڈز کو تبدیل كرنر اور آبجيكك كا پاتھ سيك كرنے کے بارے میں بتایا جائے گا۔

نو ڈ زاور یا تھ کیا ہیں؟

(ما استفعما د کام) کسی آبجیکٹ کے نوڈز میں ترمیم وتبدیلی کے لیے Shape ٹول (اشکال 6.1) استعال ہوتا ہے۔ Nodes وہ چھوٹے چھوٹے ڈیے ہیں جوآ بجیکٹ کو بناتے ساتھ ہی سلیکٹ کرنے پراس کے پاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ دونو ڈ زکی درمیانی لائن کو لائن سیکمنٹ كتة بن_(شكل 6.2)

(www.pakstudy.com)



شكل Shape Edit.....6.1 فلا في آؤث مين سے هيپ ٽول سليکٽ کڙين يا 10 ديا تين -)

ہوسکتا ہے کہ نو ڈز دیکھنے میں بالکل برکارمعلوم ہوں لیکن درحقیقت وہ نہایت طاقتور ہیں۔آپان کی مددسے سی آبجیکٹ کے یاتھ کے لائن سیکمنٹ میں ترمیم کرتے ہیں۔ Shape ٹول سلیکٹ کرنے پر ماؤس پوائنٹر تیر کی نوک والی مثلث کی شکل اختیار


کرلیتا ہے۔جب آپ اسٹول کے ذریعی کی نوڈ کوسلیکٹ کرتے ہیں تو دوکام ہوتے ہیں:

نوڈ کالے رنگ کا ہوجاتا ہے 'اور نوڈ کے ساتھ لیورز کے ذریعہ منسلک ایک یا دو کنٹرول

پوائنٹ ظاہر ہوجاتے ہیں (شکل 6.3)۔ کنٹرول پوائنٹس کا کام کسی پاتھ کے سمئٹس کے خم کا

تعین کرنا ہے۔ لیورز عارضی طور پر ظاہر ہو کر دکھاتے ہیں کہ نوڈ کے ساتھ کونسا کنٹرول

پوائنٹ (یا پوائنٹس) منسلک ہے۔



شكل 6.2..... بجيكث كوسليكث كرف يرنو وزوكها في وسرب ين - تدى دات كام)

(www.pakstudy.com)

شکل 6.3 Shape ٹول کی مدد سے ایک اوڈ سلیکٹ کرنے پراس کے کنٹرول پوائنٹس نظر آ رہے ہیں۔

پاتھ سیکمنٹ کوخم دینے کے لیے اس کے کنٹرول پوائنٹس ہونا لازمی ہے۔ اگر کوئی پاتھ) سیکمنٹ دونوں طرف کنٹرول پوائنٹ کا ہارڈ رنہیں رکھتا تو وہ ہالکل سیدھا ہوگا۔ +www.paks)

نوڈز کی تین اقسام

(www.pakstudy.com)

کورل ڈرا**میں نو ڈ**ز کی تین اقسام ہیں:

﴿ Smooth نوڈ ۔۔۔۔اس فتم کے نوڈ کے کنٹرول پوائنٹس بالکل آ منے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک پوائنٹ کو حرکت دینے پر دوسرا بھی حرکت کریا ہے۔ کنٹرول پوائنٹس کے درمیان فاصلہ مختلف ہوسکتا ہے (شکل 6.4)۔اس کا

شکل 6.4.....ایک سموتھ نو ڈے لیے کنٹرول پو اُئنٹ بالکل سیدھ میں ہیں جبکہ لیورز کی لمبائی مختلف ہے۔

♦ Symmetrical نوڈ ہے بھی سموتھ نوڈ جیسا ہے۔ اس کے کنٹرول پوائنٹ ہمیشہ آ منے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک کنٹرول پوائنٹ کو حرکت دینے پرخالف پوائنٹ بھی حرکت کرتا ہے۔ فرق بس ہیہ کہ کنٹرول پوائنٹ کا باجی فاصلہ ہمیشہ ایک جتنا ہوتا ہے (شکل 6.5)۔ اس کے بیجہ میں نوڈ کی دونوں طرف کی Shape مسادی ہوتی ہے۔

شکل Symmetrical نوڈ کے تشرول پوائنٹس سیدھیں ہونے کے علاوہ لیورز کی لمبائی بھی ایک جنتی ہوتی ہے۔ پال استدی دات کام)

(www.pakstudy.com)

Cusp نوڈ ۔۔۔۔۔ یہ پاتھ پرنو کیلے کونے بنانے کے لیے استعال ہوتا ہے۔
 Cusp نوڈ کے کنٹرول پوائنٹس ایک دوسرے ہے آزادانہ طور پرحرکت کرتے ہیں; چنانچہ Cusp نوڈ میں ہے گزرنے والے خطاکوا یک نوکدار زاویے برخم دیا جاسکتا ہے (شکل 6.6)۔

شکل 6.6. Cusp نوڈ کے کنٹرول پوائنٹس ایک دوسرے سے آزاداور لیورز کی لمبائی مختلف ہوتی ہے۔

(www.pakstudy.com)

نوڈ کی ایک قتم کو دوسری میں تبدیل کرنے کے لیے اسے Shape اُول کی مُدد اُنے رائید کلک کریں اور ظاہر ہونے والے مینو میں (شکل 6.7) سے نوڈ کی ٹائپ منتخب کرلیں۔ نوڈ کی ٹائپ منتخب کرلیں۔ نوڈ کی ٹائپ منتخب کرنے کا دارومداراس بات پر ہے کہ آپ اردگرد والے لائن سیکمنٹس کوس طرح منتشکل کرنا جا ہے ہیں۔

盘 Add 二 Delete	
✓ To Line ✓ To Curve	
Cusp Smooth Symmetrical	
ి Auto-Close ;ీధ∤ Zoin	10 Mg
♦♦ Break Apart (Reverse Cur	546 W. T.
Properties	

شكل 6.7.....Shape ثول كارائيث كلك مينو_

آ بجبکٹ کو Curves میں تیدیل کرنا

كوئى دائره يامستطيل شكل بنانے (يا إن بيج ميں سے كوئى الفاظ كورل ڈرا ميں پييث كرنے) كے بعد آب ان كى شكل وصورت ميں تبعى تبديلى كرسكيں سے جب انہيں س Curves میں تبدیل کیا جاچکا ہو۔ (صرف Spirals فری ہنڈ لائنیں ہی پہلے سے Curved آبجيکش ہوتی ہیں)۔

(باگ استدی داد کام)

(www.pakstudy.com)

کسی آ بجیکٹ کو Curve میں بدلنے کے لیے:

- Pick ٹول کی مدد ہے آ بجبکٹ کوسلیکٹ کریں۔
- Arrange مینومیں سے Convert to Curves سلیکٹ کریں' Ctrl+Q وباکیس یا پراپرتی بار پر Convert to Curves آیمکین 🕠 كلك كردس (شكل 6.8)_ (یاک استذی ڈاٹ کام)



شکل 6.8 پرایر فی بار پر Convert to Curves آئیکن کی نشاند ہی۔

کہ بیکی آبجیکٹ کے Curve کے یانہ کے ہونے کے متعلق جانے کے
"Rectangle on کیے بیٹ کرونہ کیا گیا ہوتو مثلاً Rectangle on "
"Curve on کما ہوگا اور اگر اسے Curve کیا گیا ہوتو مثلاً Layer1 کے
"Curve on کی اور اگر اسے کا اس کے علاوہ نوڈز کی تعداد بھی بتائی جائے گی۔
"Layer1 وغیرہ لکھا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ نوڈز کی تعداد بھی بتائی جائے گی۔
غور کریں کہ شیش بار میں ظاہر ہونے والی عبارت کا دارو مداراس بات پر ہے کہ آپ
فور کریں کہ شیش بار میں ظاہر ہونے والی عبارت کا دارو مداراس بات پر ہے کہ آپ

Shape نے Shape کو کی مدسے سلیکٹ کیا ہے یا Shape ٹول کی مدسے۔

نوڈزیرکام کرنا

کس Curve میں ترمیم کے لیے آپ نوڈ کوسلیکٹ اور تبدیل کرتے ہیں۔ آپ نوڈ ز کے ساتھ مندرجہ ذیل کام کر سکتے ہیں:


- نوۋىيى ئىٹرول بوأننش شامل كرنا۔
- → سيدهى لائنوں كوخم دينا ياخيده لائنوں كوسيدها كرنا۔
- ♦ نو ژ ز کومختلف پوزیشنوں پرحرکت دیناا در کنٹرول پوئنٹس کو إ دھراً دھرکرتا۔
 - ♦ نوڈ زکوشامل اورڈ یلیٹ کرتا۔
 - ♦ نوڈزکوالگ الگ کرنا۔
 - ڈونوڈزکوملا کرایک کرنا۔

نوۋزكوسلىكىڭ كرنا:

بلاشبہ نوڈز پرکام کرنے کے لیے سب سے پہلے انہیں سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اس کام کے لیے:

1- Shape ٹول کے ساتھ ایک Curved آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں۔

آ بجیکٹ کے نوڈز Shape کے پاتھ پر ظاہر ہوجاتے ہیں۔ (سٹیٹس بارکو د کیچے کرمعلوم کریں کہ کیا آ بجیکٹ کو Curve کیا گیاہے)۔ 2- Shape ٹول کی مدد سے کسی نوڈ کو کلک کر کے سلیکٹ کرلیں (شکل 6.9)۔




شکل 6.9.....Shape ٹول کے ذریعہ آبجیکٹ کنوڈ کوسلیکٹ کرنا۔

ایک سے زائدنو ڈ زکوسلیکٹ کرنے کے لیے:

1- Shape ٹول کے ساتھ ایک Curve آ بجیکٹ کوسلیکٹ کریں۔

2- Shift کی دبا کرد میکرنو دُر زکوکلک کرتے جا کیں یا

مطلوبەنوۋز كے گردايك ماركوئي ۋراكرين (شكل 10.6) _استەتى ۋاپ كام)



کی بیپ می نووز رسلیک کرنے کیلئے Nodes 'Select All'Edit سلیک کریں۔ کریں۔ جبکہ انہیں ڈی سلیکٹ کرنا ہوتو ڈرائنگ ونڈ وہیں کسی بھی خالی جگہ پر کلک کردیں۔

ایک سے دوسریے ٹول کی سلیکشن


کورل ڈرامیں کام کے دوران اکثر Pick ٹول کی بار بارضرورت پڑتی ہے۔ بار بار
ٹول باکس تک جانا مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔کورل ڈرا 11 میں اس کا ایک سل پیش کیا
گیا ہے۔فرض کریں کہ آپ نے Shape ٹول سلیکٹ کررکھا اور اب Pick ٹول کو
سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بس Spacebar دبادیں۔ پیس بارکو دوسری مرتبہ دبائے
سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بس Spacebar دبادیں۔ پیس بارکو دوسری مرتبہ دبائے
سے دوبارہ Shape ٹول سلیکٹ ہوجائےگا۔


نوڈاور پاتھ کی پراپرٹیز:

آپ پراپرنی بارآئیکنز کی مرد سے نوڈ زاور پاتھ کی پراپرٹیز تبدیل کرسکتے ہیں۔ شلا فرض کریں کہ آپ کے پاس دولا اسنیں ہیں جنہیں آپ مسلک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دولوں لا اسنوں کے آخری سروں کو ملانے کے لیے پراپرٹی بار سے کام لے سکتے ہیں۔ کسی سیدھی لائن کو Curve کا کا کو کی سیدھی کلک لائن میں تبدیل کرنے کے لیے آئیکنز بھی کلک کی ہے۔ کے اسکتے ہیں جیسا کہ نیچے وضاحت کی گئی ہے۔ کے اسکتے ہیں جیسا کہ نیچے وضاحت کی گئی ہے۔ کا میں میں میں اسیدھی لائن کو خمدار بنانے کا طریقہ:

مجھی بھی آپ کا واسطہ کنٹرول سے عاری نوڈ کے ساتھ پڑے گا (شکل 6.11)۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیدھالائن سیمنٹ نوڈ میں سے گزررہا ہوتا ہے۔اس میم کے نوڈ میں کنٹرول پوائنٹس دینے کے لیے لائن کو Curves میں تبدیل کرنا ہوگا۔

www.pakstudy.com) (یاک استڈی ڈاٹ کام شکل 6.11.....سلیکٹڈنو ڈےکوئی کنٹرول پوائنش سے عاری نو ڈ (شکل 6.11) کوسلیکٹ کریں۔ پراپرٹی بار پرنو ڈایڈیٹنگ آئیکنز ظاہر ہوجا کیں ہے۔ 2- Convert line to Curves کلک کریں (شکل 6.12)۔ لائن سیکمنٹ کی دونوں طرف کنٹرول پو آئنٹس ظاہر ہوتے ہیں (شکل 6.13):
 ایک سلیکٹڈنو ڈاور دوسرااس سے اینٹی کلاک وائز پوزیشن پرواقع نو ڈیس ۔





شکل 6.13سیدهی لائن کوخم دار بنانے کے بعد لائن سیکمنٹ کے ارد کرد کنٹرول پوائنٹس نظر آ رہے این س

خم دارلائن كوسيدها بنانا:


(**پاک استڈی ڈاٹ کام**) (www.pakstudy.com)

خم دارلائن سیکمنٹ کوسیدھا بنانے کے لیے:


- 1- Shape ٹول کے ذریعہ مطلوبہ نوڈ کوسلیکٹ کریں (شکل 6.14)۔
- 2- Convert Curve to Line پراپرٹی بارآ بیکن (شکل 6.15) کوکلک کریں۔کنٹرول پوائنٹس غائب ہوجاتے ہیں اور لائن سیدھی بن جاتی ہے (شکل 6.16)۔



شکل 6.14...... Shape ٹول کی مدد سے اس نو ڈ کوسلیکٹ کریں جے سیدھی لائن بنانا چاہتے ہیں۔



شکل 6.15 Convert Curve To6.15 آنمکن کو پوائنٹ کیا گیاہے۔



شکل 6.16.....او پرشکل 6.14 ش سلیکٹ کی گئی خم دار لائن سیدهی ہوگئی ہے۔

أبجيك كح شكل مين ترميم

بلاشبہ نو ڈز کا مرکزی مقصد سے ہے کہ آپ ان کی مدد سے لائن سیمنٹ میں ترمیم اور آبجیکٹ کی شکل میں تبدیلی کرسکیں۔ کسی آبجیکٹ کی شکل تبدیل کرنے کی خاطر آپ کنٹرول یوائنٹس نو ڈزیالائن سیکمنٹس کوڈریگ کرسکتے ہیں۔

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

سی نو ڈکو حرکت دینے کے لیے: 1- Shape ٹول کے ساتھ آبجیکٹ کوسلیکٹ کریں

2- نوڈ کوکلک اورڈریگ کرتے جائیں حتی کہوہ مطلوبہ شکل میں آجائے (شکل 6.17)۔

(پا ۽ سنڌي ٿي کام)

(www.pakstudy.com)

شکل 6.17....نوڈ کوڈریگ کرنے کے ذریعہ آبجیکٹ کی شکل میں ترمیم کرنے کی مثال۔

(www.f.pakstuc.f.com)

🧘 ً. سنْدَى دَات كام 🤇

3- اب ماؤس بثن حچموڑ دیں۔
 کنٹرول پوائنٹ میں تبدیلی لانی ہوتو:

- 1- Shape ٹول کے ساتھ نوڈ کوسلیکٹ کریں۔
- 2- کنٹرول پوائنٹ کوکلک اور ڈریگ کر کے مطلوبہ Curve یعنی ٹم تک لے ۔ ع جائیں (شکل 6.18)۔



هکل 6.18.....نو ڈی کئٹرول پوائنٹس کوڈریگ کرنے کے ذریعہ Curve میں مزید ترمیم کی کنٹرول پوائنٹ جاسکتی ہے۔

سى لائن سيمند ميں تبديلي وترميم كے ليے:

- 1- Shape ٹول کی مدد ہے آبجیکٹ کوسلیکٹ کریں۔
- 2- Shape ٹول کے پوائٹر کوآ بجیکٹ کے پاتھ پرلائیں۔پوائٹر کے ساتھ الٹے Sجیساایک نشان ظاہر ہوجائے گا۔
- 3- Shape ٹول کے ساتھ ایک لائن سیکمنٹ کو ڈریگ کریں (شکل 6.19 ڈانٹہ کام اور 6.20)۔

ڈریگ کرنے کے دوران آپ دیکھیں گے کہ لائن سیمنٹ کو کھینچنے سے باقی کے آبجیکٹ پربھی اثر پڑتا ہے: نوڈز وہیں کے وہیں رہتے ہیں جبکہ لائن سیمنٹس تھنچ کراپنے متعلقہ نوڈ کی ٹائپ کے مطابق ہی بن جاتے ہیں۔ سیمنٹس تھنچ کراپنے متعلقہ نوڈ کی ٹائپ کے مطابق ہی بن جاتے ہیں۔ Shape کے متعلق اطمینان ہوجانے پر ماؤس بٹن چھوڑ دیں۔

(www.pakstudy.com)

(پا) 🌞 سنڌي ڏاڪ کام 🤇

شکل 6.19.....ایک لائن سیکمنٹ کو Shape ٹول کے ساتھ بھی ڈریگ کیا جاسکتا ہے۔

شکل 6.20.....آبجیکٹ کے نوڈ زجوں کے توں ہیں جبکہ صرف پاتھ تیکمنٹس متاثر ہوئے ہیں۔

ياتھ ميں نو ڈ زشامل کرنا:

کسی پاتھ کی شکل مرضی کے مطابق بنانے میں مدددینے کیلئے مطلوبہ جگہوں پر مزید نو ڈزشامل کیے جاسکتے ہیں۔اس کام کے دوطریقے ہیں: manually اور automatically۔ خودہی یاتھ میں نو ڈشامل کرنے کے لیے:

1- البجيك كوهيب أول كساته سليك كرير-

2- پاتھ پراس جگہ کلک کریں جہاں نوڈ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ لائن سیکمنٹ پر محول شکل کا ایک عارضی نوڈ ظاہر ہوگا (شکل 6.21)۔


ارش منام (پار[©] مُنتَذَّة کام) (www.pakstudy.com)

شکل 6.21 ما تھ پرشامل کیا گیا گول شکل والا عارضی نو ڈنظر آر ہاہے۔

(یاک سندی داد کام)

3- ابمندرجه ذیل میں سے ایک کام کریں: (www.pakstudy.com)

- ◄ عارضی نو ڈ کورائیٹ کلک کریں اور ظاہر ہونے والے مینو (شکل 6.22) میں
 Add سلیکٹ کرلیں (دیکھیں شکل 6.7)۔
 - ♦ کی بورڈیر + کی دیا تیں۔ (www.pakstudy.com)
 - پراپرٹی بار پر(Add Node(s) آئیکن (شکل 6.22) کلک کریں۔ کام)



شکل 6.22 پراپرٹی بار پرنو ڈشامل کرنے کے لیے موجود آئیکن ۔

آ ٹومینک طور پرایک ہی لائن سیمنٹ میں نوڈ شامل کرنے کے لیے:

1- Shape ٹول کی مدد ہے وہ نو ڈسلیکٹ کریں جواس لائن (جے آپ ایڈٹ Shape - 1
 کرنا چاہتے ہیں) کی کلاک وائز پوزیشن پر واقع ہے (شکل 6.23)۔ پراپرٹی بارنو ڈکی ایڈیٹنگ کے آئیکنز دکھاتی ہے۔



من 6.23 لائن سيكمون كرائي طرف واقع نو و كوسليك كيا كيا ب- قات كام)

2- پراپرٹی بارپر(Ado Node(s) آئیکن کلک کریں (شکل 6.22)۔ایک نیا نوڈ ظاہر موتاہے جو پاتھ کودو برابر حصول میں تقسیم کردیتا ہے (شکل 6.24)۔



شکل 6.24لائن سیمند کے عین درمیان میں نیانو ڈنظر آر ہاہے۔

نوۋزكوۋىلىيە كرنا:

(www.pakstudy.com)

ضرورت پڑنے پرنوڈزکوڈیلیٹ بھی کیا جاسکتا ہے۔ پاتھ میں کے کوئی نوڈڈ ٹیلیٹ کرنے کے لیے:

♦ نوڈ کو Shape ٹول کی مدد سے سلیکٹ کر کے Del یا - (منفی) کی دہائیں۔

♦ نوڈ کو Shape ٹول کے ساتھ سلیکٹ کر کے پراپرٹی بار پر Delete

(Node(s آئیکن کلک کریں۔

نو ڈ کو ڈیل کلک کریں۔

نوڈ پر رائیٹ کلک کریں اور ظاہر ہونے والے مینو (شکل 6.7) میں سے
 Delete سلیکٹ کرلیں۔

بیک وقت متعددنو ڈزکوبھی سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کرناممکن ہے۔ Curve کے کمکڑے کرنا:

Break Apart کمانڈکواستعال کرکے کلوز پاتھ والے خط کواوین پاتھ کی صورت دے سکتے ہیں۔اس کا طریقہ ذیل میں دیا جارہاہے:

1- Shape نول کے ساتھ نوڈ پراس جگہ رائیٹ کلک کریں جہاں سے کروکو براس جگہ رائیٹ کلک کریں جہاں سے کروکو بریک کرنا چاہتے اور پھر ظاہر ہونے والے مینو (شکل 6.7) میں سے بریک کرنا چاہتے اور پھر ظاہر ہونے والے مینو (شکل 6.25) میں سے Break Apart کلک کریں ۔۔۔۔ یا نوڈ کوسلیکٹ کرنے (شکل 6.25)
کے بعد پراپرٹی بار پر Break Curve آئیکن کلک کردیں۔۔۔ وہ ڈائے کام)

ے بعد پر اپر ماہ رہے ہوں اور المام اللہ من مان کے دار کے دار کام) 2- Shape ٹول کی مدد سے نے نوڈ کواسل فوڈ سے دور لے جائیں (شکل 6.26) - س

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(with half of uc amon)

Break Apart ----- 6.26 کما تدلا کو

کرنے کے بعد ٹو ڈ کو پرے ڈریگ کریں۔

شکل 6.25..... Curve پراس جگدنو ڈکوسلیکٹ کریں جہاں سےاسے بریک کرنا ہو۔

کہ میںکسی فِل کے ہوئے آبجیکٹ کا پاتھ بریک کرنے پراس کارنگ پیٹرن یا میکسی میں میں میں ہوجائے گا (کیونکہ اب پاتھ کواوپن کردیا گیاہے)۔

کہنوڈ میں تبدیلیاں کرنے سے سلیکٹڈ نوڈ کے اپنٹی کلاک وائز طرف واقع لائن سیکنٹ نوڈ کے اپنٹی کلاک وائز طرف واقع لائن سیکنٹ بھی متاثر ہوگا۔

دونو ڈ زکوملانا:

ایک اوپن پاتھ کوکلوز کرنے کی خاطر آپ دونو ڈکو جوڑ بھی سکتے ہیں۔ بیکام کرنے کے دو طریقے ہیں:

- ◄ دونو ڈ زکووا حدنو ڈیس تبدیل کردیں۔
- دونو ڈ زکوا یک سیدھی لائن کے ساتھ ملادیں۔

اب ہم ان دونوں طریقوں کی وضاحت کریں گے۔

دونو ڈ زکوایک میں تبدیل کرنے کے لیے:


- المجنور کو Shape ٹول کی مدد سے سلیکٹ کریں۔ پراپرٹی بارنو ڈاٹیریٹنگ
 اسکینز دکھائے گی۔
- 2- Shift کی دبائیں اور دوسر نے فوڈ کو پہلے کے ساتھ جوڑ دیں (شکل 6.27)۔ (پاک اسٹ نے مذاہد کام)

(www.pakstudy.cor*


شكل 6.27....جن نو دُكوبا ہم ملانا ہوائہيں سليكٹ كرليں _

(مَلْكُمُوا سُونُ اللَّهُ اللّ

5- پراپرٹی بار پر Join Two Nodes آئیکن (شکل 6.28) کلک کریں۔ یاسلیکٹڈ نوڈز میں سے کی ایک کورائیٹ کلک کریں اور ظاہر ہوئے والے مینومیں سے Join سلیکٹ کرلیں (شکل 6.29)۔ دونوں نوڈز کیجا : وکر (www.pakstudy.com) ایک ہوجا کیں گے (شکل 6.30)۔ (یاک اسٹڈی ڈاٹ کام)



شکل 6.28 پراپرٹی بار پردونوں نوڈ زکوملانے کے لیے آئیکن ۔



شکل 6.29.....رائیٹ کلک مینومیں ہے Join سلیکٹ کریں۔



فکل 6.30 دوٹو ڈوز کے ساتھ منسلک لائن سیکمنٹس ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں۔

دونو ڈ زکوایکسیدھی لائن کے ذریعہ جوڑنے کے لیے:

- 1- جن دونو ڈز کو جوڑنا ہو انہیں سلیکٹ کریں (شکل 6.27)۔ پراپرٹی بارنو ڈ
 ایڈیٹنگ آئیکنز دکھائے گی۔
- 2- پراپرٹی بار پر Extend Curve to Close آئیکن کلک کریں (شکل 6.31) ہے۔ کی (شکل 6.32)۔ ایک سیدھی لائن دونوں او ڈزکوآ پس میں جوڑ دیے گی (شکل 6.32)۔



شکل 6.31 پراپرٹی بارپر 6.31 Curve to Close



شکل 6.32.....دونو ڈزکوایک سیدهی لائن کے ذریعے ملایا گیاہے۔

سبق 7

لأننزاور Curves بنانا

اس سبق میں آپ کو کورل ڈرا 11 میں لائنز اور Curves بنانے کے لیے دستیاب تین اہم ٹولز کا استعمال سکھایا جائے گا۔

Curve تواز


کورل ڈرا 10 کے Curve فلائی آؤٹ میں تین ٹولز موجود تھے:فری ہینڈ '
بیزیئر (Bezier) اور آرٹ فک میڈیا۔کورل ڈرا 11 میں تین اضافی ٹولز شامل کیے گئے
ہیزیئر (Polyline 'Pen اور Polyline 'Pen فلائی آؤٹ
بیل: Polyline 'Pen اور Polyline 'Pen فلائی آؤٹ
(سکل 7.1) پرتمام 6 ٹولز ملیس کے۔
(ساکہ استخاد ڈائے کام)

ان کی کارکردگی کے متعلق ذیل میں مخضراً بتایا گیاہے: (www.pakstudy.com)

- فری بینڈٹولکاغذ پر پنسل کے انداز میں کام کرتا ہے۔اے ڈریگ کرنے
 Curves اور لائنیں بنتی جاتی ہیں۔
- ♦ Bezier ٹولآپنو ڈ ز کوپلیس کرتے اور پھران کے درمیانی لائن کے درمیانی لائن کے درمیانی لائن کے کی درمیانی لائن کے کمکٹروں کوشیپ دے کرسموتھ Curves بناتے ہیں۔
- Pen ٹول بیز بیر ٹول کے فنکشنز کو ڈیلیکیٹ کرتا اور کورل ڈرا میں ،
 مزانزیشن کوان لوگوں کے لیے ممکن بنا تا ہے جنہوں نے کوئی اور ڈرائنگ

پروگرام استعال کرر کھا ہو۔

- پولی لائن ٹولسیدهی لائنیں اور فری ہینڈ سٹائل Curves بنانے کے قابل بنا تا ہے۔
- ♦ Point Curve سے Curve پرتین پوائٹ کانعین کرنے کے ذریعہ سموتھ Curves ڈراکرتاہے۔
- ◄ آرٹسٹک میڈیاٹول.... مختلف موٹائی اور انداز کی لائٹیں ڈراکرنے کے کام آتا
 ۔ بیٹول کلوز ڈیا تھ آبجیکٹس بناتا ہے۔



شكل Curve فلا فى آؤث ميس لائنز اور Curves وراكر في كي اليون علم) (www.pakstudy.com)

فرى بينذ ثول كااستنعال

غالبًا فری بینڈٹول آپ کو جانا پہچانا معلوم ہوگا کیونکہ بیکا غذیر پنسل کی مدد سے ڈرا کرنے جیسا ہے۔ ابتدا میں شاید آپ کو اپنی بنائی ہوئی لائنز بھدی لگیں لیکن نوڈ زاور Shape ٹول کی مدد سے انہیں دوبارہ متعین کیا جاسکتا ہے۔ فری ہینڈٹول سے مشق کرنے پر آپ بردی آسانی سے ڈرائنگ کرنے پر آپ بردی آسانی سے ڈرائنگ کرنے گئیں ہے۔

(www.pakstudy.com)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

ایکسیرهی لائن وراکرنے کے لیے:

1- فری ہینڈٹول سلیکٹ کریں (شکل 7.1)۔ پوائٹر ایک جمع کے نشان کی صورت اختیار کرلے گا جس کی چلی طرف ایک دندانے دارچھوٹی سی لائن جڑی ہوگی۔

2- اس جگه پر کلک کریں جہاں سے لائن شروع کرنی ہے۔
3- اباس نقطے پر کلک کریں جہاں لائن ختم کرنی ہے (شکل 7.2)۔
شکل 7.2دومر تبہ کلک کرنے کے ذریعہ ایک سیدھی لائن بنا کی گئی ہے۔
اگرلائن کوکوئی مخصوص زاوییدینا چاہیے ہیں تو :
1- فری بینڈٹول کی مددے لائن کے نقطہ آغاز پر کلک کریں۔
2- Ctrl کی و ہائے رکھیں۔
3- ماؤس کواس جگہ پر لے جائیں جہاں لائن ختم کرنا ہے۔غور کریں کہ ماؤس کو
اوپرینچے کرنے پرلائن پندرہ پندرہ ڈ گری کے زاویے پراوپرینچے ہوتی ہے۔
4- اس جگه کلک کریں جہال لائن کوختم کرنا جا ہے ہیں ٔ اور پھر Ctrl کی چھوڑ دیں۔
کر بیپ لائن کوڈرا کرنے کے دوران شیٹس بار پرنظرڈ الیں۔وہ آپ کولائن کے
موجودہ زاویہ کے متعلق معلومات دیے گی۔
خم دارلائن بنانے کے لیے: (پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)
1- فرى بېند تول سليکت کرين (شکل 7.1) _
2- کاغذیر پنسل سے پچھ بنانے کے انداز میں کلک اور ڈریگ کریں خم دار لائن
بن جائے گی (شکل 7.3)۔
(www.pakstudy.com)
شکل 7.3 سسکلک اورڈریگ رے کے ذریعہ (پاک استدی ڈات گام) ایک خم دارلائن بنائی گئی ہے۔
ایک م دارالاس بنانی می ہے۔

3- لائن بنالینے کے بعد ماؤس بٹن جھوڑ دیں۔کورل ڈرالائن کوہموار کر دیتااوراس

پرمتعد دنو ڈ ز ظاہر ہوتے ہیں (شکل 7.4)۔

شکل 7.4 سسماؤس بٹن کوچھوڑنے پرخم دار خط ہموار ہوگیا ہےاوراس پرمتعد دنو ڈز دکھائی دے رہے ہیں۔

ڈراکرنے کے دوران لائن کا ایک حصدمثانا:

1- ماؤس بٹن چھوڑ ہے بغیر بی Shift کی دبائیں اور دبائے رکھیں۔
2- فری بینڈٹول کولائن پرواپس ڈریگ کریں۔اس طرح لائن مٹ جائے گا۔
3- اس کے بعد Shift کی چھوڑ کرلائن دوبارہ ڈراکرتے جائیں۔
اگر ایک کلوزڈ پاتھ بنانا ہے تو فری بینڈٹول کی مدد سے مطلوبہ شکل بنائیں۔لیکن تسلی
کرلیں کہ لائن سیکمنٹ ایک ہی نقطے سے شروع اور وہیں پرختم ہول۔

کہ آپ پراپرٹی بار پر Auto-Close Curve آئیکن کلک کر کے بھی کسی پاتھ کو کلوز کر سکتے ہیں۔ایک اور طریقہ Arrange مینو کے Close Path ذیلی مینو میں ہے مخصوص کمانڈ منتخب کرنا ہے (شکل 7.5)۔

ز ڈاٹ کام)	Iransformations Clear Transformations	•
(www.pai	Align and Distribute Order	:
	Ungreep	CEAFG Caleu
	geneous s	Chr.+E
	Lock Object	
	endocall endachda	
۔ ور ڈاٹ کام)	Shaping to the state of the sta	*
1.0	Convert Outline To Object Cloge Poth	Otrl+Shift+Q

- Closest Nodes with Straight Lines
 Closest Nodes with Curvy Lines
- 5 Start to End with Straight Lines
- Start to End with Curvy Lines

شکل Closed Path7.5 و یکی مینومین اضافی آپشز -

خط کے ایک سریے پر نوڈز زیادہ کیوں ھیں؟

فری ہینڈٹول کی مددسے لائن ڈراکرنے پرکورل ڈرااس کے گردخود بخو دنو ڈ زبنا تاجا تا ہے۔ آپ ماؤس کوجتنی زیادہ تیزی سے حرکت دیں گے نو ڈ ز کی تعداد بھی اتن ہی کم ہوگ ۔ جبکہ ماؤس کو آہستہ حرکت دیے پرنو ڈ ز بھی زیادہ بنیں گے۔کورل ڈرافرض کر لیتا ہے کہ آپ لائن کے اس جھے پرزیادہ زور دینا جاہ دیسے ہیں۔ تاہم یا در تھیں کہ اگر لائن پرنو ڈ ز بہت زیادہ ہیں تو بعد میں انہیں Bhape ٹول کی مدد سے ڈیلیٹ بھی کیا جاسکتا ہے۔

بيزيئر (Bezier) ٽول کااستعال

آپ ہموار خطوط بالکل درست پیائش میں بنانے کے لیے بیزیئر ٹول سے کام لے سکتے ہیں۔ ہرنو ڈ کے بنائے جانے پراس کے کنٹرول پوائنٹس کے ذریعہ لائن کاخم کنٹرول کرنا ممکن ہے۔

ایک سیدهی لائن بنانے کے لیے:

- 1- Curve فلائی آؤٹ مینومیں سے بیزیئرٹول سلیکٹ کریں (شکل 7.1)۔ پوائنٹر جمع کے نشان میں تبدیل ہو جائے گا جس کے ساتھ کے کا نشان مسلک ہوگا۔
 - 2- پہلے نو ڈکو پوزیش دینے کے لیے کلک کریں۔
- 3- دوسری جگه پرکلک کریں۔دونو ڈز کے درمیان ایک سیدھالائن سیکمنٹ بن جائے گا (شکل 7.6)۔



شکل 7.6 دوجگہ پر کلک کرنے ہے ان دونوں مقامات کے درمیان ایک سیدھی لائن بن گئی ہے۔ 4- مزیدنسلک لائنیں بنانے کے لیے ہدایات نمبر 3 دوہراتے جائیں۔

5- جب ڈرائنگ ممل ہوجائے تو Spacebar دیائیں یا کوئی اور ٹول سلیکٹ کرلیں۔

أيك خم دارلائن بنانا موتو:

2- ٹول کواس جگہ پرلائمیں جہال سے لائن شروع کرنا چاہتے ہیں اور پھر کلک اور ڈریگ کریں۔ دو کنٹرول پوائنٹس والا ایک نوڈ ظاہر ہوتا ہے۔ ڈریگ کرینے کے دوران وہ کنٹرول پوائنٹس عین مخالف سمت میں تھنچ ہوتے ہیں (شکل 7-7)۔

كنثرول بوائنث سيسهم

نوژ کام)

(www.pakstudy.com)

شکل 7.7دو کنٹرول پوائنٹس والانو ڈینا نے کے نیے کلک اور ڈریگ کریں۔

كنثرول بوائنت

د السام والمعام والمسلم على المسلم على المس

4 ماؤس کواس جگہ لے جائیں جہاں اگلانو ڈرکھنا چاہتے ہیں۔

5- کلک اورڈریگ کر کے دوکنٹرول پوائنٹس والا ایک اورنو ڈبٹا کیں۔ دونوں نو ڈز کے درمیان ایک خم دار لائن سیکمنٹ دکھائی دیتا ہے (شکل 7.8)۔ www) (پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)



شکل7.8.....کلک اورڈ ریگ کے ذریعہ دوسرانو ڈ اورخم دارلائن بنائیں۔

Be'zier کون تھا؟

کمپیوٹر گرافکس میں بہت زیادہ استعال ہونے والی Bezier Curve اصل میں ایک فرانسیسی انجینئر Pierre Bezier کے ساتھ منسوب ہے جو کار ساز ادارے ریالٹ میں کام کرتا تھا۔ 1960ء کی دہائی میں کار کے مختلف پرزوں کی ڈیزائنگ کے دوران اس نے Curve کو چیومیٹریکل اعتبار سے پیش کرنے کے لیے ریاضی کی مساوات بنائی تھی۔

کم خیس بیز بیر ٹول کی مدد ہے ایک کلوز ڈ آ بجیکٹ بنانے کے لیے سلی کرلیں کہ آخری کلک آپ کے بنائے ہوئے پہلے نوڈ کے عین او پرآئے۔

کے تنٹرول ہے کہ لائن سیمنٹ کا درمیائی فاصلاتین کرتا ہے کہ لائن سیمنٹ کسی انداز میں خم دار ہوگا۔ کنٹرول پوائنٹس سے زیادہ دور جانے کے ساتھ ساتھ خم نیادہ گہراہوتا جائے گا۔

کہ ہیز بیئر ٹول کے ساتھ اپنا آ بجیکٹ ڈرا کرنے کے دوران آپٹم دارخطوط اور لائنوں میں ہے کسی کے نوڈ زکوبھی کلک کر کے اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔اس کے علاوہ اگر کسی نوڈ کی ٹائپ تبدیل کرنی ہوتو اسے رائیٹ کلک کریں اور ظاہر ہونے والے مینو میں سے نئی منتخب کرلیں۔

کہ Shape کول کی مدد سے آپ آبجیکٹ ڈرا کر لیے جانے کے بعدان میں سے کوئی بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں۔

Pen ٹول کا استعال

Pen ٹول (شکل 7.9) کو Bezier ٹول کی ہی ایک ڈرابد لی ہوئی صورت خیال کریں۔ اس کے ذریعہ آپ پیچے Bezier ٹول کے استعال کیلئے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہی سیدھی لائنیں اور Curves ڈراکر سکتے ہیں۔ تاہم'''د کیھئے' میں ایک فرق نظرآئے گا۔ Pen ٹول کی مدد سے (شکل 7.10 ڈراکر نے وقت لائنیں اور Curves بیٹر میٹر ٹول کے معاملے میں لائنیں کلک کرنے کے بعد ہی نظرآئی ہیں۔ اگر Shift کی کو دبائے دبائے Pen ٹول سے ڈراکریں تو نئی لائنیں ایک محصوص زاویہ پر ہی بنیں گی۔ جبکہ ایک دبائے دبائے معاملے میں اورڈرائنگ کا مل جاری رکھیں۔ موڈ میں جلے جاتے ہیں۔ ایڈ بیٹنگ کرنے کے بعد کی چھوڑ دیں اورڈرائنگ کا مل جاری رکھیں۔ موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ ایڈ بیٹنگ کرنے کے بعد کی چھوڑ دیں اورڈرائنگ کا مل جاری رکھیں۔



(**پاک استذی ڈاٹ کام**) (www.pakstudy.com) شکل7.10.....آپ پین ٹول کی مدد سے لائنیں اور Curves بناسکتے ہیں۔اس کے علاوہ آئجیکٹس میں نو ڈ زشامل کرنا بھی ممکن ہے۔


کلا اگرآپ چاہتے ہیں کہ Pen ٹول بھی بیز بیر ٹول کی طرح کام کرے تو پر اپرٹی بار پر Pen کی ارپر Pen کی ارپر Preview Mode آئیکن کو ڈی سلیکٹ کردیں۔ بیدڈ بیفالٹ سیٹنگ کے تحت سلیکٹ کیا ہوتا ہے۔

Pen کرک مدد سے کسی پہلے سے موجود Curve میں نوڈز کا اضافہ کیا جاسکتا ہے۔کوئی بھی دونو ڈز کے درمیان کلک کرنے سے نیانو ڈبن جائے گا۔

يولى لائن ثول كااستعال

نے یولی لائن ٹول سے اس وقت کام لیں جب آپ ایس لائنیں بنانا جا ہیں جوسیدھے اور فری بینڈٹول سے بنائے محتے حصوں کوملائیں۔ یولی لائن ٹول کی مددسے ڈراکرنے کے لیے:


_(7.11



فكل Curve.....7.11 فلا في آؤث مين يولى لائن ثول-آل آسٹڈی ڈاٹ کام)

2- اب مندرجہ ذیل میں سے ایک کام کریں : (www.pakstudy.com)

- سیدھی لائن ڈرا کرنے کے لیے ایک مرتبہ کلک کریں اور پھراختتا می تقطے پر دوسری مرتبہ کلک کریں۔ (پاک استدی ڈاٹ کام)
- ۔ ایک فری ہینڈ یا Curved لائن ڈرا کرنے کے لیے ماؤس بین گو د ہائے رکھیں اور ڈرائنگ ایریا میں ڈریگ کریں۔ ماؤس بٹن کو جھوڑنے برلائن بن جائے گی۔
- 3- آخرى سيكمنك كوآ مے جارى ركھنے والے اضافى سيدھے يا فرى بيندسيكمنك بنانے کے لیے مرحلہ نمبر2 کود ہراتے جائیں۔
- 4- جب لائن یا آبجیکٹ مکمل ہوجائے تو ڈیل کلک کر کے اختیامی پوائٹٹ سیٹ كردين_لائنين اور Curves خود بخو د جموار به وجاتي بين (شكل 7.12)_



شکل 7.12 یولی لائن ٹول سے ڈرا کیے مکئے آبجیکش سیدهی لائنون اور Curves پر مشتمل ہوتے ہیں۔

کہ کہ کسی پولی لائن آبجیکٹ کے لیے اختتامی پوائٹٹ سیٹ کر لینے کے بعد آپ پولی لائن ٹول کے ذریعہ بھی آبجیکٹ کوایڈٹ کر سکتے ہیں۔ پولی لائن ٹول پوائٹر کسی نوڈ کے اوپر آنے پر Shape ٹول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ Curve کی صورت تبدیل کرنے کے لیے کسی بھی نوڈ کوکلک اورڈ ریگ کر سکتے ہیں۔

3 پوائنٹ Curve ٹول

اگر کنٹرول پوائنٹس کوسنجالنے میں مشکل محسوں ہوتو 3 پوائنٹ ٹول کا زبردست انداز کام) آپ کوبہت پیندآئےگا۔

3 پوائٹ ٹول کے ذریعہ ایک Curve بنانے کے لیے:

1- Curve فلائی آؤٹ میں سے Point Curve ڈول سلیکٹ کریں (شکل 7.13)۔


(www.pakstud Q | 1)

E & P & A A B La

Curve

شکل Curve----7.13فلائی آؤٹ مینویس 3 پوائنٹ کروٹول۔ لیے سا سنڈی ڈاٹ کام)

- 2- ایک مرتبه کلک کر کے Curve کا نقطهٔ آغاز سیٹ کریں۔ اور پھر ڈریگ
 کر کے سائز اچوڑ ائی سیٹ کریں۔
 - 3- جب لائن مطلوبه سائز کی ہوجائے تو ماؤس بٹن چھوڑ دیں۔
 - 4- Curve ہٹانے کے لیے ماؤس کو حرکت دیں۔
 - 5- ایک مرتبہ کلک کرنے سے Curve مکمل ہوجائے گا (شکل 7.14)۔




(پاک استڈی ڈاٹ کام)

کم اختیامی نقطے میں ایک اضافی Curve شامل کرنے کے لیے 3 پوائٹ ٹول کے کرسر کواختیا می نقطے پر لے جائیں۔کرسر کے ساتھ منسلک جھوٹا سا آئیکن ایک تیر کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔اب اختیا می نقطے کو کلک کر کے ہدایات 2 تا 5 دوہرائیں۔

لائن برابر شيز سيث كرنا

(www.pakstudy.com)

لائنیں اور خم دار خطوط بنانا تو صرف آغاز ہے۔ آؤٹ لائن فلائی آؤٹ (شکل 7.15) اور آؤٹ لائن پین ڈائیلاگ باکس (شکل 7.16) استعال کرنے کے ذریعہ لائنوں کوموٹا کرنا'ان کے سٹائل اورنگ بدلناوغیرہ ممکن ہے۔



شکل7.15..... وَف لائن فلائی آؤٹ میں آپ آبجیکٹ کے لیے لائن کی موثائی سیٹ کر سکتے ہیں یا ایک آؤٹ لائن ڈائیلاگ ہائس او پن کر سکتے ہیں۔

Çolor:	65 -18	Allows		
<u>W</u> idth:				
Hairline	y points y			
Style:		<u>O</u> ptions	Options	
	Edit Style	Calligraphy		
Corners	Line caps	Stretch:	Nib shape:	
ے ادک	=	Angle:		
ww.p:		0.0	,	
9.4			<u>D</u> efault	
Behind (il Scale with	image		
داد ک	OK	Cancel	<u>H</u> elp	

شكل 7.16 لائن ا آؤٹ لائن پراپر ٹین میک وقت کی تبدیلیاں کرنے کے لیے آؤٹ لائن ٹین ڈائیلاگ ہائس سے کام کیس۔


آ وُٹ لائن فلائی آ وُٹ:

غالبًا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ٹول باکس میں آخری تنین آئیکنز کوایک لائن کی مدد سے
الگ کیا گیا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں آئیکنزآئی ڈراپر اینڈ پینٹ بکٹ ٹولز آؤٹ
لائن ٹول اور Fill ٹول ۔ کی کارکردگی کا انداز اپنے ساتھی ٹولز سے مختلف ہے۔ یہ ٹولز ڈرائنگ میں استعال ہونے کی بجائے ڈرائنگ کی ظاہری صورت تبدیل کرنے کے کام آئی ڈرائیگ کی ظاہری صورت تبدیل کرنے کے کام آئی ڈرائیاور پینٹ بکٹ ٹولز پرسبق 10 میں بات کی گئی ہے۔اس سیکشن میں

آپ کوآ وُٹ لائن ٹول اور آ وُٹ لائن فلائی آ وَٹ پرموجود آپشز کے متعلق بتایا جائے گا۔ آ وُٹ لائن پین ڈ ائیلاگ ہائس:

آؤٹ لائن بین ڈائیلاگ باکس (شکل 7.16) فری ہینڈ 'بیزیئر اور آرٹ فک میڈیا ٹولز کے علاوہ مستطیل' بینوی کثیر الاصلاع کے ذریعہ بنائے گئے آ جکیکش کی آؤٹ لائنوں کی پراپر ٹیز بھی تبدیل کرنے کے لیے استعال ہوتا ہے۔


جب لائن کی پراپرٹیز میں متعدد تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہوتو آؤٹ لائن پین ڈائیلاگ باکس نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ تاہم' سادہ تبدیلیوں کے لیے پراپرٹی بارمیں نئی سیٹنگز کا انتخاب کرلینا زیادہ آ سانی کا باعث بنتا ہے۔



کہ طب آ بجیکٹ پراپر ٹیز ڈاکر (شکل 7.17) کی آؤٹ آئٹ ٹیب میں بھی لائن کی موٹائی 'رنگ اور arrowheads سیٹ کرناممکن ہے۔ ڈاکر او پی گرانے کے کے لیے ایک اور Properties سیٹ کرناممکن ہے۔ ڈاکر او پی گرانے کے کیے کہا ہے۔ کا کہ کریں اور پاپ اپ مینومیں سے Properties سلیک کریں یا بھر یہ Properties Dockers Windo۔

لائن كى موثائى تبديل كرنے كے ليے:

- 1- كى دراكي موئ آبجيك يالائن كوسليك كري-
 - 2- مندرجه ذيل مين الاستايك طريقدا ختياركري:
- آؤٹ لائن ٹول فلائی آؤٹ اوپن کر کے لائن کی مختلف موٹائیوں
 والے آئیکن میں سے ایک منتخب کرلیں (شکل 7.15)۔
- ♦ Outline Width ۋراپ ۋاؤن نسٹ (پراپرٹی بارپر) میں ہے۔
 کوئی Width منتخب کرلیس (شکل 7.18)۔
- ◄ آؤٹ لائن پین ڈائیلاگ باکس (آؤٹ لائن فلائی آؤٹ میں ہے)
 سلیکٹ کریں یا F12 د بائیں۔اب Width ڈراپ لسٹ کی مدد
 سے (شکل 7.18) لائن کے لیے موٹائی کا انتخاب کرنے کے بعد
 OK کلک کردیں۔




شکل7.18.....آپ پراپرٹی بار پرموجوداس کسٹ میں سے نٹی لائن یا آؤٹ لائن Width کاامتخاب کریکتے ہیں۔

لائن كاستائل تبديل كرنا موتو:

- (www.pakstudy.com) 1- کوئی پہلے سے ڈرا کیا ہوا آ بجیکٹ یالائن سلیکٹ کریں ۔ استدی ڈاٹ کام)
- 2- آؤٹ لائن ٹائل سلیکٹر لسٹ (پراپرٹی بارپر) میں سے ایک لائن ٹائل (شکل 7.19) منتخب کریں یا آؤٹ لائن فلائی آؤٹ میں سے آؤٹ لائن پین ڈائیلاگ بائس سلیکٹ کرلیں یا 512 دبادیں۔ ٹائل ڈراپ ڈاؤن

لسٹ میں ہے ایک نیا شائل (شکل 7.16) منتخب کرنے کے بعد OK کلک کردیں۔



شكل 7.19 پراپرٹی بار پرلائن یا آؤٹ لائن سٹائلزگی فہرست ۔

لائن كارنگسيث كرنے كاطريقة مندرجه ذيل ب:

(پاک استڈی ڈاٹ کام)


1- كوئى سے ذراكيا ہوا آ بجيك يالائن سليك كريں _ www.pakstudy.cc)

2- مندرجه ذيل ميس ايك كام كري:

- حسی بھی او پن کی ہوئی کلر پیلیٹ میں ایک رنگ کورائیٹ کلک کریں ۔
- ﴿ آوُٹ لائن فلائی آوُٹ میں ہے آوُٹ لائن چین ڈائیلاگ بائی سلیکٹ کریں یا F12 دبائیں۔کلر ڈراپ ڈاوُن لسٹ میں ہے (شکل 7.16)ایک نیارنگ منتخب کرکے OK کلک کردیں۔
- (www.pakstudy.com)

 آؤٹ لائن کلر ڈائیلاگ باکس (شکل 7.20) سلیکٹ کریں۔


 Models شیب پررنگین ایریا میں کلک کر کے سلائیڈرکوڈریگ کر کے سلائیڈرکوڈریگ کر کے یا فیکسٹ باکسز میں نمبرز انٹر کرنے کے ذریعہ ایک رتگ کا انتخاب کریں اور OK کلک کردیں۔



شكل 20 7 أوّ شائن كلر دُائيلاك باك Models ثيب _

تيرينانا

(یاک اسٹ الدیکام) (میاک اسٹ الدیکام) (7.21 عمروع یا آخریک arrowheads) (۱۳۰۰ میل میں اور اگر بے بنائے ارد وشائلز پسندنہیں تو اپنی مشی کا شائل بھی بناناممکن ہے۔




شکل 7.21 ... کسی بھی لائن کومختلف قسم کے تیروں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

(www.pakstudy.com)

لائن كوتيرينانے كے ليے متدرجه ذيل مدايات رحمل كريں: (پاك استدى دات كام)

- 1- Pick أول كساته لائن سليك كري-
- 2- لائن کی شارٹ اور اینڈ (end) شائلز پراپرٹی بار پر ڈراپ ڈاؤن کسٹ (شکل 7.22) میں سے منتخب کریں۔

آؤٹ لائن فلائی آؤٹ میں سے آؤٹ لائن پین ڈائیلاگ بائس سلیکٹ کریں یا F12 دبائیں۔ ڈائیلاگ بائس کے Arrows سیشن میں ڈراپ ڈاؤن سٹوں میں سے لائن کے آغاز اور اختیام کے لیے شائل (شکل 7.16) منتخب کرکے OK کلک کردیں۔



شکل7.22.....تیرےا بتدائی اورآ خری سروں کے لیے دستیاب مختلف انداز۔

تیروں کے لیےخودسٹائلز بنانا:

کسی بھی شکل ، حرف یا علامت سے کشم یعنی اپنی مرضی کے مطابق الروسیوز بنائے جا سکتے ہیں۔اس کاطریقہ نیچ دیا گیا ہے:

1- Pick ٹول کی مدد سے ڈرائنگ ونڈو میں ایک حرف علامت یاشکل منتخب Pick رائنگ ونڈو میں ایک حرف علامت یاشکل منتخب (www.pakstudy.com (7.23 (شکل 7.23) وسیڈ بنائی جائے گی (شکل 7.23) (سیڈی ڈاٹ کام)



شکل7.23 ڈرائنگ ونڈ وہیںسلیکٹ کی گئی ایک علامت جسے ایروہیڈ بنایا جائے گا۔

2- Arrow Create 'Tools سلیکٹ کریں۔ Create Arrow ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوکر ہو چھتا ہے کہ بیا آپ سلیلٹ کیے ہوئے آبجیکٹ ے ایک ایروہیڈ بنانا جائے ہیں۔

3- OK کلک کروس

حرف علامت یاشکل Start اور End ڈراپ ڈاؤن کسٹوں کے آخر میں نے ایروہیڈ كے طور برشامل ہوجائے گی۔

4_4_Pick ٹول کی مدد سے وہ لائن سلیکٹ کریں جسے امر وہیڈ دینا ہے۔

5- اب Start یا End نسٹول یا آؤٹ لائن پین ڈائیلاگ باکس میں سے نیا ار وہیڈ منتخب کرلیں۔ تشم ایروہیڈ سلیکٹ کی ہوئی لائن کے ساتھ منسلک ہو مائے گا(شکل 7.24)۔ مائے گا(شکل 7.24)۔

شکل 7.24 ایک لائن کے آغاز اور اختتام پر کشم ایرو ہیڈدیا گیا ہے۔

سائدا بسنڌي ڏا ڪکام)

(www.pakstudy.com)

اىرومىيەز كىشكل اورسائز مىں تىدىلى:

وعجرة بجيكنس كي طرح آب تشم ياب بنائے ايرو هيڈز كي شكل اورسائز ميں بھي ترميم کریکتے ہیں۔

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

آپنوٹ کریں سے کہ تشم ایروہیڈزعمو ما بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔انہیں بڑا کرنے کا طریقہ نیجے بتایا گیاہے۔


1- ڈرائنگ ونڈ وہیں ایک لائن کوا بروہیڈ دیں اور پھرلائن کوسلیکٹ کریں۔

2- پراپرٹی بار پر Start یا End ڈراپ ڈاؤن کسٹ اوپن کریں اور Start بٹن کلک کردیں۔


آؤٹ لائن پین ڈائیلاگ باکس کے Arrow ایریامیں ڈسلے کیے گیے ایروہیڈ

کے نیچ Options بٹن کلک اور پھر Edit سلیک کریں (فکل 7.25)۔ اس طرح Edit ایرو میڈڈ ائیلاگ باکس طاہر ہوجا تاہے (فنکل 7.26)۔

سليكث كياجواا بروهيذ



ال کام) علی 7.25ارو ہیڈ کے نیچ بنا آپشز بٹن کلک کریں اور Edit سلیٹ کریں۔ www



فکل7.26....اس ڈائیلاگ کے باکس کی مدو ہے ایروہیڈ کا سائز اور شکل تبدیل کیا جاتا ہے۔

3- بینڈلزکوڈریک کرنے کے ذریعہ ایروہیڈی شکل اور سائز میں تبدیلی کریں۔ 4- جب ایڈیٹنگ کا کام کمل ہوجائے تو OK کلک کریں۔

کی فی آپ ایک وفت میں زیادہ سے زیادہ 100 ایروہیڈزر کھ سکتے ہیں۔ جب کوئی ایروہیڈ ڈیلیٹ کرنا ہوتو اسے آؤٹ لائن پین ڈائیلاگ ہائس میں سلیکٹ کریں * Options کلک کریں اور پھر Delete سلیکٹ کرلیں۔

خطاطی (کیلی گرافی)

آؤٹ لائن پین ڈائیلاگ ہائس ہیں آپشزسیٹ کرنے کے ذریعہ آپ کی موجودلائن کو خطاطی کی صورت دیے کے قابل ہیں۔ اس کا طریقہ بیہے:

1- موجودلائن كو Pick أول كساته سليك كرين (شكل 7.27)-

(پاداستڈی کام) (۱y.com)





شکل 7.27 خطاطی کا تاثر دیے کے لیے ایک لائن کوسلیکٹ کیا گیا ہے۔

- 2- آؤٹ لائن فلائی آؤٹ میں آؤٹ لائن پین ڈائیلاگ باکس سلیکٹ کریں یا F12 کی دبائیں ۔ آؤٹ لائن پین ڈائیلاگ باکس (شکل 7.28) ظاہر ہو جائےگا۔
- 3- كىلى كرافى ايريا مين نب كى Stretch اور Angle سينتك كرين -ستريكا

تعین کرتی ہے کہ نب کتنی کول یا نوک دار ہوگی۔سیٹنگ کم رکھنے سے اب موٹی اور زیادہ رکھنے سے تیلی ہوگی۔

4 کلک کریں۔آپ کی ڈراکی ہوئی لائن خطاطی کے انداز میں خاہر ہوگی (شکل 7.29)۔لائن کی موٹائی میں فرق نوٹ کریں۔






شکل 7.29..... ڈائیلاگ باکس بند کرنے پرلائن نی صورت اختیار کرلیتی ہے۔

أبجيكش كوكاث كرعليحده كرنا


Knife ٹول (فکل 7.30) کس آبجیکٹ کے پاتھ کا ایک حصہ کاٹ کرنے پاتھ شامل کرتا ہے۔ یہ بھی فری بینڈٹول کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ سیدھے یا فری بینڈکٹ بنا سکتے ہیں۔

سیرحاکث بنانے کے لیے:




- 1- Shape ٹول فلائی آؤٹ میں سے Knife ٹول سلیکٹ کریں۔
- ماؤس كرسرايك نوكدار جاقو كي شكل اختيار كرايتا بي اكستدى داد كام
- 2- تائف کرسرکوآ بجیکٹ کے پاتھ پراس جگہلائیں جہاں گٹ کا آغاز کرتا جائے ہے۔

 ہیں۔ جب کرسر پاتھ کے اوپرآئے تو بالکل سیدھا ہوجا تا ہے ۔۔۔۔۔ جس کا مطلب ہے کہ یہ کٹ کرنے کے لیے بالکل تیار نے آگ استذی ڈاٹ کام) مطلب ہے کہ یہ کٹ کرنے کے لیے بالکل تیار نے آگ استذی ڈاٹ کام) (www.pakstudy.cs.n)
 - 3- کلک کرکے کٹ شروع کریں۔
- 4- کرسرکو پاتھ پراس جگہلائیں جہال کٹ ختم کرنا ہے۔کورل ڈراکٹ کا پری ویودکھا تاہے(شکل 7.31)۔
- 5- کٹ کو کمل کرنے کے لیے دوسری مرتبہ کلک کریں۔ ایک سیدھی لائن آبجیکٹ کے دوحصوں میں تقسیم ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔اب آپ Pick ٹول کی مدد سے دونوں حصوں کو الگ الگ کرسکتے ہیں (شکل



شکل 7.31 جب نا نف ٹول پاتھ کودوبارہ گئے کرتا ہے تو کٹ پری ویود کھائی دیتا ہے۔




شکل 7.32 ہیکٹ لگانے کے بعد آ بجیکٹ کے دونوں جھے الگ الگ کیے گئے ہیں۔

فرى بيندِكث بنانے كاطريق بيد،

1- تاكف تول كوسليكث كرين-

2- ناکف کرمرکوآ بجیکٹ کے پاٹھ پراس جگہ لے جاکرکلک کریں جہال ہے کث (www.paksudy.com)

3- فری بینڈٹول کی مدد سے لائن لگانے کے انداز میں کلک اور ڈریک کریں (شکل 7.33)۔ (پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)



شکل 7.33.... ٹوٹا ہوادل بنانے کے کیے آپ فری بینڈ کٹ لگا سکتے ہیں۔

جب ماؤس کرسر دوبارہ پاتھ پر پہنچ جائے تو اسے چھوڑ دیں۔ فری ہینڈ کٹ

آ بجیکٹ کو کاٹ دیتا ہے اور اب Pick ٹول کے ذریعہ کاٹے ہوئے حصوں کوالگ کیا جاسکتا ہے۔

(www.p


Silicon stelland

شكل 7.34 سيد هيكش كي ايك سيريز كانموند استدى دات كام

(www.pakstudy.com)

مٹانے والاٹول (Eraser) استعال کرنا

کسی آبجیکٹ کا کچھ حصد مٹانے کا ایک اور طریقہ Eraser ٹول کا استعال ہے۔ اس ٹول کو ایک مرتبہ پھیر کر آبجیکٹ کے حصے مٹائے جاسکتے ہیں۔ اس کا طریقہ ذیل ہیں بتایا گیا ہے: Shape -1 ٹول فلائی آؤٹ ہیں سے Eraser ٹول سلیکٹ کریں (شکل کی کا کہ دائرے کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ صرف دائرے کے اندروالاحصہ ہی مٹایا جائے گا۔ دائرے کے اندروالاحصہ ہی مٹایا جائے گا۔



جس آبجيك يركام كرنا مواسه كلك كرك سليك كريري

3- اب مندرجه ذيل ميس سے ايك كام كريں:

ڈ بل کلک کر کے دائرے کے شیے والا اس یا مٹا کیں۔

کلک اورڈ ریگ کر کے آنجیکٹ کا کوئی غیر ہموارا ہریامٹائیں۔

بالكل سيده مين مثانے كے ليے (شكل 7.36) نقطه آغاز پرايك مرتبہ کلک کریں اور اس کے بعد نقط اختیام پر۔ ایبلاکلک


con late and

فكل 7.36 بالكل ميده شي منات كي ايك مثال - ياك استدى ذات كام کورل ڈرا آ بجیکٹ کے یاتھ میں ترمیم کرویتا ہے (فنکل 7.36)- www.pakstudy.c)

کے جیسا کر خلطی ہے کوئی حصہ زیادہ مث جائے تو آپ Ctrl+Z دیا کراہے منسوخ کریکتے ہیں۔ 🖈 برایرنی پرسینتگ آپشنز تبدیل کر کے اریز رکا سائز اورشکل تبدیل کی جاعتی ہے (شکل 7.37)۔ Circle/Square بٹن کوکلک کرنے سے گول اریز رچوکور ک شکل اختیار کرلے گا۔ اریزر کا سائز تبدیل کرنے کے لیے Eraser Thickness شيكست باكس مين في ويليوانٹركرين اور Enter دبائيں۔ ارىزدكاۋىغالىپ سائز 0.25 يى يىپ (wv

ئام)

کام)



من 7.37....اریزری سیتک تبدیل کرنے کے لیے پراپرٹی بار پرموجود کنرواز۔

آرشك ميڈياڻول

آر المفک میڈیا ٹول کی مدد ہے آپ مختلف چوڑ ائیوں اور انداز کی لائیں ڈرا کر سکتے ' برش یا سپر بیڑے پینٹ کر سکتے 'یا کیلی گرا فک لائنز بھی ڈرا کر سکتے ہیں۔ٹول پانچ ڈرائنگ موڈز کا حامل ہے: بری سیٹ 'برش' سپر بیئز' کیلی گرا فک اور پر بیٹر۔آرٹ فک میڈیا ٹول کو استعال کرنے کے دوطریقے ہیں:

فری بینڈٹول کی طرح اس کی مدد ہے بھی کلک اور ڈریک کے ذریعہ ڈرا
 (پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstydy.com)


کوئی پہلے ہے موجود آ بجیکٹ مثلاً لائن سرکل سلیکٹ کریں اور اس پر
 آرٹسٹک میڈیاٹول کا اطلاق کردیں۔

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

آر شفک میڈیا ٹول کاموڈ سلیکٹ کرنے کے لیے:


(www.pal/studv.com)

1- Curve فلائی آؤٹ میں سے Artistic Media ٹول (شکل 7.38) سلیکٹ کریں یاا دہائیں۔



شکل 38.7..... Curve فلائی آؤٹ میں آرٹ مک میڈیاٹول کو پوائٹ کیا گیاہے۔ 2- پراپرٹی بار (شکل 7.39) پر پانچ آئیکنز میں سے ایک کلک کریں۔

آرائك ميذيا اول كابرايك مودعتلف الفيك يداكرتاب:




شکل 7.39 ۔۔۔۔ پراپرٹی بار پرآ رٹسفک میڈی**اٹول** کے لیے مختلف موڈ زکے آئمکن ۔

- Preset موڈ آؤٹ لائن برش سٹروک ڈراکرتا ہے جسے کسی رنگ پیٹرن یا جاسکتا ہے۔
 یا جی سے قبل کیا جاسکتا ہے۔
- Brush موڈلائنوں کو امیجز میں تبدیل کرنے کے لیے آ رٹسٹک برشز
 استعال کرتا ہے۔
 - ♦ Sprayer مودلائنول كى جكه پرائيج پيٹرن لا تا ہے۔
 - ◄ كيلى كرا فك مود يخطاطى كاندازيس لأئنس بنانے كے ليے ہے۔
- پریشرموڈایی لائنیں بتانے کے لیے ڈرائنگ ٹیملٹ یا کرسر کیز استعال کرتا ہے جن کی گہرائی ڈالے گئے پریشر سے مطابقت رکھتی ہے۔ ان کام) بری سیٹ موڈ کا استعال:

آرٹ فک میڈیاٹول Preset موڈ ہے بتائے سٹروکس کواستعال کر کے خطوط ڈراکرتا (پالہ استدی ڈان کام) ہے۔ایک بری سیٹ خط بتانے کے لیے:

(www.pakstudy.com)

- 1- Curve فلائی آؤٹ میں سے Artistic Media Tool سلیکٹ کریں(شکل7.38)۔
 - 2- پراپرٹی بارپر Preset موڈ کا آئیکن کلک کریں (شکل 7.39)۔
- -3 Width عکست باکس میں خط کے لیے چوڑ ائی سیٹ کریں (شکل 7.40)۔



فکل 7.40 پراپرٹی بارکنٹرولز کے ذریعہ آرٹسٹک میڈیاٹول کے لیے موڈ اور آپشز سیٹ کریں۔

4 بنے بنائے سٹروکس کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے ایک سٹروک کا انداز
 سلیکٹ کریں (شکل 7.40)۔

5- کلک اورڈریگ کے ذریعیہ مطلوبہ خط بنائیں (شکل 7.41)۔ ماؤس بٹن ریلیز کرنے پرخط دوبارہ ایک آؤٹ لائن کی صورت ٹس ڈرا ہوتا ہے۔اب آپ اس میں کوئی رنگ بھیکیچر یا پیٹیرن دے سکتے ہیں (شکل 7.42)۔



شکل 7.41 مطلوبہ دیب بنانے کے لیے کلک اور ڈریک کریں۔

شکل 7.42 بنایا گیا خط ماؤس بنن چ**یوژ نے پ** آؤٹ لائن کی صورت میں نظر آر ہاہیے۔


🦠 ، استدی داند کام 🔹

(www.pakstudy.com)

برش موذ كااستعال:

برش موڈ بنے بنائے برش سٹروکس کو خطوط پر لا کوکرنے کے کام آتا ہے۔ آپ کوبس پراپرٹی بار میں سے برش سٹروک سلیکٹ کر کے کلک اورڈ ریک بی کرنا پڑتا ہے۔ رید کام) برش کو کلیک کام) رید کام) پراپرٹی بار میں سے برش سٹروک سلیکٹ کر کے کلک اورڈ ریک بی کرنا پڑتا ہے۔ رید کام) پرش کو کلیک کام) پراپرٹی بار میں سے برش سٹروک سلیکٹ کر کے کلک اورڈ ریک بی کرنا پڑتا ہے۔ رید کام) پرش کو کلیک کام)

- -1 Curve فلائی آؤٹ ش سے آرٹ کک میڈیا ٹول سلیکٹ کریں (شکل 7.38)۔
- 2- پارٹی بار پریش موڈ آعین کلک کریں (شکل 7.39)_ (www.pakstud)
- (استدی داند کام) -3 Width کیکسٹ باکس میں خطر کی موٹائی سیٹ کریں (شکل 7.40)۔
- 4- Brush Strokes الیک بین ہے (شکل 7.43) ایک برش سٹروک کا انتخاب کریں۔



شکل 7.43 پراپرٹی بار پردی گئی اسٹ میں مختلف قتم کے برکش سٹروکس۔

5- مرضی کی هبیپ ڈراکرنے کے لیے کلک اور ڈریگ کریں (شکل 7.44)۔ ماؤس بٹن چھوڑنے پرخط آپ کے منتخب کردہ سٹروک جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے (شکل

(www.pakstudy.com)

_(7.45





شکل 7.44 7.....کلک اور ڈریک کے ذریعہ بنایا گیا ایک برش سٹر دک _



شكل 7.45اوير بنايا كيايرش سروك آپ كي منتخب كرده هيپ كي صورت اختيار كركيا ب-


کہ کہ بیس آپ سرف Brush Strokes اسٹ میں دکھائے گئے سٹروک تک ہوں تو اسٹ کے بائیں تک بی محدود نہیں۔ اگر ڈسک پردیگر سٹروکس بھی سٹور کررکھے ہیں تو اسٹ کے بائیں طرف بنا Browse بٹن کلک کریں۔

کم میں بنائے ہوئے خط کی ہیپ تبدیل کرنی ہو تو اسے ہیپ ٹول کی مدد سے سلیکٹ کریں اور نو ڈ میں ترمیم کرلیں نو ڈ زے متعلق مزید معلومات کیلئے مبتی 6 دیکھیں۔

Sprayerموڈ کااستعال:

سپر بیزمود آبجیکٹس کاایک سلسله بناناممکن بناتا ہے۔مثلاً چیگادڑیں پھول بھوت اور کنگر۔ Sprayer Curve بنانے کا طریقہ ہیہے:

- -1- Curve فلانى آۋىشىينوش ئىن شىكىدىيدىيانول سىيىش كرى (شكل 7.38)_
 - 2- پراپرٹی بار پرSprayer موڈ آئیکن کلک کریں (شکل 7.39)۔




4- کلک اور ڈریک کے ذریعہ مرضی کا خط ڈرا کریں۔آپ دیکھیں سے کہ خط
بہت باریک سا ہے۔ ماؤس بٹن چھوڑنے پر ڈرا کیا گیا خط منتخب کردہ
Sprayer سائل کی صورت اختیار کر لیتا ہے(دیکھیں شکل 7.47)۔



هكل 7.47 آپ كاۋراكيا مواخط سليكند سپرے پيٹرن كى شكل يين نظر آر باب_

کر بھیس آبجیکٹس کوچھوٹا یا بڑا کرنے کے لیے Size of Objects to کی بار پر) میں نئی فیصد انٹر کریں۔ اگر نے be Sprayed شیسٹ باکسز (پراپرٹی بار پر) میں نئی فیصد انٹر کریں۔ اگر نے سائز کواصل سائز کے تئاسب میں رکھنا ہے تو چھوٹے سے Padlock آئیکن کے دیے ہونے کی تملی کرلیں۔


Debs/Spring of کے لیے کے لیے کا میں فاصلے کو بڑھانے یا گھٹانے کے لیے Debs/Spring of کئیسٹ ہاکسز میں (شکل 7.48) نے نمبرانٹر کل 7.48 کی نے نمبرانٹر کریں۔اوپروالے باکس میں نمبرمقررہ فاصلے پر آبجیکٹس کی تعداد بتا تا ہے۔ نچلے باکس میں نمبرآ بجیکٹس کے درمیانی فاصلے کا تعین کرنے کے لیے ہے۔



كىلى گرافى مودْ كااستنعال:

کیلی گرافی موڈ ڈرا کیے ہوئے خطوط کوخطاطی کا انداز دیئے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بس خط کی موٹائی اور زب کا زاو بیسیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کیلی گرافی خط بنانے کا طریقتہ ہیہے۔

- 1- آرشنک میڈیاٹول سلیکٹ کریں (شکل 7.38)۔
- 2- پراپرٹی بار پر کیلی گرافی موڈ آئیکن سلیکٹ کریں (شکل 7.39)۔
- 3- Width میکسٹ باکس میں آرٹسٹک میڈیا ٹول کے لیے خط کی چوڑ ائی سیٹ کریں (شکل 7.49)۔



شكل 7.49 پین كی چوژ انی اور ڈرائنگ كا زاوبيان دوئیكسٹ باكسز میں سیٹ كریں۔

2- Calligraphy Angle شیکسٹ باکس (شکل 7.50) میں ٹول کی بیب (کازاویہ بیٹ کریں۔

(www.pakstudy.com)

(پاک! ستڈی ڈاٹ کام)

شكل 7.50كىلى كرافى مود مين دُراكيا مواخط آون لائن كى صورت مين ظاہر ہو كيا ہے۔ ہوں تو Shape ٹول کی مدد سے اس کے نوڈز سے کام لیا جاسکتا ہے۔ نوڈز کے ہوں تو Shape ٹول کی مدد سے اس کے نوڈز سے کام لیا جاسکتا ہے۔ نوڈز کے بارے میں سبق کامیں تفصیل سے مجھایا گیا ہے۔

بارے میں سبق کامیں تفصیل سے مجھایا گیا ہے۔

Preset موڈ کی طرح کیلی گرافی موڈ میں بنائی گئی آؤٹ لائن کو بھی ایک رنگ شیڈ 'فیکسچر یا پیٹرن دیا جاسکتا ہے (شکل 7.51)۔ مزید ہدایات کے لیے سبق 10 ملاحظہ کریں۔

sătul.

فکل 7.51 کیلی گرافی موڈیس ڈراکیے گئے ایک خط کوشیڈ دیا گیاہے۔

. استُڈی ڈاٹ کام 🤇


(www.pakstudy.com)

ىرىشرمودْ كااستعال:

پریشرموڈ میں آپ جتنازیادہ زورہے دیا کیں گئے سٹروک اتنائی چوڑا ہوگا۔ اس موڈ میں کام کرنے کے لیے آپ پریشر Sensitive بین استعال کرسکتے ہیں۔ یا پھر ماؤک در گیک کرنے کے دوران ↑اور لہ کیڑہے بھی کام لیاجا سکتا ہے۔ پریشرموڈ کی مددسے پچھڈ راکرنے کے لیے: پریشرموڈ کی مددسے پچھڈ راکرنے کے لیے:

- 1- آرٹ فک میڈیاٹول سلیکٹ کریں (شکل 7.38)۔
- 2- پراپرٹی بار پر Pressure موڈ کا آئیکن سلیکٹ کریں (شکل 7.39)۔
- 3- Width عکست باکس میں Curve کے لیے چوڑائی کانعین کریں کی Width کا دور داستدی ڈاٹ کام

- 4- کلک اورڈریک کے ذریعہ ڈراکریں۔جس جگہ پر دباؤ زیادہ ڈالنا یعنی لائن کو موٹا کرنا ہو وہاں ڈریک کرنے کے دوران ↑ کی دبادیں۔ جبکہ لاک ی دبانے سے لائن تیلی ہوگی۔
- 5- ماؤس بیٹن چھوڑنے پر ڈرا کیا ہوا خط آؤٹ لائن کی صورت میں نظر آتا ہے (شکل 7.52)۔




شکل7.52 پریشرموژیش مختلف پریشرز کی مثال به

پاک، آستڈی ڈاکھار (www.pakstudy.com)

ايك خط بركوني موڈ لا گوكرنا:

اماک اور نوی داد کام) دراکیے جانچکسی خطر پر بھی پری سیٹ برش یا سپر بیز موڈ ز کا اطلاق کرناممکن ہے۔ ۱۰۰۰ اس کا طریقہ ذیل میں دیا جارہا ہے۔

- 1- Artistic Media Media Dockers Window سلیکٹ کر (www.pakstudy _ (7.53) ملیکٹ اوپن کریں (شکل 7.53) ہے۔ (ماکست استخاری کام) کام 2- آرٹسٹک میڈیاٹول کی مددسے اس خطاکوسلیکٹ کریں جس میں تبدیلی لانی ہے۔
- 3- ڈاکر میں سے ایک نیا پری سیٹ برش یا سپر بیرُسٹر دک منتخب کریں۔سلیکٹ کیا
 ہوا خط منتخب کر دہ سٹر دک کی صورت اختیا رکر لے گا۔



(باک استڈی ڈاٹ کام)

شکل 7.53..... رشک میڈیا ڈاکر میں مختلف سٹروکس کی فہرست نظر آ رہی ہے۔ www.r)

کے ۔۔۔۔۔ ڈیفالٹ کے تحت آرٹنفک میڈیا ڈاکر میں مرکزی فہرست میں پری سیٹ برش اور سپر بیئر سٹروکس شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کیٹیگریز میں سے کی کو نکا لئے کے خواہشمند ہیں (تاکہ فہرست چھوٹی ہوجائے) تو ڈاکر کے ایک طرف بنا دائیں سمت والا ایرو بٹن کلک کریں اور ظاہر ہونے والے مینو (شکل 7.54) میں سے چیک مارک ختم کریں۔ مثلاً Preset کو آف کرنے سے اس سے متعلقہ سٹروکس فہرست میں سے خارج ہوجا ئیں گے۔

- Preset
- ✓ Brushes
- Object Sprayer

شکل 7.54 سال شارٹ کٹ مینوکی مدد سے سٹروکس کی فہرست کو محدود کیا جاسکتا ہے۔

(یاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

(www.pakstudy.com)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

سېق 8

ببج اورڈ اکومنٹ سیٹ اپ

اس سبق میں مندرجہ ذیل موضوعات پر بات کی جائے گی: پیج کا سائز اور انداز سیٹ کرنا گاکومنٹ کے لیے پسند کی بیك گراؤنڈ دینا گاکومنٹ کے لیے پسند کی بیك کرنا اور دوبارہ ترتیب دینا گاکومنٹ کے مختلف پیجز میں جانا ڈاکومنٹ کی انفارسیشن دیکھنا۔

ٹکام)

(www.pakstudy.com)

بيج كااندازاورسائز سيث كرنا


کورل ڈرا 11 ایک زبردست ڈرائنگ ٹول ہونے کے ساتھ ساتھ متاثر کن ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کی صلاحیتیں بھی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی مدو ہے گئ صفحات پرمشمل پبلی کیشنز مثلاً بروشرز کیٹلا گزوغیرہ بھی تیارکر سکتے ہیں۔

کوئی ڈرائنگ بناتے وقت آپ کے ذہن میں کاغذ کامخصوص سائز اوررخ موجود ہونا لازمی ہے۔آپ بیر سیٹنگز کرنے کے لیے ذیل میں بتائے گئے دوطریقوں میں سے کوئی بھی استعال کر سکتے ہیں۔

(پاک استدی ڈاند کام)


پراپرٹی بارکی مدوسے بیج کاسائز اوررخ سیٹ کرنے کے لیے:

1- ڈرائنگ چیج میں کچھ بھی سلیکٹ کیے بغیر ٹول باکس میں سے Pick ٹول سلیکٹ کریں۔ 2- پراپرٹی بار پرPaper Type/Size ڈراپ ڈاؤن کسٹ کے ساتھ بنا تیر کلک کریں اور ایک پیپر منتخب کرلیں (شکل 8.1)۔ منتخب کر دہ پیپر کی لمبائی اور چوڑ ائی Height اور Width شیسٹ با کسز میں دکھائی جاتی ہے۔



شکل 8.1 مینیج کاسائز اورانداز (Orientation) سیٹ کرنے کیلئے پراپرٹی بار میں موجود آپشز۔

- 3- پیپر کی Orientation سیٹ کرنے کے لیے پورٹریٹ لینی عمودی یا لینڈسکیپ بینی افقی آئیکن کلک کریں۔ آپشنز ڈائیلاگ ہائس کے ذریعہ بیج کاسائز اورانداز سیٹ کرنے کے لیے :
- Page Setup 'Layout -1 سلیکٹ کریں۔ Options ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا جس Size کسیکشن اورین ہوا ہوگا (شکل 8.2)۔ _(www)



شكل 8.2....اس دُائيلاگ باكس مِين شيندُ ردُ اورايْدُ وانسدُ بَيْجِ آپشزسيٺ كي جاسكتي بين -

- 2- تارىل چىيررىدىيوبىش كلك كريى _
- 3- Paper وراب واون است میں سے ایک پیرسائر منتخب کریں۔

- 4- مینج کارخ سیٹ کرنے کے لیے پورٹریٹ یالینڈسلیپ آپیشن سخب لریں-
- 5۔ اگر صرف موجود ہیج کے لیے ایک پیپر سیٹ کرنا ہے تو Resize Current Page Only چیک ہاکس کوکلک کردیں۔
- 6- اگر چیج کے رخ کو Page Setup ڈائیلاگ باکس (Print 'File) Setup بیں اپنے پرنٹر کے مطابق سیٹ کرنا ہے تو Set From بٹن کلک کریں۔ "Printer بٹن کلک کریں۔

OK -7 کلک کردیں۔

اپنی مرضی کا پیپر سائز

ائی مرضی کے پیپر سائز بھی متعین کرسکتے ہیں۔ Paper اسٹ (شکل 8.2) ہیں سے اپنی مرضی کے پیپر سائز بھی متعین کرسکتے ہیں۔ Paper اسٹ (شکل 8.2) ہیں سے Custom سلیکٹ کریں اور پیپر کی اسپائی اور چوڑائی بتا تیں۔ اگر دیگر ڈاکومنٹس کے لیے بھی یہ کشم سائز دستیاب بنانا چاہتے ہیں تو Save Custom Page بٹن کلک کے بین و Save Custom Page بٹن کلک کریں اور ظاہر ہونے والے ڈائیلاگ باکس میں پیپر کے لیے ایک نام انٹر کردیں۔ ۲۰۰۰

کہ پھیسصرف ایک ہی تیج کے لیے نیا پیپر سائز سیٹ کرنے کے لیے متعلقہ ڈاکومنٹ بیج میں جا کیں اور پھر بیسیٹنگ کریں۔


ڈاکومنٹ بیج میں جا کیں اور پھر بیسیٹنگ کریں۔


کہموجودہ ڈاکومنٹ میں بیک وقت تمام پیچز کا رخ تبدیل کرنے کے لیے Switch Page Orientation Layout سلیکٹ کریں۔

کہصرف موجودہ بیج کے لیے رخ سیٹ کرنے کا ایک اور طریقہ پڑا پرٹی بار پر Set کیا کی اور طریقہ پڑا پرٹی بار پر Set کی ایک کریں کے اور اس کے بعد Orientation یعنی رخ کا بٹن کو کلک کریں۔

(شکل 8.3) اور اس کے بعد Orientation یعنی رخ کا بٹن کو کلک کریں۔

🕰 و اکومنٹ میں تمام پیجز کے لیے پییر کا سائز یارخ بیک وفت سیٹ کرنے کے کیے سیٹ ڈیفالٹ آر کرنٹ چیج اور Orientation بٹن کے بالائی آئیکن (شکل 8.3) کوکلک کریں اور اس کے بعد پیرکا سائزیارٹ سلیکٹ کریں۔ Page Sorter View View مرايرتي باربتنول كايه جوزات سورزويو میں پیرکا سائز اور رخ سیٹ کرنے کے لیے بھی استعال کیا جاسکتا ہے (شکل 8.4) - صفحات کے تقمب نیلز سلیکٹ کرنے اور Set Default or Current Page all اور Orientation کے جوڑے میں سے بالائی بیٹن کلک کرنے کے ذریعہ انفرادی پیچ کے لیے سیٹنگز تیدیل کی جاسکتی ہیں۔ کورل ڈرا 11 میں کبیلز کے پیجز برنٹ اور ڈیز ائن کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ آ پشنز ڈائیلاگ باکس کے Size سیکٹن میں Labels ریڈیوبٹن کلک کریں۔کالم میں لیبل مینوفینچرز اوران ہے متعلق لیبلز کی ایک فہرست (شکل 8.5) ظاہر ہو جاتی ہے۔ کوئی لیبل سلیکٹ کرنے کے بعد OK کلک کردیں۔





شكل 8.5.....كورل ۋرا 11 درجنول كيبل سٹائلزاور لے آوٹس كوسپورٹ كرتا ہے۔

بیج بیک گراؤ نڈسیٹ کرنا

(پاکستان الماریک کی دائی الماری کی در استان الماری کی در استان الماری کی در استان کی در او نگر کا کراؤنگر کا کی کراؤنگر کا کی کراؤنگر کا کی کراؤنگر کا کہ آپ استعال پارٹی کے دعوت ناموں 'بروشرز اور ویب پیجز پر ہوتا ہے۔ (بیر بات یا در ہے کہ آپ کی سیٹ کی ہوئی بیک گراؤنگر ڈاکومنٹ کے تمام پیجز میں نظر آئے گی)۔ کی سیٹ کی ہوئی بیک گراؤنگر ڈاکومنٹ کے تمام پیجز میں نظر آئے گی)۔ استدی ڈاٹ کام کی سیٹ کی ہوئی بیک گراؤنگر ڈاکومنٹ کے تمام پیجز میں نظر آئے گی ۔ استدی ڈاٹ کام کی سیٹ کی ہوئی بیک گراؤنگر ڈاکومنٹ کے تمام پیجز میں نظر آئے گی ۔ استدی ڈاٹ کام کی سیٹ کی ہوئی بیک گراؤنگر دو یا جارہا ہے:

1- Page Background 'Layout سلیکٹ کریں۔ آپشنز ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا جس کا Background سیشن اوپن ہوا ہوگا (شکل


(www.pakstudy.com)

_(8.6

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)


6- مندرجه ذيل آپشزيس سے ايک شخب كري:

♦ کوئی غیرضروری بیک گراؤنڈختم کرنے کے لیے No Background ریڈ یوبٹن آف کردیں۔



شكل 8.6 آپشنز ڈائيلاگ بائس كابيك گراؤنڈسيشن _

• سنگل کلربیک گراؤ تڈسلیکٹ کرنے کے لیے Solid ریڈ یوبٹن کلک کرکے دائیں طرف دانی پیلیٹ میں سے ایک رنگ منتخب کرلیں (شکل 8.7)۔



شکل 8.7ایک بیک گراؤ نڈکلرمنتخب کرنے کے لیے کلر پیلیٹ اوپن کی مجٹی ہے۔

کوئی تصویر بطور بیک گراؤیڈ استعال کرنی ہوتو Bitmap ریڈ ہوبٹن کلک کرے Import ڈائیلاگ باکس کریں اس کے بعد Browse کلک کرے Import ڈائیلاگ باکس اوپن کریں (شکل 8.8) اور ایک پکچر فائل سلیکٹ کرلیں۔ ڈاپ ڈاؤن مینومیں سے Full Image سلیکٹ کرنے پرتصویر جوں کی توں ڈسپلے مینومیں سے Pull Image سلیکٹ کرنے کے لیے Crop سلیکٹ کریں بوجائے گئ تصویر کا من اور ریز ولیوشن وغیرہ سیٹ کرنا ہے تو Resample سلیکٹ کرنا ہوگا۔

Look in J Hy Py	ture: • ← 🕒 🗂	
(a) 00304525652_E	7 Abrooms	Cancel 7
9 1917 USS JU	整约,1026/268	
11487432	<u>T</u> trood	
<u> 현</u> 11세(개조)	The backering	- 24
4] Whele bild	\$ Shorte	1 5 TH
# to look	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10
	راجي الهيداد المتعادلات المتعادلات المتعادلات	. 2550
⁴ е <u>ф</u> ат и с		✓ Beview
den of group	e Forsats 💌 hall	Israge • .
og type: Deta		
~ D 014		
mage stee: 2560	256 Peole ; (G.7 Million Colors (24 br)	
rio licemat: JPG	JPG - JPEG Bitmaps JPEG Compression	
(otae		
401CH		
		Check for waterwark
J. A. L. 11.589		Do not show liter delog

شکل 8.8 موجودہ ڈاکومنٹ میں بطور بیک گراؤنڈ استعال کرنے کیلئے بٹ میپ ایج استعال کریں۔

- Bitmap Only عیشن (شکل Bource و انگلاگ باکس کے Source سیشن (شکل 8.9)

میں Embedded ریڈ یوبٹن کلک کرنے بیک گراؤنڈ کوٹا قابل حرکت بنا
دیں۔ Linked ریڈ یوبٹن کلک کرنے کے نتیجہ میں آپ جب بھی تصویر
میں کوئی تبدیلی کریں گے تو یہ بیک گراؤنڈ میں بھی اپ ڈیٹ ہوجائے گی۔
میں کوئی تبدیلی کریں گے تو یہ بیک گراؤنڈ میں بھی اپ ڈیٹ ہوجائے گی۔
بٹ میپ کا سائز تبدیل کرنے کے لیے Bitmap Size سیشن میں
بٹ میپ کا سائز تبدیل کرنے کے لیے Bitmap Size سیشن میں
میٹ میپ کا سائز تبدیل کریں اورنٹی افقی (H) اورعمودی (V) ڈائمنشن میں
انٹر کردیں۔
(پاک اسٹذی ڈاٹ کام)
(www.pakstudy.com)

Ì	Source Linked • Embedded	C:\Documents and Settings\Administrator\My Docume
(www.pla		
ڈاٹ کام)	Bitmap Size Default Size	
i	• <u>C</u> ustom Size <u>F</u>	1: 2.94791 😅 🗸 Maintain Aspect Ratio 1: 2.20833 😅

شکل 8.9 آپ دِٹ میپ بیک گراؤنڈ کے لیے دیگر آپشنز بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔

پیجز کااضافه کرنا

آپ ڈاکومنٹ میں نے پیجز شامل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل دومیں سے کوئی طریقہ اختیار کرسکتے ہیں۔ڈاکومنٹ کے آغازیا آخر میں پیجز شامل کرنے ہوں تو:

1- ڈاکومنٹ نیوی کیٹر (شکل 8.10) تک جائیں جوسکرین کے بائیں نچلے کونے میں ہوتا ہے۔

موجوده بنج كا اضاف كرنا الع الح 3 of 3 + كا \ Page 1 \ Page 2 \ Page 3 /


> شکل8.10.....آپ ڈاکومنٹ کے آغازیا آخریش نیا پیج شامل کرنے کی خاطر نیوی کیزسیشن استعمال کرسکتے ہیں۔

2۔ ڈاکومنٹ کے آغاز میں ایک بھتے اِنسرٹ کرنے کے لیے موجود پہلے بھتے کی ثیب کوکلک کریں اوراس کے بعد + آئیکن کلک کردیںیا

ڈاکومنٹ کے آخر میں ایک بیج بڑھانے کے لیے موجودہ آخری بیج کی ٹیب اور اس کے بعد + آئیکن کلک کریں۔


ڈاکومنٹ میں کسی بھی جگہ پر پیجزشامل کرنے کے کیے:

- 1- Insert Page 'Layout سلیکٹ کریں۔ شکل 8.11 میں دکھایا گیا انسرٹ چنج ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوجائے گا۔
 - 2- Insert شيكست باكس مين وييزى مطلوبه تعدادانشر بإسليك كرين-
 - 3- Before یا After ریڈ یوبٹن کلک کریں۔
- 4 Page شکسٹ باکس میں وہ بیجے نمبرانٹر کریں جس سے پہلے یا بعد میں نیا پیج انسرٹ کیا جائے گا۔
 - 5- (اختیاری): إنسر کے محے بیج کے لیے ایک نیار ٹیا پیرسائز بتا کیں۔



شکل 8.11 آپ اِنسرٹ بیج ڈائیلاگ باکس کے ذریعہ بیک وقت کی پیجیز اِنسرٹ کر سکتے ہیں۔

6- OK کلک کرویں۔



شکل8.12.....ڈاکومنٹ نیوی کیٹر کے رائیٹ کلک میں بہتے سے متعلقہ متعدد کمانڈزموجود ہوتی ہیں۔


پيجز د يليٺ كرنا

اگرآپ فیصله کریں کہ ڈاکومنٹ کا کوئی پہنچ برکار ہے تواسے ڈیلیٹ کیا جاسکتا ہے۔ ایک بازا کد پیجبز ڈیلیٹ کرنے کے لیے:

1- Delete Page 'Layout کلک کریں۔اس طرح شکل 8.13 میں Delete Page 'Layout ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا جس میں موجودہ سلیک کیا ہوا ہیج دکھایا جائے گا۔

2- آپایک یا آگے پیچھے والےزائد پیجز کوڈیلیٹ کرسکتے ہیں:

- ایک بیج ڈیلیٹ کرنا ہوتو Delete بیج شیسٹ بائس میں اس کا نمبرانٹر
 کریں۔
- آ کے پیچے والے متعدد و پیجز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے پہلے ڈیلیٹ بیج (پالد، سد قالہ دیا۔ سے قالہ کی کانمبراور Through to Page شیکسٹ ہاکس میں آخری کانمبرانٹرکریں۔



شکل8.13..... ڈاکومنٹ میں سےایک بازائد پیجز ڈیلیٹ کرنے کے لیے میڈائیلاگ باکس استعال کریں۔

(یاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

3- OK کلک کریں۔ پہنچ یا پیجبز ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اور باقی پیجبز کی دوبارہ نمبرنگ کی جاتی ہے۔ کل جیس آپ ایک کے سواتمام پیجز ڈیلیٹ کرسکتے ہیں۔ چنانچاگر کسی ڈاکومنٹ میں صرف ایک پیج ہے تو ڈیلیٹ پیج کمانڈ قابل استعال نہیں ہوگی۔ ای طرح اگر ڈاکومنٹ دو پیجز پر مشمل ہوتو پیج رہ ڈیلیٹ کرناممکن نہ ہوگا۔

ڈاکومنٹ دو پیجز پر مشمل ہوتو پیج رہ ڈیلیٹ کرناممکن نہ ہوگا۔

کلکسی پیج کو ڈیلیٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹ نیوی کیٹر کے رائیٹ کلک مینو (شکل 8.12) میں سے Delete Page سلیکٹ کرلیں۔

کلک مینو (شکل 8.12) میں سے ڈیلیٹ کر بیٹھیں تو گھرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کہ کہاگر کوئی پیج غلطی سے ڈیلیٹ کر بیٹھیں تو گھرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کہاگر کوئی پیج غلطی سے ڈیلیٹ کر بیٹھیں تو گھرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کہ کردا+ک

پیجز کو نام دینا اور نام میں تبدیلی

کورل ڈرا ڈاکومنٹ کے تمام ویجز کوخود ہونو دا' 2' دوغیرہ کی ترتیب سے نمبرنگ دے دیتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ ویجز میں موجود چیز دل کے حوالے ہے ہی انہیں نام دیتا جا ہیں۔ ایسی صورت میں متعلقہ پہنچ پر جا نیں۔ Rename Page 'Layout پر جا نیں۔ اسکیٹ کریں اور نیا نام انٹر کر کے OK کلک کردیں۔ رائیٹ کلک مینو (شکل 8.12) کی ملیکٹ کریں اور نیا نام انٹر کر کے OK کلک کردیں۔ رائیٹ کلک مینو (شکل 8.12) کی tudy.com)


ڈاٹکام) www.pá)


ڈاکومنٹ میں إدھراُ دھرجانا

(یاک استدی دان کام)

کی میجز پرمشمل ڈاکومنٹ میں کام کرنے کے دوران آپ برآسانی ایک سے دوسرے ،www.pa) جیج پرجاسکتے ہیں۔ایک سے دوسرے بیج پرجانے کاطریقہ ذیل میں دیا گیاہے:

- ♦ كورل ۋراونڈوكے نچلے حصے (شكل 8.14) ميں پہنچ شيب كلك كريں۔
- بیج کاؤنٹر کے دائیں یابائیں طرف بے تیرکلک کریں۔ان کے ساتھ بے دو
 اور تیروں والے بٹن (جن کے ساتھ ابھی ہے) آخری یا پہلے بیج پر جائے (جن کے ساتھ ابھی ہے) آخری یا پہلے بیج پر جائے دائے کام)





شکل 8.14 بیج ٹیب کلک کرنے کے ذریعہ متعلقہ بیج پر جا تاممکن ہے۔

Layout مینومیں سے Go to Page سلیکٹ کریں -اس طرح شکل 8.15 مين دكھايا گيا Go to Page ڈائيلاگ بائس ظاہر ہوگا۔ پيج نمبر ٹائی کریں اور OK کلک کردیں۔

2 / 3 / 2 ×
2 🚊
Cancel

شكل 8.15..... گوثو پنج ڈائيلاگ بائس متعدد پنجز والی ڈ رائنگ میں مخصوص پیچ پر جانے کے قابل بنا تا ہے۔

View مینومیں Page Sorter View سلیکٹ کریں۔ ڈاکومنٹ میجبز كے تھمب نيلز يرمشمل ايك بيج ظاہر ہوتا ہے۔جس بيج پر بھی جانا ہواس كے (یاب استدی ڈاٹ کام) تقمب نیل کوڈیل کلک کردیں۔

کے بیس Go to Page ڈائیلاگ باکس بہت بڑے ڈاکومنٹس پر کام کرنے کے دوران خاص طور برمفید ہے۔ بیآ ب کومخصوص پیج برجانے کی اجازت دیتا ہے۔ آپسکرین کے نیلے جھے میں (شکل 8.14) پیچ کاؤنٹرکوڈ بل کلک کر کے بھی گوٹو چیج ڈائیلاگ باکس ڈسلے کر سکتے ہیں۔ کے بیا گلے بیج پر جانے کے لیے PageUP یا PageDown کیز بھی استعال کی جاسکتی ہیں۔

בנטוני וו

و ا کومنٹ انفار میشن دیکھنا

کورل ڈرا 11 میں ڈاکومنٹ کے متعلق تمام معلومات حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ مثلاً آپ یدد کھے سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹ میں کتنے آبجیکٹس ہیں کون کون سے فونٹس استعال کیے سکتے اس کے کامیائز کیا ہے ڈاکومنٹ کس تاریخ کو بنایا اور ترمیم کیا گیا' اور بیڈ سک پرکہاں پڑا ہے۔ داکومنٹ انفار میشن و کیھنے کے لیے:

Document Info 'File سلیکٹ کریں۔ شکل 8.16 میں دکھایا گیا ڈاکومنٹ انفار میشن ڈائیلاگ باکس ظاہر ہو جائے گا۔ سکرول کر کے معلومات دیکھتے جائیں۔

	Document Information for document: Graphic1		
ڈاٹ کام	File Mame and location.	Graphic 1	✓ Elle ✓ Document
www.pa	Document om)	3	✓ Graphic objects ✓ I ext statistics
	Page size Page oneritation. Resolution.	Letter (8.5 Portrait 300 dpr	✓ <u>B</u> itmaps ✓ <u>Styles</u>
ڈاٹ کام	Graphic Objects There are no graphic objects in this document		Effects Fills Fills
	Text Statistics There are no text objects in this document		✓ Qutlines Save As.
	Bitmap Objects	_	Print.

- اس انفار میشن کا برنث لینا ہوتو Print بٹن کلک کریں۔
- ﴿ وَالْوَمنَ انفار مِیشَن کی ایک کانی کو بطور شیسٹ فائل سیو کرنے کے لیے
 Save بٹن کلک کریں اور فائل کے لیے نام انٹر کرے Save کلک کردیں۔

کہ بیس ڈاکومنٹ کی سیوکی ہوئی انفار میشن کو ڈبل کلک کرنے ہے عموماً بیڈوٹ پیڈ میں اوپن ہوگا (شکل 8.17)۔ تاہم پروگرام کی Open 'File کمانڈ کے ذریعہ اسے کسی بھی ورڈ پراسیسر میں اوپن کیا جا سکتا ہے۔

ذریعہ اسے کسی بھی ورڈ پراسیسر میں اوپن کیا جا سکتا ہے۔

کہاگر آپ صرف مخصوص قتم کی معلومات ہی و یکھنا چاہتے ہیں تو ڈائیلاگ باکس (شکل 8.16) کے دائیں طرف بے متعلقہ چیک باکسز کوآن یا آف کردیں۔

```
File
   Name and location:
                             F:\Inpage files\FILES\Backup
                   0.95MB (993510 bytes)
Monday, May 20, 2002 03:59:07 PM
Wednesday, May 22, 2002 01:36:18 AM
   File size:
   Created:
   Modified:
   Attributes:
Document
   Pages:
   Layers:
                   Letter (8.50000 x 11.00000in.)
   Page size:
   Page orientation:
                             Portrait
   Resolution:
                   300 dpi
Graphic Objects
   Number of objects:
                             531
   Number of points:
                             58699
   Max. # of curve points
   Max. # of curve subpaths;
   Groups:
                   39
                   509
   Curves:
```

🕮 ی ڈاٹ کام 🤇

شکل 8.17 سیوکی مخی انفار میشن کونوث پیڈیش اور کا کیا گیا ہے۔ _ www.pakst)

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

(www.pakstudy.com)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

سبق 9

ورست پیائش کے ٹولز

کورل ڈرا 10 میں ڈرائنگز کی ٹھیك ٹھیك ٹھیك ٹھیك پیمائش میں مدد کے لیے کئی ٹولز شامل کیے گئے ہیں۔ اس سبق میں آپ انھی ٹولز کے بارے میں جانیں گے۔

رُولرز ہے کام لینا

افقی روار پراپرٹی بار سے نیچ اور عمودی روارزٹول باکس کے ساتھ سکرین کے باکیں طرف ہوتا ہے (شکل 9.1)۔ یہ دونوں روارسکرین کے باکیں بالائی کونے میں ایک طرف ہوتا ہے (شکل 9.1)۔ یہ دونوں روارسکرین کے باکیں بالائی کونے میں ایک افتار استذی ڈاٹ خام افتار روارز کے ملے کا مقام سیدی ڈاٹ خام السندی ڈاٹ کام ا

الداستدى داكام)

(www.pakstudy.com)

(www.pakstudy.com)

(www.pakstudy.com)

الداستدى داك كام)

الداستدى داك كام)

شکل 9.1ورک سپیس کے گر در ولرز اور شینس بار ہوتی ہے۔

جھوٹے نے چوکورڈ بے کی صورت میں ملتے ہیں جے ruler intersection point کہتے ہیں۔ رُولرز پر پوائمٹر کا مقام ایک وانے وار لائن کے ذریعہ بتایا جاتا ہے۔
تمام پیائشیں زیرو پوائنٹ کے حوالے سے کی جاتی ہیں (جس جگہ پر دونوں رولر ملتے ہیں اسے O کی ویلیو کے طور پر دکھایا جاتا ہے)۔ ڈیفالٹ کے تحت زیرو پوائنٹ ہج کے بائیں نے کے کونے میں واقع ہوتا ہے۔ پر نشنگ انڈسٹری میں ہج کی پیائش عموماً اس طرح کی جاتی ہے۔ تاہم دیگر سیٹنگ ہوتا ہے۔ پر نشنگ انڈسٹری میں ہج کی پیائش عموماً اس طرح کی جاتی ہے۔

ر وارکے زیر و پوائنٹ کومرضی کی پوزیشن دینے کے لیے:

1- رولرانٹرسیشن کوکلک کریں اور ڈریگ کر کے اس پوزیشن تک آئیں جہاں در دران افقی اور عمودی دریوں نظر آئیں گی (شکل 9.2)۔

کیرین نظر آئیں گی (شکل 9.2)۔



شکل 9.2رولرز کانیاز برو پوائنٹ سیٹ کرنے کے لیے لائنوں کوڈریگ کرلیں ۔ «www.pakstudy فائنٹ سیٹ کرنے کے لیے لائنوں کوڈریگ کرلیں ۔ اندیام)

مثلاً اگرز رو پوائنٹ کو بیج کے بالائی بائیں کونے پر دینا جا ہے ہیں تو نِقطے دار لائنوں کواس جگہ پرالائن کریں۔

ماؤس بٹن چھوڑ دیں۔اب رولرز دوبارہ نئے زیروپوائنٹ پرسیٹ ہو جاتے

ہیں۔ بعد میں زیرو پوائٹ کو پہنچ کے بائیں نچلے کونے میں لانے کے لیے رولرانٹرسیکشن کوڈ بل کلک کریں۔

کی جیس Rulers' View کمانڈ کوسلیکٹ کر کے رولرز کو ظاہر یا غائب کیا حاسکتا ہے۔

کے ۔۔۔۔ آپ رولرز کوڈرائنگ ایریا کے قریب یا اندرلا سکتے ہیں۔ اس طرح ٹریکنگ لائنز کود کیھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ Shift کی دبائیں 'رولرکو کلک کریں اورڈریگ کر کے ٹی پوزیشن پر لے آئیں۔ رُولرکو واپس ڈیفالٹ پوزیشن پر لانے کے لیے Shift وبا کردولرکوڈ بل کلک کریں۔

پیائش کی ا کائی سیٹ کرنا

کورل ڈرا کے لیے پیائش کی ڈیفالٹ اکائی آئی ہے۔ تا ہم اور بھی درجن بھرا کا ئیال دستیاب ہیں جنہیں آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ منتیاب ہیں جنہیں آپ منتخب کر سکتے ہیں۔

ڈ اکومنٹ کے لیے پیائش کی ا کائی سیٹ کرنے کی خاطر

Units: inches inches millimeters (ww picas, points points oixels ciceros, didots didots feet yards (ww miles centimeters نام) meters kilometers

شکل9.3.....ایک ہے دوسری پیائش اکائی کومنتخب اور تبدیل کرنا بہت آ سان ہے۔

پراپرٹی بارپر Units ڈراپ ڈاؤن لسٹ (شکل 9.3) کوکلک کریں اور ایک

پیاکش ا کائی منتخب کرلیں۔دونوں رولرز پروہی ا کائی آ جائے گی۔ پیاکش کا ڈیفالٹ سیٹ کرنے کے لیے:

1- ایک رولر کو ڈیل کلک کرنے یا اس کے رائیٹ کلک مینویش سے Ruler Setup سلیکٹ کرنے کے ذریعے آپشنز ڈائیلاگ باکس اوپن کریں۔ آپشنز ڈائیلاگ باکس کا رُولرز سیکشن سامنے ہوگا۔

2- ڈائیلاگ باکس کے Units اربیا میں (شکل 9.4) Horizontal ڈراپ ڈاؤن کسٹ میں سے ایک ٹی پیائٹی اکائی منتخب کریں۔

Units —			
Horizontal:	inches	▼ Hint:	Changing the Horizontal Ruler Units sets the default drawing
⊻ertical	inches		units.
Same units	for Horizontal and	d Vertical ruler	


شكل 9.4 تشز وْ ائْيلاگ بائس كايننس ايريا _

3- اگرافقی اور عمودی رولرز پر مختلف اکائی استعال کرنا چاہتے ہیں تو units for Horizontal and Vertical rulers کا چیک مارک ختم کردیں۔اس کے بعد Vertical ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے مارک ختم کردیں۔اس کے بعد Vertical ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے ایک اکائی سلیکٹ کرلیں۔

4 کلک کریں۔ ڈائیلاگ باکس کلوز ہو جاتا ہے اور رولرزنتی اکائیاں
 دکھاتے ہیں۔ابتمام نے ڈاکوئٹس میں یہی اکائیاں استعمال ہوں گی۔

كائير لائنز كااستعال

گائیڈلائنز پرنٹ میں نہ آنے والی نقطے دار لکیری ہیں جنہیں ڈرائنگ ونڈ وہیں کسی بھی جگدر کھا جاسکتا ہے (شکل 9.5)۔ یہ آبجیکٹس کی الائنٹ کے لیے بہت مفید ہیں۔گائیڈ لائنز افقی عمودی یا ترجھی ہوسکتی ہیں۔



شكل 9.5 بيرگائيدُ لائنز كي اليك مثال ہے۔ آپ جتني چاہيں گائيدُ لائنز دے سكتے ہيں۔

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

بیج پرگائیڈلائنزشامل کرنے کے لیے: ایریر

1- روار کو کلک اور ڈریگ کرے نیچے لائیں -

2- جب كائيرُ لائن مطلوبه جكه برينج جائة واؤس بين چيوڙ دي-

كائيد لائن كوحركت ديے كے ليے:

رائے استہ ہور قامر کے استہ ہور قامر کی ایک استہ ہور قامر کی استہ ہور قامر کی استہ ہور قامر کی استہ ہور قامر کی ا 1- Pick کی اسلیکٹ کریں اور پوائنٹر کو گائیڈلائن پرلائیں ۔ وہ دومنہ والے تیر کی شکل اختیار کرلے گا (شکل 9.6)۔



شکل9.6..... پوائنٹر نے گائیڈ کےاو پردومنہ والے تیرکی شکل اختیار کر لی ہے۔

2- گائیڈلائن کوڈریگ کرکے ٹی جگہ پر لے جا کیں ہے۔ گائیڈلائن ختم بھی کی جاسکتی ہے:

1- Pick ٹول کی مدد سے گائیڈلائن کوسلیکٹ کریں اس کارنگ تبدیل ہوجائے گا۔

2- Del کی د با کیس یا Delete Edit سلیکٹ کریں۔ تمام گائیڈ لائنز کوختم کرنا ہوتو:

Guidelines Select All Edit -1 سلیکٹ کریں۔

Del -2 کی دبا کیس یا Delete Edit سلیکٹ کریں۔

آپ ترجیمی گائیڈ لائن بھی بنانے کے قابل ہیں۔اس کے کیے مندرجہ ذیل میں سے کوئی طریقہ اختیار کریں۔

Pick ٹول کے ذریعہ گائیڈ لائن کوسلیکٹ کریں۔اس کے درمیان میں ایک دائرہ نماسنٹر پوائنٹ اور اوپر اور نیچے ہینڈلز ظاہر ہوں گے (شکل 9.7)۔
 مانے والے ہینڈلز کی مدد سے گائیڈ لائن کو جوز او بیرچا ہیں دے لیں۔

کھیانے کے لیے ہینڈل

(پاک استذی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

مرکزی نقطہ 🗕 🕤

(یاک استڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

(www.pakstudy.com)

شكل 9.7 كائيد لائن كے همانے والے بيندلزاورسنشر پوائنٹ نظر آرہے ہیں۔ ان كام)

- Shape ٹول کی مدد سے گائیڈ لائن کوسلیکٹ کریں۔اس پر دونو ڈ ز ظاہر ہوں
 شکل 9.8)۔کسی نو ڈ کو کلک اور ڈ ریگ کرے مطلوبہ ز او بید نے دیں۔
- ♦ ایک گائیڈ لائن سلیکٹ کریں ' پراپرٹی بار پر Angle of Rotation

فیکسٹ باکس میں زاویہٹائی کریں (شکل 9.9) اور Enter دیا دیں۔



شكل 9.8 كائيد لائن كو Shape نول سے سليكٹ كرنے برنو ذ ظاہر ہو گئے ہيں۔

O 45.0

شکل9.9..... پرایرتی باریس Rotation کا زاوریانٹرکرنے کے لیے فیکسٹ ہاکس۔


کے میکساگرتمام گائیڈ لائنز کو بیک وقت ختم کرنا ہوتو Select All 'Edit ' Guidelines سليكث كرس اور پھر Del كى دياديں۔

🖈آپ گائیڈ لائٹز' بنانے' ایڈٹ اورختم کرنے کے لیے Options ڈائیلاگ باکس سے کام لے سکتے ہیں۔ سی گائیڈ لائن کوڈیل کلک کرنے پر بیڈائیلاگ باکس اوین ہوجائے گا۔

🖈 كورل ورا 11 من كهم بن بنائي كائيد لائنز بهي موتى بين -آپشز وائيلاك باكس 🛮 د كام میں Presets' Guidelines' Document ہیڈنگ سلیکٹ کریں (شکل اسلام) 9.10) - جس بنى بنائى گائيڈ لائن كى ضرورت ہواس كا چيك مارك آن كريں ۔اس

کے بعد Apply Presets اور پھر OK کلک کردیں۔

دکام)



شکل 9.10 ڈائیلاگ یا کس Presets سیکشن دکھایا گیا ہے۔

Snap to Guidelinesسیٹ کرٹا

گائیڈلائن فیچرز میں سے ایک نہایت اہم فیچر Snap to Guidelines ہے۔
اسے قابل عمل بنانے پر آبجیکٹس کو کسی گائیڈلائن کے ساتھ خود بخو دلگانے میں آسانی پیدا ہو
جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیس کہ گائیڈلائن آبجیکٹس کوایک قتم کی مقناطیسی قوت کے ساتھ تھی چے لیتی ہے۔
جاتی ہے۔ یوں محملیس کہ گائیڈلائن آبجیکٹس کوایک قتم کی مقناطیسی قوت کے ساتھ تھی چے لیتی ہے۔
جاتی ہے۔ یوں محملیس کہ گائیڈلائن آبجیکٹس کوایک قتم کی مقناطیسی قوت کے ساتھ تھی گائی ہے۔
جاتی ہے۔ یوں محملیس کہ گائیڈلائن آبجیکٹس کوایک قتم کی مقناطیسی قوت کے ساتھ تھی گائی ہے۔

1- ڈاکومنٹ میں کچھگائیڈلائنز دیں۔
 مندرجہ ذیل میں ہے ایک کام کریں:

- Snap to Guidelines'View 🔸
- ♦ کوئی گائیڈ لائن سلیکٹ کرکے پراپرٹی بار پر Snap to Guidelines
 بٹن (شکل 9.11) کلک کردیں۔
- ♦ آپشنز ڈائیلاگ باکن میں Guidelines 'Document بینڈنگ
 سلیکٹ کریں اور Snap to Guidelines کا چیک باکس آن
 کرنے کے بعد OK کلک کردیں۔


(www.pakstudy.com) شکل9.11 ۔۔۔۔۔کوئی گائیڈ لائن سلیکٹ کرنے پراس ہے متعلقہ متعدد کنٹر ولڑ پراپر ٹی بار پر ظاہر ہوجاتے ہیں۔

3- اباس فیچرکی کارکردگی کو چیک کرنے کے لیے گائیڈ لائن کے قریب ایک دائرہ ڈراکریں۔دائرے کے کنارے فوراً گائیڈ لائن کی طرف "Snap" کر جائیں گے۔ اس طرح اگر آپ کسی آبجیکٹ کو گائیڈ لائن کے قریب (سندی ڈاپ کتام)
(بات استذی ڈاپ کتام)


لائیں تو وہ خود بخو داس کی جانب تھنچ جائے گا۔

کر پیس آپٹز ڈائیلاگ باکس کے Guidelines سیشن تک جانے کاایک اور طریقہ Widelines Setup View سلیکٹ کرتا ہے۔

اور طریقہ لائنز کے لیے سیٹنگز ویکھنے یا ایڈٹ کرنے کی خاطر آپشنز کے لیے سیٹنگز ویکھنے یا ایڈٹ کرنے کی خاطر آپشنز وائیلاگ باکس میں Guides ' Bocument میڈنگ ملیکٹ کریں (شکل Guides ' Guidelines ' Document میڈنگ سلیکٹ کریں (شکل 9.12)۔



علی9.12.....آپ آپشز ڈائیلاگ کے Guides سیشن میں تمام کائیڈ لائنز کیلئے سیٹنگ دیکھ سیختے ہیں۔ سیسی سیست کی جائیلاگ کے Guides سیشن میں تمام کائیڈ لائنز کیلئے سیٹنگ دیکھ سیکتے ہیں۔



شکل 9.13 جیکٹ کے پیچیے grid نظر آرہی ہے۔

(www.pakstudy.com)

Grids كااستعال

شكل 9.13 ميس وكهائي من grids ورائتكوكى بالكل درست پيائش كے ليے نهايت الشكام

کارآ مد ہیں' مثلاً فلوچارٹس' آفس لےآ وکش' بلیو پرنٹس اور کوئی بھی ایسی چیز جس میں سیدھی لائنوں وغیرہ کی ضرورت ہو۔ grid سیٹ کرنے کے لیے:

Grid and Ruler Setup View -1 سلیکٹ کریں۔

ļ

ایک روارکورائیٹ کلک کریں اور ظاہر ہونے والے مینویس سے Grid ایک روائیٹ کلک کریں اور ظاہر ہونے والے مینویس سے Setup سیکشن ظاہر Setup سیکشن ظاہر ہوگا۔

- 2- grid بنانے کے دوطریقے ہیں۔موزوں ریڈیوبٹن کلک اور پھرمندرجہ ذیل آپشنزسیٹ کریں۔
- فریکوئینسی: پیائش کی ہرا کائی میں افقی اور عمودی نقطوں کی تعداد کا تعین کریں
 (شکل 9.14)۔
- ▲ سپینگ: grid کی لائنوں کا درمیانی فاصلہ بتائیں (شکل 9.15)۔

Grid .		
• Frequency		
Spacing Frequency		
Horizontal:	4.0 per inch	
<u>V</u> ertical:	4.0 per inch	

شکل 9.14 پیائش کی ایک اکائی میں گرڈ کے نقطوں کی تعداد یہاں متعین کریں۔

		The Constitution	endikens	Wilder -
(www.p	Frequency			
^ئ اتكام)	Spacing Spacing			
	Horizontal	place a grid line ev		inches
	<u>V</u> ertical:	place a grid line ev	ery 0.25	inches

مكل 9.15 يا آپ كر د ك نقطول ك درمياني فا صلح كالتعين بهي كر كيت بين -

Show grid چيک باکس کوآن کريں (شکل 16.9)_

Show grid

- Show grid as lines
- Snap to grid

Show grid as dots

شكل 9.16 بيكرة كے ليے اضافي آپشزيں۔

مر ڈکولائنوں مانقطوں کے طور پر ڈسیلے کرنے کے لیے ایک ریڈ بویٹن کلک

5- OK کلک کرنے پر grids ظاہر ہوجا کیں گا۔

Demension تول كااستعال


شے Dimention ٹول کے ذریعی آ بجبیک کی منیں بالکل اسی طرح متعین اور ڈسلے کر سکتے ہیں جیسے وہ کسی آرکیدیکچر ل بلیویٹ میں نظر آتی ہیں (شکل 9.17) یکام) ایک ڈائمنٹن لائن ڈرا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ہدایات بڑمل کر www.pakstudy.)

1- ٹول باکس کے Curve فلائی آؤٹ میں سے Dimention ٹول (پاک اسٹڈی ڈاٹ کام) سلىكىڭ كرى (شكل 9.18) يە

(www.pakstudy.com)



شكل 9.17 سيكي آبجيكث كي افقي عمودي اور تزجهي وأتمنشن وسليحرنايه



شكلCurve.....9.18 فلا فَي آ وَتْ مِينِ دْ أَمْنَشْن تُول كَي نشا ند ہي -

2- کوئی پراپرٹی بارآئیکن کلک کر کے بتائیں کہ آیا آپ عمودی افقی یا پھرتر چھی ڈائمنٹن ڈسلے کرنا جا ہے ہیں (شکل 9.19)۔




شكل 9.19....كى ۋائىنىش لائن كى پراپرشىزسىت يا تىدىل كرنے كے ئيے پراپر ئى باراستعال كريں۔

- 3- ضرورت کے مطابق ویکرآپشز بھی سیٹ کرلیں۔
- 4- کلک کرکے ڈائمنشن کا ایک کونہ سیٹ کریں اور پھرائی طرح مخالف کونے کو سیٹ کریں۔
- 5۔ اختنامی نقطوں کی نشاندہی کرنے والی لائنوں کی سمت اور سائز کی نشاندہی کرے دائی لائن مکمل کرنے ڈائمنشن لائن مکمل کرنے کریں اور پھر کلک کرنے ڈائمنشن لائن مکمل کردیں۔ ڈائمنشن کی پیائش ظاہر ہوجائے گی۔

کہ بیسکی سابقہ ڈراکی ہوئی ڈائمنشن لائن کے لیےکوئی کی بھی آپشن تبدیل کرنے کے لیے کوئی کی بھی آپشن تبدیل کرنے کے لیے Pick ٹول کی مدد سے ڈائمنشن کی ٹئی سیٹنگز منتخب کرلیں۔ یاد رے کہ آپ نے صرف ڈائمنشن شکسٹ ہی نہیں بلکہ ڈائمنشن لائن کوسلیکٹ کرنا ہے۔ کہ ڈائمنشن شکسٹ کا فونٹ سائز یا شائل تبدیل کرنے کے لیے Pick ٹول کے ساتھ شکسٹ بلاک سلیکٹ کریں اور پھر پر اپرٹی بار میں سے فونٹ سیٹنگز منتخب کرلیں۔

کہ شپاگرآپ کی ڈائمنٹن لائن میں ترمیم کے لیے ایک ڈاکر استعال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں تو کا کو گائی کریں۔شکل ترجیح دیتے ہیں تو Pick ٹول کی مدد سے کسی بھی ڈائمنٹن لائن کوڈ بل کلک کریں۔شکل 19.20 میں دکھایا گیا Linear ڈائمنٹنز ڈاکراو پن ہوجائے گا۔نگ سیٹنگز سلیکٹ کرکے Apply بٹن کلک کردیں۔



شکل9.20 سآپ Linear Dimensions ڈاکر کی مدد ہے بھی پراپر ٹیز سیٹ کر سکتے ہیں۔

﴿﴾ ڈاٹ کام ﴾

(www.pakstudy.com)

سنينس بإركااستنعال

سٹیٹس بار (شکل 9.21) کورل ڈرامیں آپ کی تقریباً تمام سرگرمیوں کے متعلق بتاتی ہے: کرسر کی پوزیشن اورسلیکٹڈ آبجیکٹس کی تفصیل وغیرہ۔ (ماک اسٹنڈی ڈاپ کام

(WWW.pal (12724.1281) Director page from Director p


شکل 9.21 سکرین کے سب سے نچلے جھے میں شیٹس بارآ بجیکٹس کے متعلق مختلف معلومات فراہم کرتی ہے۔

سنیٹس کوایک یا پھردولائنوں میں سیٹ کیا جاسکتا ہے۔ سنیٹس بارکوایک لائن میں رکھنے سے سکرین کی سپیس تو بچتی ہے لیکن پچھانفارمیشن غائب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو www.pe) سنیٹس بارکی اونچائی کے ساتھ ساتھ اس میں ڈسلے ہونے والی انفارمیشن کو بھی تبدیل گیا ، ڈاٹ کام

کریکتے ہیں۔

سٹیٹس بارانفار میشن میں تبدیلی کے لیے:

- 1- Options ۋائىلاگ باكس مىل Options 1 سلىكىڭ كرىس ـ
 - 2- ابCommands Customization ہیڈنگ سلیکٹ کریں۔
- 3- ڈائیلاگ باکس کے بالائی حصے میں ڈراپ ڈاؤن کسٹ میں سے Status Bar سلیکٹ کریں۔ دستیاب کمانڈز کی ایک فہرست ظاہر ہو جائے گی (شکل 9.22)۔



شکل 9.22..... بائیں طرف لسٹ میں دستیاب کمانڈ زکوسلیکٹ اورڈ ریگ کر کے سٹیٹس بار پر لا میں۔

4۔ کی بھی انفار میشن آئٹم کوسلیکٹ کرنے کے لیے کلک کریں۔ اگر آئٹم پہلے دو Currently Available on سے بی استعال میں ہے تو Status Bar" کھا نظر آئے گا۔ ہاکہ استدی ڈائٹ کام)

باکس میں "Status Bar" کھا نظر آئے گا۔ ہاکہ استدی ڈائٹ کام)

5۔ کسی غیر استعال شدہ آئٹم کوسٹیٹس بار پر لانے کے لیے اسے بار پر مطلوبہ

5- کسی غیراستعال شدہ آئٹم کوسٹیٹس بار پرلانے کے لیے اسے بار پرمطلوبہ پوزیشن تک ڈریگ کریں اور ماؤس بٹن چھوڑ دیں۔

- سٹیٹس بار میں ہے کوئی انفارمیشن آئٹم نکا لئے کے لیے اسے ٹیٹس بارہے باہر


کوڈریگ کریں۔ 7- سیٹنگ عمل ہوجانے پر OK کلک کردیں۔ سٹیٹس بارکی اونسچائی تبدیل کرنا:

- ماؤس پوائٹر کوشیٹس بار کے بالائی کنارے پرلائیں۔ جب بیددومنہ والے تیر
 کیشکل اختیار کر لے تو او پر باینچے کی جانب کلک اور ڈریگ کریں۔
- ہ سٹیٹس بار پر رائیٹ کلک کریں اور Status Bar Customize سٹیٹس بار پر رائیٹ کلک کریں اور Status Bar سٹیکٹ کریں Size اور اس کے بعد One Line یا Two Lines سٹیکٹ کریں (شکل 9.23)۔



شكل.9.23 آپ اس مينوى مدد سے شينس بارى اونچائى يا پوزيشن سيك كرا سكتے ہيں اللہ كام

♦ آپشز ڈائیلاگ باکس میں Command Bars ہیڈنگ سلیکٹ اوراس
کے بعد Status Bar کو ہائی لائیٹ کریں۔ سٹیٹس بار پر پراپر ٹیز سیکشن
میں بتا کیں (شکل 9.24) کہ بارکوایک لائن میں دکھانا ہے یا دو میں۔





شکل9.24....شینس بارکی نتی او نیجا کی سیٹ کرنے کے لیے امر و بٹنز کلک کریں۔

'Toolbars' Window میں ہیں درکار ہے تو Toolbars' Window کی ہیں۔ بیٹل دو ہرانے Status Bar سلیکٹ کرے آپ شیش بارکو چھپا بھی سکتے ہیں۔ بیٹل دو ہرانے پروہ دوبارہ ظاہر ہوجائے گی۔

وبجيكش كوسيده ميس لانااورسنشركرنا

ہ بجیکٹس کوالائن (Align) کرنے کے لیے:

ہرآ بجیکٹ کوسلیکٹ کرنے پراس کے اردگرد ہینڈلز ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ہینڈلز آ بجیکٹس کے اردگر دایک نظر نہ آنے والی باؤیڈری کا کام بھی دیتے ہیں۔ آ بجیکٹس کی الائٹمنٹ کرتے وقت سے باؤیڈری استعال ہوتی ہے۔

(پاک استڈی ڈاٹ کام)


1- دومازا ئدآ بجيكڻس كوسليكٹ كرين (شكل 9.25)_www.pakstudy.con)




شکل9.25....الائن کرنے کے لیے تین آجیکش، کوسلیکٹ کیا گیاہے۔

کمانڈ (شکل9.26)سلیکٹ کریں۔وہ کمانڈ فوری طور پرلا گوہوجائے گی۔

بہت زیادہ الاممنٹس کرنی ہوں تو پر اپرٹی بار کے دائیں کونے میں بتا Align بہت زیادہ الاممنٹس کرنی ہوں تو پر اپرٹی بار کے دائیں کوئے میں بتا 9.27 میں دکھایا and Distribute بٹن کلک کریں۔اس طرح شکل 9.27 میں دکھایا گیاڈائیلاگ باکس ڈسپلے ہوگا جس کی Align شیب ڈسپلے ہوئی ہوتی ہے۔



شكل 9.26 آپ ايك كماند سليك كركسليكند آنجيكش كوالائن كرسكتے بيں۔



شكل 9.27 افقى ياعمودى رخ پرالائن كرنے كے ليے متعلقہ آپشز كو آن كريں۔ د كام)

3- تعین کریں کہ آپ کس قتم کی الائمنٹ چاہتے ہیں: افقی یاعمودی۔ آبجیکش کو بیک وقت دونوں سمتوں میں بھی الائن کیا جاسکتا ہے۔ 4- (اگر چاہیں تو) آبجیکٹس کے درمیان سپینگ تبدیل کرنے کے لیے

Distribute tab (شکل 9.28) کلک کریں اور مطلوبہ افقی ما اور عمودی ڈسٹری بیوشن آپشنز سلیکٹ کرلیں۔

Align	Distribute					
		Ď Left ſ	ୁଦ୍ଧି Center ୮	리듬 - Spacing	』 □ <u>B</u> ight	
<u> </u>	<u>T</u> op	⊤ Distribu	le lo		7.7.7.93	
I.S.	C <u>e</u> nter	F 12 L	• Extent of selection			
유모	Spacing	_ E <u>x</u> te	ent of page			
- 1	<u>B</u> ottom					
			Apr	oly	Close	

شكل 9.28الائن ايندُ دُسٹري بيوٹ دُ ائيلاگ بائس كى Distribute شيب-

- 5- Preview بٹن کلک کرے نتائج کا پیشکی جائزہ لیں۔
- 6- OK کلک کرنے سے سیٹنگ لاگوہوجائے گی۔ (ماک استذی ڈاٹ کام)

کہ پیس کورل ڈرا 10 میں الائن اینڈ ڈسٹری بیوٹ ڈائیلاگ باکس میں Preview انہیں ختم کردیا العن انہیں ختم کردیا گیا ہے اس لیے شاید آپ الائمنٹ کی غلطیاں آسانی سے درست کرنے کے لیے گیا ہے اس لیے شاید آپ الائمنٹ کی غلطیاں آسانی سے درست کرنے کے لیے Undo ڈاکراو پن کرنے کے خواہش مندہوں گے۔

کہ اگر آپ Shift کی دبا کر دویا زائد آئجیکٹس کو باری باری سلیکٹ کریں تو الائمنٹ کے لیے سب سے آخری سلیکٹ کے گئے آئجیکٹ کو بنیاد بنایا جائے گا۔ مثلاً اگر آئجیکٹس کو باری بازی سلیٹ کریں تو الائمنٹ میں سیم کے ایک سلیکٹ کریں تو سب سے آخری سلیکٹ کے گئے آئجیکٹ کے مطابق دیگر آئجیکٹس سنٹر ہو جائیں گے۔

ہائمیں گے۔

الائمنٹ کے لیے استعال ہوگا۔

الائمنٹ کے لیے استعال ہوگا۔

سبق 10

کلراورFills

اس سبق میں آپ کو کلوزڈ آبجیکٹس میں یونیفارم/ٹھوس کلرز فائنٹین فِل (بتدریج گہرے ہوتے ہوئے رنگ) پیٹرن اور ٹیکسچر دینا اور لائن کلرز تبدیل کرنا اور کسی آبجیکٹ سے رنگ کا نمونہ لے کر دوسرے آبجیکٹ پر لاگو کرنا سکھایا جائے گا۔ آپ Fill ٹول انٹرایکٹو فِل ٹول انٹرایکٹو فِل ٹول انٹرایکٹو فِل ٹول انٹرایکٹو فِل بکٹ ٹول انٹرایکٹو فِل بکٹ ٹول استعمال کرنے کے متعلق جانیں گے۔

کام) ww)

مھوس رنگ اور آؤٹ لائنز

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

رنگ کسی ڈرائنگ میں جان ڈالسکتا ہے۔ کسی آبجیکٹ میں رنگ بھرنا صرف آیک کلک کا معاملہ ہے۔ تاہم اس کام کے لیے آبجیکٹ کا پاتھ کلوز ہونالازی ہے۔ کسی فری ہینڈ آبجیکٹ کا پاتھ کلوز ہونے کی تسلی کرنے کے لیے:

- 1- آبجيك كو Pick ٹول كى مدد سے سليك كريں _ إكر برابر فى بار پر Auto-Close Curve آئيكن نظر آرہا ہے (ٹول 10.1) تو آبجيك كا ياتھ كلوز ونہيں۔
 - 2- پاتھ کوکلوز کرنے کے لیے آئیکن کوکلک کریں۔


المجيكش مين هوس رنگ دينے كے ليے:

ایک یازائدکلوز ژ آنجیکش کوسلیک کریں۔

2- كسى بھى اوپن كى ہوئى كلر پيليٹ ميں ايك رنگ كوكلگ كريں (شكل 10.2) _



شکل 10.1 پاتھ کے کلوز ہونے کی آسلی کرنے کے لیے پراپرٹی بار پراس آئیکن کودیکھیں۔




شکل 10.2 تا 10.4 تا سیکر پیلیٹ تین حالتوں میں: تارٹل expanded اور فلوٹنگ ۔ 10.4 تا 10.2 کی ہوئی کلر پیلیٹ کوسکیٹر نے کے لیے نچلے جصے میں گرے بارکو کلک کریں۔اس کی ٹائٹل بارکوڈ بل کلک کر ہیں۔اس کی ٹائٹل بارکوڈ بل کلک کر ہیں۔اس کی ٹائٹل بارکوڈ بل کلک کر ہوئی کلر پیلیٹ کوسکیٹر نے سے بیڈاک (dock) ہوجائے گی۔

کی میس تارل اشکال مثلاً محراب (Arc) کو AutoClose Curve

کیکلر پیلیٹ _ پیلیٹ پردستیاب اضافی رنگ دیکھنے کے لیے او پر اور پنچے والے تیر کلک کریں _ ساری کلر پیلیٹ (شکل 10.3) دیکھنی ہوتو پیلیٹ کے نیلے جھے ہیں بنا بائیں جانب تیر والا بٹن کلک کریں _ کلر پیلیٹ کے خالی جھے پر کلک کر کے اسے فلوٹنگ صورت (شکل 10.4) دی جاسکتی ہے۔

کیکی آبجیکٹ میں رنگ تبدیل کرنا ہوتو بس آبجیکٹ کوسلیکٹ کریں اور نیا کلر سلیکٹ کرلیں۔اگر کوئی رنگ بھی نہیں دینا تو پیلیٹ میں پہلا بٹن (X) کلک کریں۔ کیاگر سلیکٹ کیے ہوئے آبجیکٹ کا آؤٹ لائن کلر تبدیل کرنا ہوتو کلر پیلیٹ میں رنگ پردائیٹ کلک کریں۔



فکل 10.5 آپ کار پیلیش کے ذیلی مینومی سے مقبول عام پیلیش سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ _ www)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

كلر پيليش كااستعال

اگر چہ کورل ڈراکورن کرنے پر بمیشہ ایک کلر پیلیٹ طاہر ہوتی ہے کین 100 سے زائد
ایسے کلرسیٹ اور میچنگ سٹم موجود ہیں جنہیں ڈسپلے کیا جاسکتا ہے۔اگر چاہیں تو متعدد کلر
پیلیٹس کو بیک وفت بھی استعال کرناممکن ہے ذیادہ مقبول پیلیٹس میں سے ایک کواو پن
کرنے کے لیے (مثلاً Web Safe کلرز) Color Palettes 'Windows کرنے کے لیے (مثلاً بریس کریس شکل 10.5)۔
اور پھر مطلوبہ پیلیٹ کانام سلیکٹ کرلیں (دیکھیں شکل 10.5)۔
کورل ڈرامیں مہیا کردہ کوئی کلر پیلیٹ او پن کرنے کے لیے:


1- Palette Browser Dockers Window سلیکٹ کریں _گلر پیلیٹ براؤزرڈا کراوین ہوجائے گا (شکل 10.6) _



شکل 10.6کلر پیلیٹس براؤزر میں دستیاب کلر پیلیٹس کا کممل سیٹ۔

- 2- پيليث فولڈرز کو کھولتے جائيں ختی کے مطلوبہ کلر پيليث ل جائے۔
- 3- مطلوب کلر پیلیٹ کوکلک کر کے آن کردیں۔وہ پہلے والی پیلیش کے بائیں

طرف ڈسلے ہوجائے گی (شکل 10.7)۔



فكل 10.7 آپ بيك وقت متعدد ككر پيكيش مجمی او بن کرسکتے ہیں۔

كى كلرەپىلىيەكوكلوزكر نا موتو:

- Color Palettes 'Window اوراس کے بعد وہ کلر پیلیٹ سلیکٹ کریں جسے کلوز کرنا ہو(شکل 10.5)۔
 - کلر پیلیٹ براؤزر میں پیلیٹ کے ساتھ بنا چیک کانشان ختم کردیں۔

آئی ڈرایراور پینٹ بکٹ کااستعال

آئی ڈرایراورPaint Bucket ٹولز کوایک ساتھ استعال کرے رنگ بھرنا اور آؤٹ 'اٹ کام) لائنز كورتك دينا فورى اورآسان موجاتا ہے۔ آئى ڈرايركى مددے آئے تىمطلوبدرتك كا "www) نمونہ لیتے اور پھر پینٹ بکٹ ٹول کے ذریعہ اس رنگ یا پیٹرن یاٹیکٹی کوکسی اور آ بجیکٹ پر لا کوکرتے ہیں۔


(پاک استدی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

رنگ كانموندلينے كے ليے:

1- ٹول باکس کے آئی ڈرایر پر فلائی آؤٹ میں سے Eyedropper ٹول (شکل 10.8) سلیکٹ کیں۔ یوائٹر تبدیل ہوکر ایک چھوٹے سے آئی ڈرابر کی شکل اختیار کرلیتا ہے اور برابرنی بارٹول سے متعلقہ آئیکنز دکھاتی (www.pakstudy.com) ے(شکل 10.9)۔

(یاک استڈی ڈاٹ کام)




شکل 10.9 پراپرٹی بارے آئیکنز میں سے آئی ڈراپرٹول کے لیے ایک موڈ منتخب کریں۔

5x5

2- پراپرئی بار پرمندرجه ذیل آئیکنزین سے ایک کا انتخاب کرے Sampling یعنی نمونہ لینے کے طریقہ کار کا تعین کریں: (پاک استدی ڈاٹ کام)

- ♦ Fill/Outline آبجیکٹ کے سارتے فِل کلریا آؤٹ لائن کا مونہ لینے کے لیے کلک کریں۔ مثلاً اگرفِل کلرایک پیٹرن یا میکسچر پر مشمل ہے تواس سارے کیکسچر کانمونہ لیاجائے گا۔ سندی ڈاٹ کام)
- (w pakstudy.com) ♦ Size پکسلز کے حساب سے مخصوص سائز کے ایک ایریا کا نمونہ لینے کے لیے کلک کریں۔
- ♦ Selection آئی ڈراپرٹول کی مدد ہے ایک ایریا کو مارکوئی
 سلیکٹ کریں۔
 سلیکٹ کریں۔
 سلیکٹ کریں۔
- 3- ڈاکومنٹ چیج پرجس آ بجیکٹ کانمونہ لینا ہے اس میں فیل یا آؤٹ لائن کو کلک کریں۔ شیٹس بار کے دائیں طرف بنے Fill باکس میں وہ رنگ 'پٹیرن یا فیکسچر ڈسپلے ہوجا تا ہے (شکل 10.10)۔



شكل 10.10 نموند كے طور پر ليے محدّ رنگ پيٹرن يائيكسچرسٹيٹس بار پردكھائے جاتے ہيں۔

اوپن پاتھ آبجيڪڻس ميں رنگ دينا

اگریہ بات قابل فہم ہے کہ صرف کلوز پاتھ والے آئجیکٹس میں رنگ دیا جاسکتا ہے کہ سرف کلوز پاتھ والے آئجیکٹس میں رنگ دیا جاسکتا ہے کہ سکین آپ بیکام اوپن پاتھ آئجیکٹس کے ساتھ بھی کرسکتے ہیں۔ آپشز ڈائیلاگ باکس میں General 'Document ہیڈنگ سلیکٹ کریں اور اس کے بعد Fill Open چیک باکس کوآن کریں۔

بینید بک کی مددسے اسجیک کوفیل کرنا:

- 1- تسلی کرلیں کہ جس آ بجیکٹ کوفیل کرنا ہے اس کا یا تھ کلوز ہے۔
 - 2- آئی ڈراپرٹول کی مددے ایک رنگ یا پیٹرن منتخب کریں۔
- 3- ٹول باکس میں سے پینٹ بکٹ ٹول سلیکٹ کریں (شکل 10.8)۔ پوائنٹر ایک چھوٹی سی بالٹی کی صورت اختیار کر لےگا۔
- 4- جس آ بجیکٹ میں وہ رنگ' پٹیرن یا ٹیکسچر فل کرنا ہوا سے کلک کریں۔
 ۳- جبیکٹ میں وہ آ جائےگا۔

پینٹ بکٹ کے ذریعہ آؤٹ لائن کوفِل کرنے کے لیے:

- آئی ڈراپرٹول کی مددے ایک رنگ پٹیرن یا ٹیکسچر سلیکٹ کریں۔
- 2- ٹول بائس میں سے پینٹ بکٹ ٹول سلیکٹ کریں (شکل 10.8)۔ پوائنٹر تبدیل ہوکرایک چھوٹی سی پینٹ کی بالٹی کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ جب پوائنٹر آبجیکٹ کے اوپرآئے گاتو وہ رنگ کانمونہ دکھائے گا۔

3- مطلوبہ آؤٹ لائن کو کلک کرنے سے وہ منتخب کردہ رنگ یا میلیچر سے فِل ہو جائے گی۔

کہ جیساگرآپ نے آئی ڈراپر پرٹول سلیکٹ کررکھا ہے تو Shift کی دبائے

سے پینٹ بکٹ سلیکٹ ہوجائےگا۔

ہن سے بٹین بکٹر سلیکٹ ہوجائےگا۔

ہن ۔ دیگر موڈ زاس وقت موزوں رہتے ہیں جب آپ نمونے والے ایریا

میں سے رنگوں کو ملانا چاہتے ہوں۔

ہن سے رنگوں کو ملانا چاہتے ہوں۔

ہن سے رنگوں کو ملانا چاہتے ہوں۔

ہیں اور تک لائن موڈ آئی ڈراپر کو بتدریج ملکے ہوئے والے رنگوں کا نمونہ لینے کے

ہے استعال کیا جاسکتا ہے (شکل 10.11)۔

ا**ادکام**) www.p(

TAKHLEEUM. PUBLISHED

شكل 10.11 آپ سى آ بجيكت يا ئيكست مين مخصوص پيٹرن ئيكسچر يارنگ دے سكتے ہيں۔

رنگ کا مخصوص شیڈ حاصل کرنا www.pak

اگر پیلیٹ میں کسی رنگ کا موجود شیڈ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں اور آپ تھوڑ اسا مختلف شیڈ چاہتے ہیں تو اس رنگ کو کلک کریں اور ماؤس بٹن دہائے رکھیں۔ایک دو لیمح بعد جب ایک کلر پیلیٹ ظاہر ہوتو اس میں سے مطلوبہ شیڈ منتخب کرلیں۔ www.pakstud

يونيفارم فِل دُائيلاگ باکس

اوین کار پیلیٹس میں سے کوئی رنگ منتخب کرنے کے علاوہ آپ یو نیفارم فِل ڈائیلاگ


19.50

باکس کے ذریعہ اپنی مرضی کے رنگ بھی بناسکتے ہیں۔ کسی آبجیکٹ کو رنگ دینے کی خاطر یونیفارم فِل ڈائیلاگ باکس استعال کرنے کے لیے:

- جس آ بجیکٹ کورنگ دینا ہوا ہے۔ سلیکٹ کریں۔
- -2 کول باکس میں Fill Flyout میٹو میں ہے۔ Fill Color Dialog دیادیں۔ یونیفارم قِل (شکل 10.12) سلیکٹ کریں یا Shift+F11 دیادیں۔ یونیفارم قِل قُل کا مرہوجاتا ہے۔ جس کی Models ثیب وُٹا ہے۔ میں کا Models ثیب میں سامنے ہوتی ہے۔



شكل Fill 10.12 فلا في آوَ شينوين فِل كَلروْ اليّلاك كالم يَكِن كَر استدى ذات كام)



Model ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے کوئی کلر ماڈل سلیکٹ کریں (مثلاً RGB اور CYMK عام طور پراستعال ہوتے ہیں)۔ كلرسلىك شرمين مندرجه ذيل طريقون يه كوئي رنگ منتخب كرين: عمودی سلائیڈرکو ڈریک کر کے رنگ والے ایریا میں کلر کا مطلوبہ شیڈ ڈسلے کریں۔اور پھر کلک کرنے کے ذریعہ رنگ منتخب کرلیں۔ تنین ٹیکسٹ یا کسز میں مطلوبہ رنگ کے لیے ویلیوز انٹر کریں۔ Name کسٹ (شکل 10.14) میں ہے مخصوص رنگ کا نام سلیکٹ منتخب کیا ہوانیارنگ ریفرنس ارپایس New کے سامنے ڈسیلے ہوجائے گا۔ 5- OK کلک کریں۔ ڈائیلاگ یا کس کلوز ہوتا اور آ بجیکٹ ای رنگ سے فیل ہو جاتا ہے۔ (www.pakstudy.com) Name: Black Black شكل Name.....10.14 لسٺ ميس 90% Black موجودمختلف رنگ _ 80% Black 70% Black

60% Black 50% Black


(www.pakstudy.com)

مرضى كارتك:

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

- چھلے سیشن میں دی گئی ہدایات 1 اور 2 بڑمل کریں۔
- Mixers شیب کوکلک کر کے سامنے لاکیں (شکل 10.15)۔

رنگ فتخب کرنے کے لیے ڈریک کریں




فكل 10.15 دُائلِاگ باكس كى مكسرز شيب-

' پاک اسٹڈی ڈاٹ کام) کلر گرڈ میں رنگ والے ستطیل کوکلک کریں۔ اگر رنگ کو دیگر آنجیکٹس میں بھی استعمال کرنے کا ارادہ ہوتو اسے اوپن کلر میلیٹ میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ Add to Palette بٹن کے ساتھ بنا تیرکلک کریں ایک کلر پیلیٹ منتخب کرے Add to Palette کلک کریں۔ 7- OK کلک کریں۔ڈائیلاگ باکس بند ہوتا اور منتخب کر دہ رنگ آ بجیکٹ کوفیل کردیتا ہے۔

کھر کھیں۔۔۔۔۔کسی منتخب کردہ رنگ میں مختلف شیڈز دیکھنے کے لیے Variations کریں۔ سائز دراپ ڈاؤن کسٹ (شکل 10.16) میں سے ایک آپشن سلیکٹ کریں۔ سائز سلائیڈ کوڈریگ کرے Variations کی تعداد کا تعین کریں۔

کی سلائیڈ کوڈریگ کرے Variations کی تعداد کا تعین کریں۔

کی استعال کرے کسٹم آؤٹ لائن کلریھی منتخب کرنا یا بنانا ممکن ہے۔




شکل 10.16..... آپ کلر grid کووسیج کر کے مزید شیڈز دیکھ سکتے ہیں۔ /www.pal)

رنگوں کیے ماڈلز

کلر ماڈل base اور پرائمری رنگوں پرمشمل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سرخ ' پیلا اور نیلا پرائمری رنگ ہیں جنہیں ملا کر بنائے گئے رنگ ہمیں نظر آسکتے ہیں۔ پرنٹر پرائمری رنگوں کا ایک مختلف گروپ استعال کرتا ہے: Magenta ' Cyan ' پرنٹر پرائمری رنگوں کا ایک مختلف گروپ استعال کرتا ہے: Yellow اور CMYK-black انہی چارگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ دیگر کلر ماڈلز HSB الجان اور برائٹ نیس) اور RGB (لیعنی ریڈ کرین اور بلیو) ہیں۔

فاؤنتين فِل بنانا

Fountain Fill دویازا کدرنگول کے بتدریج ملکااور گہراہوتے ہوئے شیڈز پر مشتمل ہوتا ہے (کچھ پروگراموں مثلاً ایڈوب فوٹو شاپ میں اس کو گریڈ بیئنٹ فیل کہتے ہیں)۔ فاؤنٹین فل کی چاراقسام ہیں (شکل 10.17)۔



شكل 10.17 فاؤننٹين فِل كى جاراقسام _



Conical Square SquareLinear ♦

◆ Radialرنگ دائروں کی صورت میں گہر اہوتا جاتا ہے۔

♦ Conical رنگول کا امتزاج ایک نقطے ہے شروع ہو کہ باہر کی طرف جا تا ہے۔
 طرف جا تا ہے۔


پی۔ Sqaure ♦ جوکورڈ بول کی صورت میں گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ Sqaure ♦ نٹین فِل بنا سکتے ہیں۔ کہرے ہوتے جاتے ہیں۔ آپ مندرجہ ذیل ٹولز کی مدد سے ایک فاؤنٹین فِل بنا سکتے ہیں: (www.pakstudy.co)

Fill Tool (فاوَسْتُين فل دُاسَلِاگ).....ايَكَ دُاسَلِاگ بَاسَ مِين مِين
 آپشزسيث کرنے کے ذریعہ فاوَسْتِين فِل بِنانا۔


ڈریک کرنا۔

فاؤنٹین فِل ڈائیلاگ کی مدد سے ایک فاؤنٹین فِل بنانے کے لیے:

- العوزة ما تحدوالا ایک آ بجیکٹ سلیکٹ کریں۔
- 2- ٹول باکس میں Fill Tool فلائی آؤٹ میں ہے Fountain Fill فلائی آؤٹ میں سے 10.19 میں Dialog میں۔ شکل 10.19 دبائیں۔شکل 10.19 میں دکھایا گیاڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا۔




شکل 10.18فلائی آؤٹ میں سے فاؤنٹین فِل ڈائیلاگ سلیکٹ کرنا۔ فِل ٹائی



شكل 10.19 فا وَننتين فِل وْائيلاگ باكس مِين آپشنزسيث كرين -

- 3- Type اسك ميں سے fill كى ايك شم نتخب كريں -
- ۵ حکیرآ پشنزمثلاً آغازاوراختنام کارنگ زاویهٔ درمیانی نقطه وغیره سیت کریں۔

-5 OK کلک کرنے سے آبجیکٹ میں فاؤنٹین فِل ، جائے گا (شکل 10.20)۔




شکل 10.20 کلوز ڈیا تھ والے آ بجیکٹ کو radial فیل دیا گیا ہے۔

کم تیسایک سلم فاؤنٹین فِل کی بجائے آپ Presets ڈراپ ڈاؤن کسٹ میں ہے کئی کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔شکل 10.20 ہنے بنائے فِل کی ہی ایک مثال ہے۔

کہ ۔۔۔۔۔ایک کشم (لیعنی اپنی مرضی کا) فیل بنانے کے بعد اگر اے دوبارہ استعال کرنے کے Presets کے بھی خواہش مند ہوں تو اس کو نام دیں اور + کا نشان کلک کر کے Presets لسٹ میں سے خارج کرنا چاہیں تو اس کے لسٹ میں سے خارج کرنا چاہیں تو اس کے نام کوسلیکٹ کریں اور - کا نشان کلک کردیں۔


إنثرا يكثوفِل ثول كى مدد سے ايك فاؤنٹين فِل بنانے كاطريقة سيہ في سيدى دان كام

1- ٹول باکس میں سے Interactive Fill ٹول سلیکٹ گرایں (شکل) 10.21)یان دہائیں۔



شكل 10.21 ٹول بائس میں انٹرا بکٹوفِل ٹول كو پوائنٹ كيا گياہے۔

- 2- كلوز دُياتھ والے آبجيكٹ كوكلك كر كے سليكٹ كريں۔
- 3- پراپرٹی بار پر (شکل Fill Type (10.22 ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے




المجيكش مين Patterns شامل كرنا

Patterns آپ کی گرافکن کود کچیپ تا ثرات دے سکتے ہیں۔ پیٹرن فِل کی تین اقسام موجود ہیں: 2-Color ' فُل کلر اور ہٹ میپ فاکنٹین فل کی طرح یہاں بھی آبجیکٹ کو پیٹرن دینے کے دوطریقے ہیں: Pattern Fill ڈائیلاگ اور اِنٹرا یکٹوفِل ٹول۔ پیٹرن فِل ڈائیلاگ کی مدوسے آبجیکٹ میں پیٹرن شامل کرنے کے لیے:

1- کلوزڈ پاتھ والا ایک آبجیکٹ سلیکٹ کریں۔

2- ٹول باکس کے قِل ٹول فلائی آؤٹ میں سے Pattern Fill ڈائیلاگ



شکل 10.24..... ٹول بائس میں پیٹرن فِل ڈائیلاگ کوسلیکٹ کریں۔

شکل 10.25 میں دکھایا گیاڈ ائیلاگ باس طاہر ہوجائے گا۔

اک اسٹڈی ڈاٹ کام) (www.pak) چرن 2-color Full color Bitmap اك استدى ذات كام) Delete Load... (www.pakstudy.c Width: 2.0" xo 0.0 " Height 2.0" y: 00" Row or column offset Transform Skew. 0.01 쇚 • Row Column % of tile size Rotate. (www.pakstudy.d Transform fill with object Mirror Fill پاک استذی ڈاٹ کام)

شکل10.25اس ڈائیلاگ باکس میں سے ایک پیٹیرن ٹائپ اورایک مخصوص پیٹیرن سلیکٹ کریں۔

3- تمن ريد يوبنز ميں ايك كوكلك كركايك بيٹرن ٹائپ سليك كرليں۔

4- پیٹرن باکس کے ساتھ بناڈ اؤن ایروکلک کریں اور ایک پیٹرن منتخب کریں -

5- OK کلک کرنے پروہ پیٹران آ بجیکٹ ٹیس فِل ہوجا تاہے (شکل 10.26)۔



شکل 10.26 بیریٹرن فیل ڈائیلا گ ہاکس میں بنائے گئے ایک دے میپ پیٹرن کی مثال ہے۔


انٹرا یکٹوفِل ٹول کی مددے جیکٹ میں ایک پیٹرن فِل شامل کرنا ہوتو:

1- كلوز دُياته الجيك كوانثرا يكثوفل تول كساته سليك كري-

2- پراپرٹی بار پر Fill Type ڈراپ ڈاؤن کسٹ میں سے تین پیٹرن ٹائیس میں سے ایک منتخب کریں (شکل 10.22)۔ منتخب کی گئی ٹائپ کا ڈیفالٹ

پیٹرن آ بجیکٹ میں فِل ہوجا تاہے۔

3- پیٹرن تبدیل کرنے کے لیے پراپر ٹی بار پر Pattern ڈراپ ڈاؤن کسٹ (شکل 10.27) کوکلک کریں اور کوئی اور پیٹرن ٹنخب کرلیں۔



هل 10.27 - برابرنی بارس پیزنز کی فیرست اوین کی گئے ہے۔

ا بنی مرضی کے مطابق بھی پیٹرن فِل بنا تاممکن ہے:

- 1- پٹرن دینے کے لیے آبجیکٹ بنائیں۔
- 2- Pattern Create Tools سلیکٹ کرکے Create Pattern -2 ڈائیلاگ باکس اوپن کریں (شکل 10.28)۔


Resolution
• Low
<u> </u>
∬ <u>H</u> igh
elect pattern area
The state of the s

شكل 10.28اس ڈائيلاگ بائس ميں ايك پيٹيرن ٹائپ اور ريز وليوش منتخب كريں _

3۔ اگر پیٹیرن آبجیکٹس دویا کم رنگوں پرشمل ہیں تو Two Color ریڈ یوبٹن کو کلک اوراس کے بعدر ہنز ولیوٹن سلیکٹ کریں ۔۔ www.pakstudy.c

اگر پیٹرن آبجیکٹ میں متعددرنگ ہوں او Full Colorریڈ یوبٹن کلک کریں۔ 4- OK کلک کرنے پر پوائنٹر کی نوک سے منسلک افقی اور عمودی گائیڈ لائنز ظاہر ہوتی ہیں۔

5- ایک مارکوئی مستطیل ڈریگ کرنے پر پیٹیرن بن جائے گا (شکل 10.29)۔



شکل 10.29گائیڈز سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ڈریگ کرکے پیٹیرن بنانے کاعمل۔

6- اوس بٹن چھوڑ دیں۔کورل ڈراپوچھتا ہے کہ کیا آپ سلیکٹ کیے ہوئے ایریا سے ایک پیٹرن بنانا چاہتے ہیں۔OK کلک کردیں۔

7- اگرآپ2ر کلوں والا پیٹرن بنارے ہیں تو وہ پراپرٹی بارپر Fill ڈراپ ڈاؤن
 لسٹ میں دیکر دور کلوں والے پیٹرنز میں شامل ہوجا تا ہے۔

اگر وہ فل کلر پیٹرن ہوتو آپ ہے کہا جاتا ہے کہ اے نالم والے کر بطور pat بھام) فائل سیوکریں۔

انٹرا کیٹوفیل ٹولسلیکٹ کریں 'آبجیکٹ کوکلک کریں اور Fill Type اسٹ کیل اور Fill Type سے بیل اور Fill Type سے بیل اور Fill Type سے انٹرا کیٹوفیل ٹولسلیکٹ کریں 'آبجیکٹ کوکلک کریں اور Fill سے بیل اور اسٹ اسٹول ٹولسلیکٹ کریں۔ خاہر ہوئے والے Import File شاہر ہوئے والے Other جن کلک کریں۔ خاہر ہوئے والے Open بیٹرن کائل کوسلیکٹ اور Open کلک کردیں۔ ڈائیلاگ باکس میں پیٹرن قائل کوسلیکٹ اور Open کلک کردیں۔ کہ سے بیٹرن کے رنگ بدلنے کے لیے Front Color اور Paksty کی بیٹرن کے رنگ بدلنے کے لیے Front Color اور Open کائٹول (سرایرٹی بار پر) میں سے رنگول کا انتخاب کریں (شکل 10.31 کے قالم نام)


کہ پراپرٹی بار پر Medium Small یا Large بٹن کلک کر کے پیٹرن کوچھوٹا درمیانہ یا بڑا کیا جاسکتا ہے۔

ورمیانہ یا بڑا کیا جاسکتا ہے۔

کہ آپ اپنی مرضی کے دور تگوں والے پیٹرن بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے Pattern ڈراپ ڈاؤن کسٹ کے آخر میں بنا Other بٹن کلک کریں Two وجا تا ہے (شکل 10.32)۔ ریٹے یوبٹنوں کو Color Pattern Editor پن ہوجا تا ہے (شکل 10.32)۔ ریٹے یوبٹنوں کو کلک کر کے ایک پیٹرن سائز اور پین سمائز سلیکٹ کریں۔ مربع کوفل کرنے کے لیے رائیٹ کلک اور خالی کرنے کے لیے لیفٹ کلک کریں۔ مربع کوفل کرنے پر نیا پیٹرن مرائیٹ کاک اور خالی کرنے کے لیے لیفٹ کلک کریں۔ OK کلک کرنے پر نیا پیٹرن کاک کو بیان شامل ہوجا تا ہے۔



شکل 10.30 ساس آ بجیکٹ کواکیک نے فال کلر پیٹرن سے فِل کیا گیا ہے۔



شکل 10.31 آپ موجودہ پیٹیرن کے لیے ایک مختلف فرنٹ یا بیک کلرمنتخب کر سکتے ہیں۔

n Editor	B ibb
	Bitmapisiz
THE PERSON NAMED IN	• 16x1
	32×;
	64 x t
	Pen size
	1×1 · 1×1
	2×2
	4×4
	8×8
	TOK
	Cance

شکل 10.32 آپ اپنی مرضی کے گلر پیٹران بنانے کے لیے اس ونڈ ویٹس کلک اور ڈریگ کرسکتے ہیں۔

(یاک استدی داد کام)

(www.pakstudy.com)


ميكسچر شامل كرنا

رنگوں اور پیٹرنز کے علاوہ آپ آبجیکٹس کوسجانے کے لیے کیسچر نہ سے بھی کام لے سکتے
ہیں۔کورل ڈرا10 دوشم کے کیسچر زکوسپورٹ کرتا ہے: پوسٹ سکر پٹ اور تاریل ۔ نہ کام)
(www.pakstudy.com)
ہیں۔کویٹ میں ایک پوسٹ سکر پٹ کیسچر دینے کے لیے:

 1- انٹرا یکٹوفیل ٹول کی مدد ہے ایک کلوز پاتھ والا آ بجیکٹ سلیکٹ کریں (شکل 10.21)۔

(www.pakstudy.com)

- 2- پراپرٹی بار پر Fill Type ڈراپ ڈاؤن نسٹ میں سے PostScript ۔2 Fill سلیکٹ کریں۔
- 3- پراپرٹی بار پر PostScript Fill Textures ڈراپ ڈاؤن کسٹ (شکل 10.33) میں سے ایک فِل منتخب کریں۔



3- پراپرٹی بارپر Fill ڈراپ ڈاؤن کسٹ (شکل 10.34) میں سے ایک فیکیچر سلیکٹ کریں۔

کہ پیسکورل ڈرا10 میں ٹیکے زکی متعدد لا ہر پر موجود ہیں۔کی لا ہر بری موجود ہیں۔کی لا ہر بری موجود ہیں۔کی لا ہر بری موجود ہیں۔
میں موجود ٹیکے ز دیکھنے کے لیے پراپر ٹی بار پر (شکل 10.33 Library ڈراپ ڈاکون اسٹ میں سے ایک فولڈر کا نام سلیکٹ کریں۔
کہ رنگوں اور پیٹرنز کی طرح آپ پراپرٹی بار میں آپشنز منتخب کرنے کی بجائے ڈائیلاگ باکس کی مدد ہے بھی ٹیکے دے سکتے ہیں۔ٹول باکس میں آلائی اسٹول کو کلک کریں اور اس کے بعد Texture Fill Dialog یا کس میں استعال کرنے کے ذریعہ آپ ٹیک کی کہ استعال کرنے ہے کہ ان کا جائزہ لینا چا ہے ہوں۔
دُرائیلاگ اس وقت استعال کریں جب پوسٹ سکر پٹ ٹیکے کولا گوکرنے سے پہلے دُرائیلاگ اس وقت استعال کریں جب پوسٹ سکر پٹ ٹیکے کولا گوکرنے سے پہلے دُرائیلاگ اس وقت استعال کریں جب پوسٹ سکر پٹ ٹیکے کولا گوکرنے سے پہلے دُرائیلاگ اس وقت استعال کریں جب پوسٹ سکر پٹ ٹیکے کولا گوکرنے سے پہلے دُرائیلاگ اس وقت استعال کریں جب پوسٹ سکر پٹ ٹیکھی کولا گوکرنے سے پہلے دائیلاگ اس وقت استعال کریں جب پوسٹ سکر پٹ ٹیکھی کولا گوکرنے سے پہلے دُرائیلاگ اس وقت استعال کریں جب پوسٹ سکر پٹ ٹیکھی کولا گوکرنے سے پہلے دورائیل کا جائزہ لینا چا ہے ہوں۔


www.	Texture Fill			?l×
	Texture library:	Style Name: Leopard		
	Samples 9 → +	- Landscape #	2296	la l
	Lexture list	Softness %:	65	a ¦
دا ت کام	Disco Nightmare Eruption	≛ Cloud %:	30	
	Interlerence	Ll Cloud #.	9898 🚕	ã.
www.p	Leopard Web Alexander	Cloud softness %	50 🚢	•
	Lightning	■ Brightness ±%:	10	•
	7 9	Lower water:	1000 ·	9
		Upper water:	nem -	•
9	(33)	Lower land:	•	8
vww.r	-	Upper land:		•
:ا ت کاه		Lower vegetation:	1500 ×	
	Preyiew	Upper vegetation:	8122 ÷	8
	Options	DK Cancel	<u>H</u> e	p

انٹرا یکٹومیش ٹول

آپ انٹرا کیٹومیش (Mesh) ٹول (شکل 10.35) کی مدد ہے آبجیکش میں شیڈنگ شامل کرسکتے ہیں۔انٹرا کیٹومیش ٹول سلیکٹ کے ہوئے آبجیکٹ کے اوپرایک گرڈ لاکوکرنے کے ذریعہ کام کرتا ہے۔اس گرڈ میں جہاں افقی اور عمودی لائیں ایک دوسرے وقطع کرتی ہیں وہاں نو ڈ زہوتے ہیں جن میں Bhape ٹول کی مدد سے ترمیم کی جاسکتی ہے۔

کرتی ہیں وہاں نو ڈ زہوتے ہیں جن میں عصلے ہیں۔اس کا طریقہ رہے:

1- Interactive Fill فلائی آؤٹ میں سے (ٹول بائس میں شکل 10.36) انٹرا یکٹومیٹش ٹول سلیکٹ کریں یا M کی دہائیں۔



سنڌي ڏاٽ کام 🤇

شكل 10.36 نول باكس مين انترا يكثومين نول و يواسخت كيا كيا كيا ي

عرب ایک میش از این استفاده داند کام از ایک میش (www.pakstudy.com)

(www.pakstudy.com)

(www.pakstudy.com)

(www.pakstudy.com)


(www.pakstudy.com)

شکل 10.37سلیکٹڈ آبجیکٹ کے اوپرایک گرڈنظرآ رہاہے۔

3۔ اگر چاہیں تو پر اپر ٹی بار میں Grid Size شیکسٹ باکسز میں نمبرٹائپ کرکے کالموں اور ایا rows کی تعداد تبدیل کرلیں۔


4- رنگ دینے کے لیے مندرجہ ذیل میں سے ایک طریقہ اپنا کیں:

ایک نیخ (Patch) سلیکٹ کریں اور اس کے بعد کلر پیلیٹ میں کسی رنگ کو کلک کریں۔ رنگ اس میں فل ہو جاتا اور باہر والے Patches میں بھی مدھم ہوتا دکھائی دیتا ہے (شکل 10.38)۔




شکل Patch-----10.38 پرایک رنگ لاگوکیا گیاہے۔

ایک نوڈ سلیکٹ کرنے کے بعد کلر پیلیٹ میں ایک رنگ کلک کریں۔ نوڈ کے نیچے والا ابریافِل ہوکرشکل 10.39 جیسا دکھائی دیتا ہے۔




شکل10.39اب میش کودیا گیارنگ زیادہ بہتر معلوم ہور ہاہے۔

▲ انٹرا یکٹومیٹ ٹول استعال کر کے ایک نوڈ یا Patch سلیکٹ کریں۔ Ctrl کی د بائے رکھیں اور مرضی کے رنگ کو کلک کریں۔ ہر کلک کے ساتھ رنگ گہرا ہوتا جائے گا (شکل 10.40)۔ ساتھ رنگ گہرا ہوتا جائے گا (شکل 10.40)۔



شکل 10.40-..... Ctrl+Click کے ذریعیدرنگ کوبتدریج محمرا کیا جاسکتا ہے۔

کہ بیساگرکوئی دیا گیا ایفیکیٹ پہندنہ آئے تو Ctrl+Z دہا کراہے منسوخ کیا جاسکتا ہے یا چرآپ پراپرٹی ہار پر Undo بٹن بھی کلک کرسکتے ہیں۔
جاسکتا ہے یا پھرآپ پراپرٹی ہار پر Undo بٹن بھی کلک کرسکتے ہیں۔
کہ مارکوئی سلیکشن کے ذریعہ بیک وقت متعدد نو ڈ زسلیکٹ کرنا بھی ممکن ہے۔
کہ ہے میش کے نو ڈ ز کی شکل میں ترمیم کر کے شیڈ ز میں تبدیلی لانے کے قابل ہیں (شکل 10.41)۔



شکل 10.41 نوڈز کی پوزیشن تبدیل کر کے آپ کچھ دلچسپ تاثرات پیدا کر سکتے ہیں۔

سبق 11

فيكسث بركام كرنا

اس سبق میں آپ ٹیکسٹ کو مختلف آرٹسٹک انداز دینا فونٹس اور سائز تبدیل کرنا کرنا لائن سپیسنگ سیٹ کرنا ڈاکومنٹ میں ٹیکسٹ امپورٹ کرنا وغیرہ سیکھیں گے۔ آپ کو ان پیج 2000 سے اردو ٹیکسٹ کورل ڈرا میں لانے کے متعلق بھی بتایا جائے گا۔

کام)

(www._F

تصاور ہزاروں الفاظ کالغم البدل تو ہوسکتی ہیں 'لیکن بھی بھی آپ کوکوئی پیغام پہچانے کے لیے الفاظ ہی کا سہارالینا پڑتا ہے۔مثلاً بروشرز اور پبلشرز میں ٹیکسٹ لاز ما شامل کرنا پڑےگا۔ پڑےگا۔

كورل ۋرامين ئىكست دوشم كاہے:

◄ آرٹسٹک شیکسٹ ییموما ایک لائن پرمشمل شیکسٹ کے لیے استعمال ہوتا
 (www.pakstudy.com)
 ہوتا

﴿ پیراگراف نیکسٹ ۔۔۔۔۔ بیٹیکسٹ پیراگرافس کی صورت بیں ہوتا ہے' مثلاً کسی
پراڈ کٹ کا تعارف۔۔
براڈ کٹ کا تعارف۔۔

یا در ہے کہ کورل ڈرا 11 ہرشم کے ٹیکسٹ کوآ بجیکٹ کے طور پر لیتا ہے۔

کورل ڈ را فونٹس

کورل ڈرا ڈسک 1 (فونٹس فولڈر) اور ڈسک 2 (extra) فونٹس فولڈر) ہیں بہت

ہے فونٹس موجود ہیں جوآپ استعال کر سکتے ہیں۔ نے فونٹ دیکھنے اور انہیں اپنے لی س

پر لوڈ کرنے کے لیے Bitstream Font Navigation پروگرام استعال کیا جاسکتا

ہے۔ تاہم یا در ہے کہ ونڈ وزیادہ سے زیادہ 5000 فونٹس کو ہی سنجا لئے کے قابل ہے۔ زیادہ

فونٹ انسٹال کرنے کی صورت میں آپ کا کمپیوٹر سٹارٹ ہونے ہیں وقت لے گا۔

ان بيخ 2000 اوركورل ڈرا 11

آ مے چلنے سے پہلے ہم آپ کوان پہنج اور کورل ڈرا 11 میں ایک ساتھ کام کرنے کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ کورل ڈرا اردوالفاظ کو بھی بطور آ بجیکٹ لیتا ہے۔ پنچے بتائے مسے طریقے کے مطابق جب آپ ان پنچ میں (فیکسٹ ہاکس کے اندر) لکھے ہوئے فیکسٹ کوکا پی اور پھر کورل ڈرا میں پیسٹ کرتے ہیں تو اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے سائز تگ بینڈل کی مدد سے اس کا سائز چھوٹا کریں اور پھر Ctrl+Q دبا کرا سے ان کام) کے صورت دے دیں۔ اب آپ Bhape ٹول کی مدد سے الفاظ کی صورت میں ، سیسی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہی طریقے ورکار ہوں مے جن کی آگے وضاحت کی گئ سیسی سند یلی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہی طریقے ورکار ہوں مے جن کی آگے وضاحت کی گئ سیسی ان بنج میں کھی ہوا فیاں تری جو فی اور پیٹ کرنے کے لیے : استقادی ڈاٹ کام)
ان بنج میں لکھا ہوا فیکسٹ کورل ڈرا میں لانے اور پیٹ کرنے کے لیے : کے استقادی ڈاٹ کام)
(www.pakstudy.com)

2- اب کورل ڈرالا کچ کریں۔

3- ان بنج میں نیکسٹ باکس یا ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کی مدد سے ایک سرخی بنا کیں اور ٹیکسٹ انٹرکریں۔ (www.pakstudy.com)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

- 4- فیکسٹ ممل طور پر انٹر کر لینے کے بعد تیر والا ٹول سلیکٹ کریں اور فیکسٹ
 باکس کوسلیکٹ کریں۔
 - 5- اس شیسٹ باکس کو Copy کمانڈ کے ذریعہ کلپ بورڈ پر کا بی کریں۔
- 6- اب کورل ڈرامیں آئیں اور کائی کیے ہوئے ٹیکسٹ باکس کو یہاں پیپٹ کردیں۔
- 7- حروف یاسائز چھوٹا کرنے کے بعد Arrange مینومیں سے Ungroup سلیکٹ کریں تا کہ ہرحرف کوالگ الگ دوبارہ سیٹ کرناممکن ہو۔
- 8- مجھی بھی نیکسٹ باکس ایک فریم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے (جب آپ اسے کورل ڈرامیں پییٹ کرتے ہیں)۔ اُن گروپ کرنے کے بعد آپ فریم کوسلیکٹ کر کے فالتوفریم ڈیلیٹ کرسکتے ہیں۔
- 9- ابسارے ٹیکسٹ کوسلیکٹ کریں اور Arrange مینومیں سے Combine سے Arrange سلیکٹ کریں اور عالی کے دوہ سلیکٹ کرلیں۔آپ نے اخبارات کی سرخیاں تولاز ما دیکھی ہول گی۔وہ کورل ڈرااوران پیچ کے استعال ہے،ی بنائی جاتی ہیں۔

(پاک استدی دات کام) (www.pakstudy.com)

ڈ اکومنٹ میں ٹیکسٹ شامل کرنا

اس سیشن میں وضاحت کی گئی ہے کہ ایک کورل ڈرا ڈاکومنٹ میں آرٹسفک اور پیراگراف فیکسٹ کی ایک فتم کو دوسری میں تبدیل پیراگراف فیکسٹ کی ایک فتم کو دوسری میں تبدیل کرنے اور نے اور اسے ایڈٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔

(سرے اور اسے ایڈٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

ڈاکومنٹ میں آرٹسفک فیکسٹ شامل کرنے کے لیے:

1- Text ٹول (شکل 11.1) سلیکٹ کریں یا F8 دبا نیں۔ پوائنٹر جمع کے نشان کی صورت اختیار کرلے گاجس کے پنچے حرف A منسلک ہوگا۔



شکل 11.1 ٹول پاکس میں Text ٹول کو پوائنٹ کیا گیاہے۔

2- اس جگه پر کلک کریں جہال سے فیکسٹ کا آغاز کنا ہے۔ وہال ایک ٹمٹماتی موئی لائن (انسرشن ہوائٹ) ظاہر ہوگی۔

209

3- اب عيكست ائت كردير

4- ٹائینگ ممل کر لینے کے ایک دو نیجے بعد شیسٹ آ بجیکٹ کے گرد ہینڈلز ظاہر ہوتے ہیں جب آپ شیسٹ کوان چھے سے کورل ڈرایش پیسٹ کریں تو تب بھی وہ سلیکٹ کیا ہوا ہوگا (دیکھیں شکل 11.2)۔

Sample text

شکل11.2 بیاردواورانگلش مین آرانظک فیکسٹ کی ایک مثال ہے۔

پیراگراف نیکسٹ شامل کرنے کے لیے اِن برایات رقمل کریں: (پاک استڈی ڈاٹ کام)

Text -1 تول سلیکٹ کریں (شکل 11.1) یا F8 کی دیا تیں۔ www.pakstudy.cc)

2- ڈریگ کرنے کے ذریعے مطلوبہ جگہ پرایک ٹیکسٹ فریم بنالیں (شکل 11.3)۔

(پاک استدی ڈاپ کام)

(www.pakstudy.com)

شکل 11.3.... نیکسٹ ٹول سے کلک اورڈریگ کر کے ایک ہائس بنایا نمیا ہے۔

ماؤس بٹن کوچھوڑنے پرفریم کے اندر اِنسرشن پوائٹ نظر آتا ہے۔ باکس حاوس بٹن کوچھوڑنے پرفریم کے اندر اِنسرشن پوائٹ نظر آتا ہے۔ باکس چاروں کونوں اور دائیں بائیں طرف 6 بینڈلز جبکہ اوپر اور ینچے دو شیسٹ بینڈلز بھی ظاہر ہوں گے۔ 3- شیسٹ ٹائی کریں (شکل 11.4)۔

"Why, in my day," said grandpa, "we didn't have school busses. We walked to school through 20 miles of snow."

شکل 11.4اب نیکسٹ باکس ایک چھوٹے سے درڈ پر وگرام کی طرح کام کرتا ہے۔

rectangle ٹولسلیکٹ کریں۔ ڈیش والی Pick ہے۔ تبدیل ہوکر پیراگراف شیکٹ فریم کی شکل اختیار کرلیتی ہے۔ آرٹ فک شیکٹ کو پیراگراف شیکٹ میں تبدیل کرنے کے لیے اسے Pick ٹول کی مدد سے سلیکٹ کریں اور Text مینویس سے Convert to Paragrah Text مینویس سے Convert to Paragrah کول کا سلیکٹ کریں یا 8 کا اے سے وہ آرٹ فک شیکٹ میں تبدیل ہوجائےگا۔

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)


(www.pakstudy.com)

فيكسث كوايثرث كرنا

خیست ٹول کی مدد سے شیسٹ بلاک کوکلک کریں اور پھرایڈٹ کردیں۔

(www.pakstudy.com)


♦ Pick ٹول کے ساتھ شیکسٹ آبجیکٹ کوسلیکٹ کرائے تے بعد Text ٹول کے ساتھ شیکسٹ آبجیکٹ کوسلیکٹ کرائے تے بعد Text ویٹر ویس Edit Text ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوجائے گا (شکل 11.5)۔ ویٹر ویس شیکسٹ ایڈٹ کریں اور OK کلک کردیں۔



شکل 11.5 اید ثنیکسٹ ڈائیلاگ بائس عموماً زیادہ مقدار میں ٹیکسٹ ایڈٹ کرنے کے استعال ہوتا ہے۔

Words can be funhi

شکل 11.6 میں رائیٹ کلک مینو کے ذریعہ غلط سپیلنگ درست کرنے کی مثال ٹیٹے کام)



^شىكىسەكى فارمىتىنگ

فیکسٹ شامل کرنے پرکورل ڈرا 24 پوائٹ میں کسی جسٹیفیکیشن کے بغیراور 100

فیصد لائن سپینگ والا ایک ڈیفالٹ فونٹ (AvantGrade) استعال کرتا ہے۔آپ پراپرٹی بار پر سیٹنگز کرنے یا فونٹ ڈائیلاگ باکس اوپن کرنے کے ذریعہ ان میں کوئی بھی ایٹری بیوٹ تبدیل کرسکتے ہیں۔ کیریکٹرفارمیٹنگ:

کیریکٹر فارمیٹنگ ہے مراد کوئی بھی الی فارمیٹنگ ہے جو ہر کیریکٹر پر لا گوہو مثلاً فونٹ 'سٹائل سائز۔ کسی شیسٹ آ بجیکٹ کونیا فونٹ دینے کے لیے:

Pick 1

2- مندرجه ویل ش سے ایک کام کریں:


▲ پراپرٹی بار پرFont List میں (شکل 11.7) سے ایک فونٹ منتخب کریں۔



شکل 11.7اس فہرست ہیں سب سے اوپر وہ فونٹ ہوئے ہیں جوآپ نے پی تھے گرصہ پہلے استعمال کیے ہوں۔

Format Text ' دہا تیں یا Format Text سلیکٹ کریں ' Ctrl+T دہا تیں یا پراپرٹی بار پر Format Text آئیکن کلک کریں۔شکل

11.8 میں دکھایا گیا ڈائیلاگ بائس ظاہر ہوگا۔ Character فیب پر Font ڈراپ ڈاؤن نسٹ میں سے آبک فونٹ منتخب اور OK کلک کریں۔ یا در ہے کہ فیکسٹ باکس کے ہر حرف اور لفظ کا فونٹ تبدیل ہوجائے گا۔



شكل11.8 فارميث شكِست ۋائيلاگ باكن مين نونث كاشائل 'سائز وغيره سيث كياجا تا ہے۔

(پاک استفای ڈاٹ ڈام) ایک ٹیکسٹ آبجیکٹ کافونٹ سائز تبدیل کرنے کے لیے (www.pakstudy.con)

- Pick ٹول کے ساتھ شکیسٹ آ بجیکٹ کوسلیک کی ۔

2- ابمندرجرفيل ش سايك كام كرين:

پراپرٹی بار (شکل 11.7) پر Font Size List بار شیل ایک سائز سلیکٹ یا ٹائپ کریں۔ٹائپ کے لیے ڈیفالٹ سائز بوائنٹ میں ہوتا ہے۔ یادر ہے کہ 72 پوائنٹ میں ٹائپ کیے گئے حروف ایک ایک ایک اوٹیے ہوں گے۔

Format Text 'Text ما سلیک کریں ' Ctri+T' دیا کیں یا Format Text کیا۔ کریں۔ شکل 11.8 کی بار پر 11.8 Format Text آ تیکن کلک کریں۔ شکل 11.8 میں دکھایا گیا ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا۔ Character شیب پر Font Size ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں ایک سائز منتخب یا ٹائپ کریے۔ کے بعد OK کلک کردیں۔

کہ بڑی ۔۔۔۔۔ آرٹیک یا پیراگراف ٹیکسٹ کا سائز تبدیل کرنے کا ایک اور طریقہ

Pick

Pick

اللہ کی مدو سے ٹیکسٹ آ بجیکٹ کوسلیکٹ کرنا (آرٹیک ٹیکسٹ کے معالم

میں) اور سائز تگ بینڈل کو ڈریگ کرنا ہے۔ اگر آپ پیراگراف ٹیکسٹ کی ری

سائز تگ کررہے ہیں تو Alt کی دیا کی اور کارز ہینڈل ڈریگ کریں۔ Alt کی

دیائے بغیر ڈریگ کرنے سے آپ صرف ٹیکسٹ باکس کا سائز اور Flow کا تبدیل

کریں گے نہ کہ ٹیکسٹ کا سائز۔

کہ نیکسٹ کورنگ بھی دیا جاسکتا ہے۔سلیکٹڈ ٹیکسٹ کورنگ دینے کے لیے کس بھی کلر میلیٹ ٹیکسٹ کورنگ دینے کے لیے کس بھی کلر میلیٹ کی سیٹ کی سے ٹیکسٹ کی اور کارنگ سیٹ ہوگا۔

انفرادی حروف یا الفاظ کی فارمیٹنگ تبدیل کرنے کے لیے:

1- Text ثول سليك كرين _

2- جس فيكست كوفارميث كرتاح المين السيكث (باكى لاييك) كري (شكل 11.9)_

"Why, in my day," said grandpa, "we diele't have school busses We walked to school through 20 miles of snow."

شکل 11.9 بخصوص کیر میکٹرزیعنی حروف یا الفاظ فارمیث کرنے کے لیے فارمیٹنگ لا کو کریا ضروری ہے۔ کریا خیکسٹ کوسلیکٹ کریا ضروری ہے۔

پيرا گراف فارميثنگ


کسی بھی الی فارمیٹنگ کو پیراگراف فارمیٹنگ کہتے ہیں جوایک پورے پیراگراف کو متاثر کرے مثلاً الائمنٹ انڈنٹس وغیرہ۔اگر چہ پیراگراف فارمیٹنگ کو پیراگراف ٹیکسٹ پر بھی کیا جاسکتا ہے۔
پرلاگوکرنا قابل فہم ہے کیکن اس کا اطلاق آرٹسٹک ٹیکسٹ پر بھی کیا جاسکتا ہے۔
پیراگراف الائمنٹ میں تبدیلی کے لیے:

1- کسی کمل فیکسٹ آ بجیکٹ کی الائمنٹ سیٹ کرنے کے لیے اس آ بجیکٹ کو Pick

۔ سلیکٹٹر پیرا گرافس کے لیے الائمنٹ سیٹ کرنی ہوتو اِنسرشن پوائٹ کوشیکسٹ بلاک سے اندر رکھیں۔


2- اب مندرجه ذیل میں سے ایک طریقد اختیار کریں:

 پراپرٹی بار پرافقی لائمنٹ آئیکن کلک کریں اور ظاہر ہونے والے میتو میں ہے (شکل 11.10) ایک الائمنٹ سلیکٹ کرلیں۔



سلیکٹ کریں ' Ctrl+T دیا کیں یا ،Format Text ▲
(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

براير في بارير فارميث شيكست آميين كلك لردي (عن 11.11)-پیراگراف شیب کوسامنے لائیں اور Alignment ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے ایک الائمنٹ منتخب کر کے OK کلک کردیں۔ سلیکٹڈ شيب پرتنديلي لا گوہوجاتی ہے (شکل 11.12)۔



شكل 11.11 فارميث فيكست كي Paragrah شيب يرالائتنت كي آپشز _

(پاک استُنْ ناد کام)

(Seller assumes all 11) responsibilities for listing this item.

Seller assumes all Seller assumes all listing this item. listing this item.

responsibilities for responsibilities for

Seller, assumes all Seller assumes all فَرِينُ لِلـ _responsibilities for responsibilities for _ فَرِينُ لِلْ _responsibilities for responsibilities for _ فرين فل ____ العلم ال

فكل11.12 پيراكراف كيمونون يرفغلف الأنفنث آپشز لا كوكي تي بير-

☆ بیراگراف سلیکٹ کرتے وقت سارے کے بیراگراف کرتے ہوئے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے ہوئے کرتے ہوئے ک سارے پیراگراف کو ہی سلیکٹ کرنا لازی نہیں۔ بس اِسْر فن بواعث کو اس **پیراگراف میں رکھ دینا ہی کافی ہوگا۔ایک سے زیاوہ پیراگرافس کو بیک وفت فارمیٹ** کرنا ہوتو ہر پیرا گراف کا کچھ حصہ بھی سلیکٹ کیا جاسکتا ہے۔

الفاظ اورلائنوں كا درمياني فاصله:

حروف کی درمیانی سپیس کو kerning کہتے ہیں ' جبکہ لاسنوں کا درمیانی فاصلہ leading کہتے ہیں ' جبکہ لاسنوں کا درمیانی فاصلہ دونوں کہلاتا ہے۔ یہ پبلشنگ میں استعال ہونے والی عام اصطلاحات ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں ترمیم کرنے کے ٹی طریقے ہیں۔ کلک اور ڈریگ کے ڈریچہ تمام حروف کے درمیان برابر پیس دینی ہوتو:

1- آبجیکٹ کو Shape ٹول کے ساتھ سلیکٹ کریں (شکل 11.13)۔ آبجیکٹ کے Shape ٹول کے ساتھ سلیکٹ کریں (شکل 11.13)۔ آبجیکٹ کے کے نے پلے بائیں کونے اور نچلے دائیں کونے میں دو تیرظا ہر ہوں گے۔ شکل 11.13 سے دونے کا درمیانی قاصلہ Mords can be fun سیٹ کرنے کے لیے دائیں کونے والا تیرکلک اورڈریک کریں۔

2- خطنے دائیں کونے والا تیر کلک اور دائیں یا بائیں جانب ڈریگ کر کے سیس بوھائیں یا گھٹائیں۔

فارمیٹ ٹیکسٹ ڈائیلاگ ہاکس کے ذریعے حروف کے درمیان برابر پیس کر دستے کے لیے ایم کام) (www.pakuugy.com) 1- Pick کول کی مددسے ٹیکسٹ آنجیکٹ سلیکٹ کریں۔

Format Text Text -2 سلیکٹ کریں *Ctrl+T دبائیں یا پراپرٹی بار پر فارمیٹ ٹیکسٹ آئیکن کلک کرویں۔ (پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

Paragrah -3شيب كلك كرين (شكل 11.14) _

opiodopic)	Spacing —	
Codescenting	Character:	7.2898 📜 %
N 60 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Word: 🚓	8.2898 🚑 %
	Language:	0.0 🕌 %

شکل 11.14 کیر میکش نیکسٹ باکس میں فیصد انٹری کی ہے۔ Character نيلست بالس مين ايك يصد ثانب ياسليك لرير_ 5- OK کلک کریں۔

کم فیر فارمیٹ شیسٹ ڈائیلاگ باکس کی Paragraph شیب پرالفاظ کی درمیانی سپیس بھی سیٹ کی جاستی ہے۔اس کام کے لیے Word شیکسٹ ہاکس میں فيصد ثائب ماسليكث كرنا موكى _

سليكند شيكست كو Kern كرنا:

سى تىكىت بلاك كاندراس ئىكىت كوسلىك كرين جس كے حروف كو قريب قريب لاتاب(شكل 11.15)-

"Why, in my day," said grandpa, "we didn't have school

busses. We. (www walked to school through 20 miles of snow."

شکل 11.15.... آپ سی بھی لفظ کوسلیکٹ کرکے = اس کے حروف کا درمیانی فاصلہ کم کریکتے ہیں۔

السندى • ، كام)

(www.paketudy.com) 2- Ctrl+T دباکریا پراپرٹی بار پر Format Text آئیکن کلک کر کے فارمیٹ ٹیکسٹ ڈائیلاگ ہائس اوین کریں۔

Character -3 شيب ير Range Kerning شيست ياكس مين فيصدانثر (www.pakstudy.com) كرين (عكل 11.16) -(یاک استڈی ڈاٹ کام) Range kerning: 1-20 📥 % 🐔 🗫 ce

شکل 11.16....سلیکٹڈ لفظ کی Kerning کم کرنے کے لیے فیصدا نٹر کی گئی ہے۔

تبدیلیاں کرنے کے دوران ہی آپ کوسلیکٹڈ ٹیکسٹ میں اثرات نظر آنے لگیس سے (شکل 11.17)۔

4 کلک کرے ڈائیلاگ باکس بند کردیں۔

"Why, in my day," said grandpa, "we didn't have school busses. We walked to school through 20 miles of snow."

شکل 11.17اب ٹیکسٹ بلاک میں ہے غیرموز وں ہریک غائب ہوئی ہے۔

عكست تجيك ك ليايدتك سيت كرنا:

1- اگر شیکسٹ آبجیکٹ آرٹسفک ہے تو اسے Shape ٹول کے ساتھ سلیکٹ کریں۔اگریہ پیراگراف شیکسٹ ہے تو کسی بھی ٹول کی مدد سے سلیکٹ کیا جاسکتا ہے۔

شیسٹ کی ٹائپ ہی کی بنیاد پر ڈاؤن امرو نچلے بائیں کونے (شکل 11.13) یانچلے دائیں کونے (شکل 11.18) پر ہوگا۔

Of new

كلك الارزاء أيك أري

شکل 11.18 شیکسٹ بلاک کی لیڈنگ تبدیل کرنے کے لیے اوپر یانیچ کوڈریگ کریں۔ 2- ڈاؤن ایروکوکلک اورڈریگ کرتے جائیں۔(نیچے کی جانب ڈریگ کرنے
سے پیس بڑھے گی اوراو پر کی جانب ڈریگ کرنے سے کم ہوگی)۔
فارمیٹ فیکسٹ ڈائیلاگ باکس کی مدد سے لیڈنگ سیٹ کرنے کے لیے:

- 1- فیکسٹ آ بجیکٹ کو Pick ٹول کے ساتھ سلیکٹ کریں۔
- 2- Ctrl+T وباكرفارميث شيكست دُائيلاگ باكس او پن كرير-
- 3- اس ڈائیلاگ باکس کی Paragraph ٹیب پر Line شیسٹ باکس بیش نمبر انٹرکریں (شکل 11.19)۔

آپ لائن سپیسٹک کوفیصد یا مخصوص پوائنٹس کے کھاظ سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ 4۔ OK کلک کردیں۔

Before paragraph: 86.95 ئو of Char height الشكام).

(www.: After paragraph: 86.95 ئو % of Char height

Line: 100.0 ئو % of Char height

شکل 11.19 لائن سپینگ (لیڈنگ) سیٹ کرنے کے لیے یہاں ویلیوا نٹرکز بڑا ہے کام) سپر کاروں میں میں الیڈنگ کی سیٹ کرنے کے لیے یہاں ویلیوا نٹرکز بڑا ہے کام)

شيكسٹ امپورٹ كرنا·

اگرآپ نے بروشریا نیوز لیٹر کے لیے نیکسٹ پہلے ہی کسی ورڈ پراسینگ پروگرام میں ٹائپ کر کے سیوکر رکھا ہے تو اسے کورل ڈراپراجیکٹ میں نئے سرائے سنے ٹائپ کرئے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اسے پیراگراف فیکسٹ کے طور پرامپورٹ کرسکتے اوراس میں تبدیلیاں بھی کرسکتے ہیں۔اس کا طریقہ ذیل میں بتایا گیا ہے:

- 1- Import'File سلیکٹ کریں یا ۱+Ctrl دہائیں۔Import ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوجائےگا۔
 - 2- متعلقه فولدُرتك جائين اورفائل كانام سليك كرير_
- 3- Import بنن کلک کریں۔اگر فائل میں فارمیٹ کیا ہوا ٹیکسٹ موجود ہے تو Importing/Pasting Text ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا (شکل 11.20)۔

Maintain Fonts and Formatting	
Maintain Formatting Only	
Discard Forits and Formating	 9
Don't show this warning again	

شکل 11.20 بیڈائیلاگ باکس اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب آپ فارمیٹ کیا ہوائیکسٹ امپورٹ کرتے ہیں۔ میں۔ آپ تمام فارمیٹنگ کو جو س کا تو س رکھ سکتے ہیں لیکن ڈیفالٹ کورل ڈرافونٹ ہی استعمال کرتا ہوگا۔ سیس۔ آپ تمام فارمیٹنگ کو جو س کا تو س رکھ سکتے ہیں لیکن ڈیفالٹ کورل ڈرافونٹ ہی استعمال کرتا ہوگا۔

4- فارمیٹنگ آپٹن سلیکٹ کرنے کے لیے اس کا ریڈیوبٹن اور پھر OK کلک کریں۔ایک خصوصی کرسر ظاہر ہوتا ہے (شکل 11.21)۔ (مال استذی ڈاپنے کام

(پالـاستقى قادكام

(www.com)
autobiography add on.doc

شکل11.21 بیکرسرنشاند بی کرتا ہے کہ کورل ڈرااس نام کے ڈاکومنٹ کوامپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔

5- اب بیج پرمطلوبہ جگہ کو کلک کریں۔ ڈاکومنٹ کا سارا ٹیکسٹ ایک ہی ہڑے سے ٹیکسٹ فریم (شکل 11.22) میں ظاہر ہوگا۔ آب آپ اس پر کام ww پاد سس مار کام کام) none

rolly on application for some in the solding state

dia

Due typicity contains it is manifered field. There come is from the termine part in electrical and no us reconnection and will lightly require to you to tend a large levelled. This wholly:

There a court stands is expensive on most organish make to hade the Units recompage at and postedized as well. Both of the expensive at the field of two is and translated at the test of most translated and compaint me as the 1991 as a part true july. I have a few translated and compaint me as then 19 have in (a to 19 1 1000 pages) then Deglish, Madi and Courtellish to Delit A little from the last at the half with this version and translated with this version to the second substant translated and translated and translated and the second substant translated and translated

I found that you copy killings are greater such his force well paying Distribully My constraints with a will show you that Harry I your expensions of weaking an

The years up 11sthy obtained because of bed tracks and south writing positions and enganement flow I am nyong to join stageth, with the hope that he t the things will be better than below.

Fage 2

Mariana para da ang magana

ka edi 1 and Baratani Nora Nazi va Lampani Norma Mermilahenyi Masa Danbang Barani di jalapan di pada 1866 Addio 1902 Nasi d

Jan. of Consider Ser.

شکل11.22 سیلیس کیے گئے ٹیکسٹ کی ایک مثال ہے۔

کہ بیٹ کرنے سے اور میٹ کے ہوئے شیسٹ کو پیبٹ کرنے پرشکل 11.20 میں دکھایا گیا ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوتا ہے۔ گیا ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوتا ہے۔ کہ سساگر آپ Text ٹول کوسلیکٹ کے بغیر انسرشن پوائنٹ کوسیٹ کر کے شیسٹ کر سے شیسٹ کریں تو اور یجنل فونٹس اور فارمیٹنگ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور نہ ہی پیسٹ کریں تو اور یجنل فونٹس اور فارمیٹنگ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور نہ ہی اس طاہر ہوگا۔

فىكىسەكى <u>ل</u>ے آؤٹ

کورل ڈرا 11 میں متعدد ایسے فیچرز بھی شامل کیے گئے ہیں جوعموماً بیچ لے آؤٹ پروگرامز میں ملتے ہیں۔ آپ ایک سے زائد لنگ کیے ہوئے ٹیکسٹ فریمز بناسکتے ہیں تاکہ کی مسٹ ایک کے بعددوسر نے فریم میں جاری رہے۔ ٹیکسٹ کا اضافہ یا کمی کرنے پر ٹیکسٹ خود بخو دا فیر جسٹ ہوجا تا ہے۔ یہ فیچرعموماً کئی کالموں پر شمتل نیوز لیٹرز وغیرہ کی لے آؤٹ

بنانے میں کام آتا ہے۔ آپ نیکسٹ کوکی پاتھ پہمی چلاسکتے ہیں۔ آ یے تجربہ کرکے دیکھتے ہیں۔ پیراگراف نیکسٹ فریم کے درمیان نیکسٹ کو چلانا:

- ایراگراف شیسٹ ٹائپ کریں یا ایک شیسٹ فائل امپورٹ کرلیں۔
 - 2- پیراگراف ٹیکسٹ آ بجیکٹ کوسلیکٹ کریں۔
- 3- فیکسٹ آ بجیکٹ کی شکل میں کوئی تبدیلی کرنے پراگرسارا فیکسٹ نظرنہ آئے تو فیکسٹ کا نیچے والا بینڈل فیکسٹ flow ثیب کے طور پر نظر آنے لگتا ہے (شکل 11.23)۔

This is a test, Isn't it nice that we can make text flow

شکل11.23موجودہ فیکسٹ فریم کوایک نے فریم کے ساتھ لنگ کرنے کے لیے فیکسٹ فلوٹیب کو ڈریگ کرکے نیافریم بنائیں۔

4- نچلائیسٹ بینڈل کلک کریں۔ پوائٹر ایک صفح جیسی صورت اختیار کر اے گا۔ کام ک 5- ماؤس کواس جگہ پر لائیں جہال سے پیرا گراف ٹیکسٹ کو جاری رکھنا چاہتے ہوں۔کلک اورڈریک کرنے سے اضافی ٹیکسٹ نے فریم میں آجائے گا۔ ماؤس بٹن کوچھوڑنے پرٹیکسٹ دونوں فریمز میں نظر آئے گا (شکل 11.24)۔ عداد کام)

(www.pakstudy.com)

This is a test. Isn't it nice that we can make text flow

الك ك نشاندىي www.pakstudy.com)

اماء from onel text frame into another شکل11.24 پہلے فریم کا اضافی شکسٹ دوسر بے فریم میں منتقل ہو گیا ہے۔ کی فائل کوامپورٹ نیس کرسکتے۔ کہ مختلف پیجز پر فریمز میں بھی پیرا گراف نیکسٹ کا بہاؤ جاری رکھنا ممکن ہے۔ کہ نیکسٹ فریمز کولنک کرنے کا ایک اور طریقہ انہیں مارکوئی سلیکٹ کرنا اور Text ' Link سلیکٹ کرنا ہے۔


کے ۔۔۔۔۔آپ سلیکٹ کیے ہوئے فریمز کے درمیان لنگ تو ڑبھی سکتے ہیں۔اس طرح انہیں الگ الگ ایڈٹ کرناممکن ہوجا تا ہے۔دویا زائد لنگ کیے ہوئے ٹیکسٹ فریمز کو مارکوئی سلیکٹ کریں اور پھر Unlink 'Text سلیکٹ کرلیں۔

ايْدوانسْدْشْكِسْتْ فْلُو:

کورل ڈرا 11 میں آپ نیکسٹ کو تھن ایک ہے دوسر نے فریم میں جاری رکھنے تک ہی محدود نہیں۔ آپ پیراگراف نیکسٹ کو ایک کلوزڈ آ بجیکٹ (مثلاً دائرہ) میں flow دینے ' محدود نہیں۔ آپ پیراگراف نیکسٹ کو ایک کلوزڈ آ بجیکٹ (مثلاً دائرہ) میں wrap around دینے ' کسی او پن آ بجیکٹ کے پاتھ پرفٹ کرنے یا کسی آ بجیکٹ کے گرد wrap around بنانے کے قابل بھی ہیں۔ بنانے کے قابل بھی ہیں۔

ئیکسٹ کوایک اوپن آ بجیکٹ کے ساتھ ساتھ فلود ہے کے لیے: www.pakstudy.co)

- المراف شيكست ثائب كري ياايك شيكست فائل المورث كرليس -
- 2- پیراگراف آبجیکٹ کو Pick ٹول کی مددسے سلیکٹ کریں۔ ۔ استقار ڈانٹ کام
- 3- پیراگراف نیکسٹ فریم کوری سائز کریں تا کہ نیلے جھے میں ٹیکسٹ فلوٹیب w
- 4- نیکسٹ فلوٹیب کوکلک کریں اور پھر پوائٹر کواس کلوزڈ آ بجیکٹ پرلا کیں جس کے اندر ٹیکسٹ آئے گایا وہ اوپن پاتھ جس کے اوپر ٹیکسٹ آئے گا (شکل (www.pakstudy.com) (باک اسٹڈی ڈاٹ کارم)



شکل 11.25.....کرسرکوکلوز ڈیاتھ کے اوپر لایا گیا ے۔ بوائن کا لےرنگ کے موٹے تیری شکل اختیار کریے گا۔

5- كلككرن برفيك في بجيك بالته كم اله ما ته فلوش أجاع كا (شكل 11.26)_ فيكسث كوكسى آبجيكث كروريب اراؤنثر بنانے كے ليے بيطريقه اختياركرين: 1- تسلى كرليس كرآ بجيك كاياته كلوز دي_

2- Properties 'Dockers 'Window سلیکٹ کر کے آبجیکٹ نے کام یرابر شیز کواوین کریں۔

(www.prihatadineem)

This is a perfect


example of التكام)

(www.pakstudy.com)

circular aroument


شکل11.26.....ایک منتخب کیے گئے او پن پاتھ پر فیکسٹ کےفلوکی ایک مثال ۔

3- Tab کی دبا کریا کلک کرے آبجیکٹ کوسلیکٹ کریں (شکل 11.27)_ ريات استدى ڈاڭ كام 🤇



فكل 11.27 آبجيكث كوسليكث كيا كياب-

4- آبجیکٹ پراپرٹیز ڈاکرٹیں سب سے پہلی General ٹیب سلیک کریں (شکل 11.28)۔



شکل11.28..... بجیکٹ پراپرٹیز ڈاکرٹیں آبجیکٹ کے لیے ٹیکسٹ ریپ آپشنزسیٹ کریں۔ wrap پیراگراف شیسٹ اسٹ میں سے ایک ریب سٹائل سلیکٹ کریں اور Text Wrap effect باكس مين ويليوانثركرين (ليعني شيكست آ بجبكث ہے کتنی دورر ہے)۔ فیکسٹ آ بجیکٹ کے گردر ہے ہوجائے گا (شکل 11.29)۔

TAKHLEEQAT PUBLISHERS

Sonto for all ages. Books for all sues. proofs for all ages. Books for all wass. Scots for all ages, Books for all ages. Burelin for all lages. Books for all ages. Books for all ages. Books for all ages. Bunks for all ages, Books for all ages, Books for all ages. Books for all ages. Books for all agent Books for all ages. Roots for all want books for all sages. Books for all ages, Ecoles for all ages, Books for all ages, Books for all ages, Books for all ages, Books for all ages. Books for all agest Books for all agest. Books for all egas Books for all ages. Books for all ages. Books for all ages, Brooks for all ages, Books for all ages. Books for all ages. Books for all ages.

. وهن المستعادة والمستعادة المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة الم Books for all ages? Books for all ages.

(www.gakstulty.com)

ages, Books for all ages, Books for all ages. Sooks for all ages. Books for all ages. Books for all ages. Books for all eiges. Books for all ages. Books for all ages. Books for all ages. Books for all ages. Scoke for all ages. Books for all ages, Books for all ages, Books for all

استدی داند کام) شکل 11.29..... شکیسٹ آپ کی دی ہوئی ویلیوز کےمطابق ہی آ بجیکٹ کے

(www.pakstudy.com)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

سبق 12

فيكسث كخصوصي تاثرات

اس سبق میں آپ کو ٹیکسٹ آبجیکٹس کسی سمت میں skew کرنا شیڈو ٹیکسٹ بنانا آرٹسٹک ٹیکسٹ کو ایک پاتھ میں فٹ کرنا سکھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ bevel اور نیون ٹیکسٹ پر بھی بات کی جائے گی۔

ٹیکسٹ کو skew اور rotate کرنا

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(www.pakr, ty.com) کی آرٹنگ فیکسٹ آ بجیکٹ کو skew کرنے کے لیے آپ اے افقی یا عمودی سمت میں جھکاتے ہیں۔ جبکہ rotate کردگھمایا میں جھکاتے ہیں۔ جبکہ state کردگھمایا جاتا ہے۔ بیدونوں کام کرنے کے دوطریقے ہیں۔

(www.pakstr: 'v.com) ♦ Pick نول کی مدد سے Skewing یاروٹیشن ہینڈل کوڈر بیگ کرنا۔

♦ Free Skew Tool یا Free Rotation ٹول کے ساتھ کلک اور ڈریک کرنا۔

(www.pakstudy.com)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

Pick ثول كااستعال:

جب آپ Pick ٹول کے ساتھ کسی آ بجیکٹ کوڈیل کلک کرتے ہیں تو Pick جب ۔ سے ایس کے ساتھ کسی آ بجیکٹ کوڈیل کلک کرتے ہیں تو ہوتے ہیں۔ ایس الفراف کے درمیان والے تیر ہوتے ہیں۔ بیرچاروں اطراف کے درمیان والے تیر ہوتے ہیں۔ جبکہ کونوں والے چار تیرروٹیشن ہینڈلز ہیں۔ان دونوں کی پیائش درجوں (degrees)

میں ہوتی ہے۔ یک ٹول کے ساتھ ٹیکسٹ کو skew کرنے کے لیے: 1- آرشطک شیکسٹ کو ڈیل کلک کریں۔ skewing اور rotation ہینڈلز (شکل 12.1)نظرآنے لگیں گے۔ سکیوکرنے کے لیے ہینڈل Skew! کیا ہما اللہ شكل 12.1 فيكسث آ بجيكث كوذيل كلك كرنے ير بيندلز وكھائى دے رہے ہيں۔ 2- اگر شیکسٹ کوافقی ست میں skew کرنا ہوتو بالائی یا زیریں skew بینڈل دائيں مايائيں طرف کوڈريگ کريں (شکل 12.2)۔ یں ار سٹھ درات کام) علام کا کر اسٹھ در دات کام) علیہ در اسٹھ در دات کام) علیہ در اسٹی ما یا سی والے در اسٹی ما یا سی والے skew بینڈل کواوپر یا نیچے کی طرف ڈریگ کریں (شکل 12.3)۔ ڈریگ کرنے پرحروف کی ایک نیلی آؤٹ لائن ڈسلے کی جاتی ہے۔ (www.pakstudy.cor Skew شکل 12.2 بالائی skew بینڈل ڈریگ کرے ٹیکسٹ کوسکیوکیا گیاہے۔ www.pe) (یاک استذی ڈاٹ کے Skew ك أيمواط ں 12.3.....دائیں ہینڈل کواویر کی طرف ڈریگ کرنے سے ٹیکسٹ کی صورت ہیہ و جائے گی۔

3- ماؤس بثن ریلیز کرنے پر skewing کاعمل کمل ہوجائے گا۔ شكست كومركزى نقطے كے كرد تھمانے كے ليے:

1- آر شعک شیسٹ کو ڈیل کلک کریں۔ skewing اور روٹیشن ہینڈلز (شکل 12.4) ظاہر ہوجا کیں سے شکیٹ آ بجیکٹ کے وسط میں نقطے والا ایک دائرہ وہ مرکز ہے جس کے گرد شیکسٹ گھو ہے گا۔

'Rotate کنا ہوا طیک

شکل 12.4 آرٹسوک آ بجیکٹ کے روٹیشن ہینڈلز اور مرکز دکھائی دے رہے ہیں۔

2- تستحسى رونميشن بينڈل کوکلاک دائز بياا ينٹي کلاک دائز سمت ميں ڈريگ کريں۔ ڈریک کرنے برحروف کی ایک نیلی آؤٹ لائن دکھائی دیتی ہے۔ ان کام 3- مَاوُس بِثْن جِهورُ نے بررونیشن کاعمل ممل ہوجائے گا (شکل 12.5)۔ www

(پاکاسٹڈی ز (akstudy.com)


شكل 12.5 آي آرشاك شيكست كوكسي بعي زاویه پرهممایکتے ہیں۔

(w. hekstudy.com)

کم ٹیب شیکسٹ کے مرکزی نقطے کو کسی اور جگہ پر ڈریگ کرنے کے بعد شیکسٹ کو محمانے کا تجربہ کر کے دیکھیں۔اس طرح شکسٹ درمیان کی بجائے اس مقام کی بنیاد پرگھوےگا۔

فرى شرانسفارم تول كااستعال:

نیکسٹ کو گھمانے اور skew کرنے کا ایک اور طریقہ فری ٹرانسفارم ٹول کا استعال ہے(شکل 12.6)۔ بیٹول پراپرٹی بارکے آئیکنز کے ساتھ ل کرکام کرتا ہے۔



شكل 12.6 تول باكس ميس فرى ٹرانسفارم ٹول كو يوائنث كيا كيا ہے-

Free Skew ٹول کی مدد سے ٹیکسٹ کوسکیوکرنے کے لیے:

- 1- ٹول باکس کے Shape ٹول فلائی آؤٹ میں جیاکہ فرقی ٹرانسفارم ٹول (شکل 12.6) کوسلیکٹ کریں۔
- 2- اب برابر فی بار پر Free Skew Tool آئیکن کوکلک کریں (شکل 12.6)۔
- 3- آبجیکٹ کوسلیکٹ کریں اور پھر دائیں 'بائیں' اوپر اور آیا ہے وریگ کریں (شکل 12.7)۔

عل 12.7 ڈریگ کرنے کے دوران ایک Rotate کیا ہو النیکسٹ آؤٹ لائن کی صورت میں بری ویود کھایا جا تا ہے۔

- 4- مطلوبه Skew حاصل موجانے پر ماؤس بٹن چھوڑ دیں۔ استدی ڈاٹ کام) فری روٹیشن ٹول کی مدد سے ٹیکسٹ کو گھمانے کے لیے:
- 1- Shape Tool فلائی آؤٹ میں سے فری ٹرانسفارم ٹول سلیکٹ کریں (شکل 12.6)۔

دن-

2- پراپرٹی بار پر Free Rotation Tool آئیکن سلیکٹ کریں (شکل 12.6)۔

3- آبجیکٹ کواس جگہ پرکلگ کریں جہاں روٹیشن کے مرکز کولانا چاہتے ہوں'اور پھر مرضی کی سمت میں ڈریگ کریں (شکل 12.8)۔ ایک نیلی لائن ظاہر ہوکر بتاتی ہے کہ ٹیکسٹ کیا صورت اختیار کرےگا۔ 4- جب مطلوبہ زادیہ حاصل ہوجائے تو ماؤس بٹن چھوڑ دیں۔



شکل 12.8 فیکسٹ کوفری روٹیشن ٹول کی مدو سے تھمانے کی ایک مثال۔

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

ڈراپشیڈوز بنانا

(www.pakstudy.com)
شیڈوزئیکسٹ کو ابھار نے اور نمایاں بنانے کا کام دیتے ہیں۔ کورل ڈرا 11 میں ڈراپ
شیڈوز بنانے کے کئی طریقے ہیں۔ یہاں بیان کیا گیا پہلاطریقہ ڈپلیکیشن ہے۔ اور دوسرا
سندی ڈاٹ کام
طریقہ انٹرا کیٹوڈراپ شیڈوٹول کا استعال۔
(www.pakstudy.com)
ڈپلیکیشن کے ذریعہ ڈراپ شیڈوبنانے کے لیے:

- آر ٹسفک شیکسٹ ٹائپ کریں اور اسے اپنی مرضی کا فونٹ دیں۔
- Pick -2 تول کی مددسے ٹیکسٹ آ بجیکٹ سلیکٹ کریں ۔ www.pakstudy)
- 3- Duplicate Edit سلیکٹ کرنے یا Ctrl+D دہائے سے ڈر ٹیے شیکسٹ کی ایک کاپی بنائیں۔اصل آبجیکٹ کے دائیں طرف ایک ڈیلیکیٹ آبجیکٹ نظرآئے گا۔

4 کلر پیلیٹ میں سے رنگ سلیکٹ کر کے اصل ٹیکسٹ آ بجیکٹ کا رنگ تبدیل
 کریں (شکل 12.9)۔ ہلکا گرے رنگ سائے کا بہترین تا ٹر دیتا ہے۔

Artistic Text Artistic Text Artistic Text August 12.9

5۔ اب ڈیلیکیٹ ٹیکسٹ کو ڈریگ کر کے اصل ٹیکسٹ کے اوپر لائیں (شکل 12.10)۔لیکن عین اوپرلانے کی بجائے تھوڑ اسا آف سیٹ رکھیں۔سایہ زیادہ طویل رکھنا ہوتو آف سیٹ کی مقدار بڑھاتے جائیں۔

Artistic Text

شكل 12.10 وْ لِلْكِينِ آ بَجِيكِ وَ وَاصْلَ كَ اوْرِ آ فَ سِيتُ كِيا كَياْ اللَّهِ فِي قَالَتُ كَامِ) (www.paksudy.com)

شیروز بنانے کے لیے ڈراپ شیر وٹول کا استعمال:

1- ٹول باکس کے انٹر ایکٹوٹول فلائی آؤٹ میں Interactive Drop Shadow ٹول سلیکٹ کریں (شکل 12.11)۔ پوائٹڑ تبدیل ہو کر ایک چھوٹے سے متنظیل کی شکل اختیار کرلے گا۔



شکل 12.11.....انٹرا یکثوڈراپ شیڈوٹول کو پوائنٹ کیا گیاہے۔

- 2- ال شيكست آبجيك كوسليك كرين جهدة راپشيدودينا حايت مول _
- 3- فیکسٹ آبجیکٹ کے مرکز کے قریب کلک اور پھراس طرف کوڈریگ کریں

جس سمت میں ڈراپ شیڑودینا ہو۔

اگرآپ ڈراپ شیڈ کو کم یا زیادہ نمایاں بنانا چاہتے ہوں تو ڈراپ شیڈوارو
 کے درمیان میں بی چھوٹی می بار کو آگے چیچے کریں (شکل 12.12)۔
 کالے رنگ کا ڈبدادھرادھرڈریگ کرکے ڈراپ شیڈو کی سمت اور فاصلہ تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
 تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

Drop Shadow

شكل 12.12 السات كنرواز الاكام الدورة راب شيرويس ترميم كرسكت بير-


5- ماؤس بثن چھوڑ دیں۔


کم چیس آپ ڈراپ شیڈوٹول کی مدو سے نہ صرف آرٹ فک آ بجیکٹ بلکہ سی بھی آ بجیکٹ کاشیڈ و بنا سکتے ہیں۔

کہ پراپرٹی بار میں بھی ڈراپشیڈ ومین ترمیم کے لیے مختلف آپشنز موجود ہیں (شکل 12.13)۔ بنائے گئے ڈراپ شیڈ وکوسلیکٹ کرنے پر بیرآپشنز دستیاب ہو جاتی ہیں۔مختلف سیٹنگز آز ماکرد یکھنے کے بعد بہترین کا انتخاب کرلیں۔

کیرایک متاثر کن شیڈو بنانے کا تیز ترین طریقه Presets ڈراپ ڈاؤن کسٹ (شکل 12.14) کااستعال کرنا ہے۔

کےاگر بعد میں کسی موقع پر ڈراپ شیڈوختم کرنے کی ضرورت محسوں ہوتو انٹرا یکٹو دراپ شیڈوختم کرنے کی ضرورت محسوں ہوتو انٹرا یکٹو دراپ شیڈوٹول کی مدد سے متعلقہ آبجیکٹ کوسلیکٹ کریں اور ٹول بار پر Clear دراپ شیڈوٹول کی مدد سے متعلقہ آبجیکٹ کوسلیکٹ کریں اور ٹول بار پر Drop Shadow





شکل 12.13 ڈراپشیڈ وکواپنی مرضی کا زاویۂ رنگ کی گہرائی' آف سیٹ اور دیگرایٹری بیوٹس دینے کے لیے پراپرٹی بار کے کنٹر ول استعال کیے جاسکتے ہیں۔



Flat Bottom Left

Flat Bottom Right

Flat Top Left

Flat Top Right

Large Glow

باك استخ Medium Glow

Pers Bottom Left

Pers Bottom Right TV CO

Pers Top Left

Pers Top Right

Small Glow

یاک استدی دان کام)

(www.pakstudy.com)

شکل12.14 پراپرٹی بار پرشیڈوز کے ہے بنائے شائلز کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ۔

شكست كوكسي بإتهر ميس لانا

فیکسٹ کو ایک پاتھ میں فِٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ٹیکسٹ کی ایک لائن کو آبجیکٹ کے پاتھ کے ساتھ ساتھ فکو میں لایا جائے۔ بیکام کرنے کے دوطر نیقے ہیں (www.paksty) فیکسٹ کو انٹرا کیٹو کے طور پر پاتھ میں فِٹ کرنے کے لیے:

- 1- Pick ٹول کی مددسے اس آ بجیکٹ کوسلیکٹ کریں جس پڑ ٹیکسٹ کوفٹ کرتا ہو۔
- :- شیکسٹ ٹول کو آ بجبکٹ کے ماتھ برلائیں۔ کرسرایک آئی ہیم کی شکل اختیار

کرلے کا جس کے ساتھ Aاور - کی علامت منسلک ہوگی۔

- کلک کرے اِنسرشن ہوائٹ کوآ بجیکٹ پرلے آئیں (شکل 12.15)۔
- 4- پراپرٹی بارکی ڈراپ ڈاؤن اسٹوں میں سے فونٹ اور سائز سلیکٹ کریں۔
- 5- اب شیسٹ ٹائپ کریں۔ٹائپ کیے ہوئے حروف پاتھ کے ساتھ ساتھ چلیں کے (شکل 12.16)۔



شکل 12.15..... بجیکٹ کے پاتھ پرکلک کرکے اِنسرشن پوائنٹ کود ہاں لائمیں۔



شکل12.16.....دائرےکے پاتھ کے ساتھ ساتھ ٹائپ کیا گیا فیکسٹ۔

بہلے ہے موجود شکسٹ کو پاتھ پرلانے کے لیے:


ایک آبجیکٹ بنائیں جس پرٹیکسٹ کوفٹ کرنا ہو۔


ترنسطک شیکسٹ ٹائپ کریں اور اسے مرضی کا فونٹ جمیکسچریارنگ وغیرہ دیں۔

3- دونون آبجيكش كوسليك كرين (شكل 12.17)_

4- Text مینومیں سے Fit Text to Path سلیکٹ کریں۔اب پیٹیکسٹ شکل 12.18والی صورت اختیار کرلے گا۔


Around we go!






شکل12.18.... ٹیکسٹ کوآ بجیکٹ کے پاتھ پر فِٹ کیا گیا ہے۔

کہ بھیس فیکسٹ رکھنے کے بعد آپ اسے مرضی کے مطابق ایڈٹ بھی کر سکتے
ہیں۔ مثلاً Pick ٹول کے ساتھ گلانی رنگ کے چوکورنشان (﴿) کوکلک اور ڈریگ کے
کے سارے فیکسٹ کو آگے پیچھے کیا جاسکتا ہے (شکل 12.19)۔ اگر چاہیں تو Text ٹول کی مدد سے فیکسٹ کوسلیکٹ کر کے اس کا فونٹ وغیرہ تبدیل کرلیں۔
کول کی مدد سے فیکسٹ کوسلیکٹ کر کے اس کا فونٹ وغیرہ تبدیل کرلیں۔
کہآپ پر اپر ٹی بار کے ذریعہ (شکل 12.20) فیکسٹ کی پلیس منٹ میں تبدیلی لانے کے قابل ہوتے ہیں۔ فیکسٹ کو Pick ٹول سے کلک کریں اور پر اپر ٹی بار میں مندرجہ ذیل آپشز دستیاب ہوں گی:






شيكست كوextrude كرنا

Extruding فيجر دو و المنفن والے كى آبجيك كو تين والمنفز ويتا ہے۔ الله

Extrude ٹول (شکل 12.21) کو extrusions کے لیے استعال کیا جاسکتا ہے۔



شكل 12.21 تول باكس كانثرا يكثوثول فلائى آؤث مين Extrude ثول-

و میٹر extrusion میں دوڈ انگنشن (2D) آبجیکٹ (شکل 12.22) کے کوٹوں کو آھے کی جانب ابھارااور پھرملادیا جاتا ہے (شکل 12.23)۔

> شکل 12.22 بیا یک اور یجنل نیکسٹ آ بجیکٹ ہے جسے آؤٹ لائن میں تبدیل کردیا گیا۔

(پاکام 🎁 🚉 دکام)

(www.pakstudy.com)

(پاکاست**ڈی ڈاٹ کام**) (www.pakstudy.com) شکل 12.23 ڈریگ کے ذریعہ extrude کرنے کاعمل ۔

extrusion بنانے کے بعد fill bevels اور لائٹنگ کے ذریعہ تاثر کومزید اجمارا

جاسکتاہے(شکل12.24)۔

(wv study.com) (پاکاست


شکل 12.24 بیہ fill bevel اور لائٹنگ والا ایک فائنل extrude کیا ہوا آ بجیکٹ ہے۔ 2D ہنانے کے لیے آپ 3D آبجیکٹ پر کام کرتے ہیں' نہ کہ 2D 'میکٹ پر کام کرتے ہیں' نہ کہ 2D 'ambient bevels کر لینے کے بعدال کو extrude کر لینے کے بعدال کو extrude کی سیاٹ لائمنگ اور کی خل دیئے جاسکتے ہیں۔ آپ کے لیے رہے ممکن ہوگا کہ آبجیکٹ کوکسی مجی سے میں گھما کرد کھے سیس

اگرچہ آئندہ صفحات پر صرف شکسٹ آنجیکٹس کے حوالے سے ہی extrusions سکھائی گئی ہیں لیکن آپ بیان کردہ طربیقوں کوئسی بھی تتم کے کورل ڈرا آبجیکٹ پر لاگو کرسکتے ہیں۔

کے بث میپ ایک شروزن بنانے کا فیچرکورل 10 میں تفاجے اب ختم کردیا گیا ہے۔

ایک extrusion بنانے کا طریقہ ہیہ :


- 1- ٹول باکس میں سے Extrude ٹول سلیکٹ کریں (شکل 12.21)۔
- 2- پراپرٹی بار پرڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے ایک ایکسٹروزن ٹائٹ سلیکٹ کریں (شکل 12.25)۔



شکل12.25 پراپرٹی بار پرویکٹر extrusion کے آئیکن کو پوائنٹ کیا گیاہے۔

(www.pakstudy.com)

- 3- جس تيكست كو extrude كرنا بواسي سليك كرين إيا استدى دان كام
 - 4- ماؤس بوائمتر کوشیسٹ آبجیکٹ کے دسط کے قریب لائیں۔
- 5- اب مطلوبہ ست میں extrude کرنے کے لیے ڈریک کریں (شکل



6- Extrusion کنٹرولز کو کلک اور ڈریگ کرنے کے ذریعہ extrusion کوکنٹرول کریں (شکل 12.27)۔

MADAI

شکل 12.27 یہ ہے extrude کیا گیا نیکسٹ آ بجیکٹ اپنی فائل صورت میں۔

کہ بیس فیکسٹ کوآ وُٹ لائن میں تبدیل کردیئے ہے extrusion زیادہ بہتر فیکسٹ کوآ وُٹ لائن میں تبدیل کردیں۔ آ وُٹ لائن کو نظر آئے گی۔ اس کام کے لیے کلرہ بلیٹ میں X آئیکن کلک کردیں۔ آ وُٹ لائن کو رنگ دیئے کے لیے کسی رنگ کورائیٹ کلک کریں۔


(www.pakstudy.com)

ویکٹر extrusion کوبہتر بنانا:

آپ کسی و یکٹرا کیٹروزن کورنگ bevelsاور لائٹنگ کے تاثرات دے سکتے ہیں۔ فیکسٹ کے ایک جھے کورنگ دینے کے لیے: فیکسٹ کے ایک جھے کورنگ دینے کے لیے:

1- Extrude ٹول کی مدد سیا میکٹروڈ کیے ہوئے آبجیکٹ کوسلیکٹ کر ہیں ہے ا

2- پراپرٹی بار پر Color آئیکن کلک کریں۔شکل 12.28 میں دکھایا گیا Color باکس او پن ہوجائے گا۔



شکل 12.28ا یکشروڈ کیے ہوئے آبجیکٹ کو رنگ دینے کے لیے Color آئیکن کوکلک کریں۔

3- كرفل كتين آئكنزيس سايك وكلك كري:

- ی Use Object Fill سے کالک کریں۔ اے کلک کریں۔
- الکسٹر وزن کو دورنگوں والا Use Color Shading فران کو دورنگوں والا اللہ فاؤنٹین فِل دینے کے لیے۔دورنگ Fromاور To پیلیٹس میں سے منتخب کریں۔

و یکٹرا میسٹروزن کے سامنے والے حصے کورنگ پیٹرن یاٹیکسچر فِل دینے کے لیے:

- 1- ٹول باکس میں سے انٹرا کیٹوفِل ٹول سلیکٹ کریں یا Gدہائیں۔
- 2- پراپرٹی بار پر Fill Type ڈراپ ڈاؤن کسٹ میں سے ایک قبل ٹائپ
 سلیکٹ کریں۔
- قبل ٹائپ کی بنیاد پر ہی سبق 10 میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔

سلیکٹن کر لینے کے بعد آبجیکٹ کے سامنے والے حصے میں وہ رنگ کیٹیرن المیکسچر آجا تا ہے (شکل 12.29)۔




ویکٹرا میکشروزن کو bevel کرنا ہوتو:

شکل 12.29 -----اس ٹیکسٹ آ بجیکٹ کی ایکسٹروزن کوفاؤنٹین فِل اورسا منے دائے جھے کو ٹھوس رنگ دیا گیا ہے۔

1- ایکسٹروڈ کیے ہوئے آ بجیکٹ کوانٹرا بکٹو extrude ٹول کے ساتھ سلیکٹ 1- کریں۔

2- پراپرٹی بارپر bevel آئیکن کلک کریں۔شکل 12.30 میں دکھایا گیا ہول باکس ظاہر ہوگا۔




عل 12.30اس ۋراپ ۋاۇن باكس ميس بيول سىيىنى گز كريى-

use Bevel -3چیک باکس کوآن کریں۔

4- چونکہ بیول کا اطلاق صرف extrude کیے گئے آبجیکٹ پر ہوتا ہے اس لیے شاید آپ Show Bevel Only چیک باکس کو آن کرنا چاہیں۔

5- دو شکسٹ با کسز میں نمبرانٹر کرنے کے ذریعہ بیول کی موٹائی اور زاویہ سیٹ کریں۔ بیکام اپ اورڈ اوُن ایروز کوکلک کر کے بھی کیا جاسکتا ہے۔

6- Bevel باکس کوکلوز کرنے پر ڈرائنگ کھل ہوجائے گی (شکل 12.31)۔



شکل12.31ایک ایکٹروڈ کیے گئے آبجیکٹ کو بیول کیا گیا ہے۔

(www.pakstudy.com)

کہ جیساگر بیول کولا گوکرنے کے بعد ختم کرنا ہوتو آ بجیکٹ کوسلیکٹ کریں اور Use Bevel چیک ہاکس کوآف کردیں۔

(پاک استذی ڈاٹ کام)

کی اسٹان کی اسٹان کی ایٹری بیوٹ ایڈٹ کرنا ہوتو پہلے اسٹانی انٹر)

ایکٹوا یکسٹروڈ ٹول کے ساتھ سلیکٹ کرلیں۔


ایکسٹروڈ کیے گئے آبجیکٹ کولائٹنگ ایفیکیٹ دینا بھی ممکن ہے۔ مندرجہ ذیل طریقے انگرین اختیار کریں: (پاک استڈی ڈاٹ کام)

1- ایکشروڈ کردہ آبجیکٹ کو انٹرا یکٹو ایکشروڈ ٹول کے ساتھ سلیکٹ کریں (شکل12.32)۔



شکل12.32ا یکسٹروڈ کیے مٹے آبجیکٹ کوانٹر ایکٹوا یکسٹروڈ ٹول کے ساتھ سلیکٹ کر کے آغاز کریں۔

2- پراپرٹی بارپر Lighting آئیکن کلک کریں۔شکل 12.33 میں وکھایا گیا لائٹنگ ڈراپ ڈاؤن باکس ظاہر ہوگا۔



شکل 12.33اس ڈراپ ڈاؤن بائس میں لائٹنگ کے لیے سیٹنگز کریں۔

- 3- لائٹ آن کرنے کے لیے لائٹ بلب نمبر 1 آئیکن کلک گراین کے پری ویوائر یا میں ایک کالے دائرے میں 1 لکھانظر آئے گا۔
- 4- اس کالے دائرے کو ڈریگ کر کے لائٹ کی پوزیش تبدیل کریں۔ لائٹنگ میں تبدیلی ہوتی جاتی ہے۔ میں تبدیلی ہوتی جاتی ہے۔
- ontensity -5 سلائیڈربارکوٹرکت دے کرلائٹ کو کم یاڈیادہ کر اللے۔ - دے کام)
- 6- مزیدلائنگ دینی ہوتو 2 اور 3 نمبر بلب آئیکن کلک کریں اور ہدایت نمبر 4 اور 5 دہرائیں ۔
 - 7- لائننگ ایفیکید ہے مطمئن ہوجانے پرلائننگ باکس بند کردیں (شکل 12.34)۔



شکل 12.34-----لائننگ ڈرامائی تاثر ات پیدا کرسکتی ہے۔

کلا ٹیمپ اگرا میک و بیٹرا بیشروزن پر کام کھل کرنے کے بعدا سے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اسے گروپ کرنا ہوگا۔ گرو پنگ کے متعلق سبق 4 میں بتایا گیا ہے۔

4- ایکشروڈ کیے گئے آبجیکٹ کو گھمانا:

3D ایکسٹروڈ کے گئے آبجیکٹ پرکام کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ بیہے کہ اسے کئی بھی زاویے ہے ہے۔ درحقیقت زاویے میں ذرای بھی تبدیلی لائے سے 3D درائی بھی تبدیلی لائے سے 3D درائی بھی تبدیلی لائے سے 13D درائی بھی تبدیلی لائے سے 13D درائی بھی تبدیلی لائے ہے۔ درحقیقت زاویے میں ذرائی بھی تبدیلی لائے سے 13D درائی بھی تبدیلی لائے۔

سی ایکشروڈ کیے ہوئے بٹ میپ کو گھمانے کے لیے:

ا يكسشرود كي محية البجيك كوانثرا يكثوا يكسشرود ثول _ كساتھ سليك كريں _

2- ایکسٹرون کوڈیل کلک کریں۔ شائٹ نماہنٹڈل والا آبیک سبڑ دائر ہ آبجیکٹ کے رپاک استذی ڈاٹ کام) گرد ظاہر ہوجائے گا (شکل 12.35)۔

(www.pakstudy.com)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)




شکل 12.35 ایک ایکشروزن کے گردمبزرنگ کا دائر ہ اور جار ہینڈلز ۔

(www.pakstudy.com)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

3- بوائتر کودائرے کے اوپر لائیں۔

4- اس کوسی بھی ست میں ڈریگ کرے آبجیکٹ کو کھمایا جاسکتا ہے (شکل 12.36)



شكل 12.36 ويكثرا يكشروزن كوتهماني كاليك مثال-

ښون ايفيک دينا

ایک روش نیون ایفیکیٹ کے ساتھ کیسٹ کو ہائی لائیٹ کرنا توجہ حاصل کرنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ایفیکیٹ صرف اور صرف رنگین آؤٹ لائنز برشتمل ہوتا التے جنہیں (www.pakstudy.c) ہوتا التے جنہیں باہم ملاویاجا تا ہے۔ ذیل میں نیون ایفیکیٹ دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔

1- کچھ آرٹ ملک شکسٹ ٹائپ کریں اور اے اپنی پہند کا فونٹ سٹائل اور سائز ویسائز دیں اور اے اپنی پہند کا فونٹ سٹائل اور سائز دیں کور سائز ایک بیند کا فونٹ سٹائل اور سائز دیں کریں اور اے اپنی پہند کا فونٹ سٹائل اور سائز دیں کور سائز دیں کریں اور اے اپنی پہند کا فونٹ سٹائل اور سائز دیں کریں اور اے اپنی پہند کا فونٹ سٹائل اور سائز دیں کریں اور اے اپنی پہند کا فونٹ سٹائل اور سائز دیں کریں اور اے اپنی پہند کا فونٹ سٹائل اور سائز دیں کریں کوراضح (پیائے ایسٹڈی ڈاٹ کام) دیں (شکل 12.37) دوم کر کے ٹیکسٹ کوراضح (پیائے ایسٹڈی ڈاٹ کام) (www.pakstudy.com)


(www.pakstudy)، ستْدَى دَاكِكَامِ)، ستْدَى دَاكِكَامِ

شكل 12.37 بم 72 پوائن من كمرشل سكر پث فونث استعال كريں گے۔

- 2- الكر ميليك مين سرح رنك بر رائيك كلك لركے شيك كا قبل الر تبديل كريں۔
- Ctrl+Q -3 وبا کریا Convert to Curves Arrange سلیکٹ کر کے شیکسٹ کو Curves میں تبدیل کریں (شکل 12.38)۔



- 4- آؤٹ لائن ٹول فلائی آؤٹ میں سے آؤٹ لائن پین ڈائیلاگ سلیکٹ کریں یاF12د ہائیں۔
- 5- جبیبا کشکل 12.39 میں دکھایا گیاہے کیہاں مندرجہ ذیل آپشنزسیٹ کریں: ریالہ اسیدی ڈاپٹر مام)



شکل12.39 شیکسٹ آبجیکٹ کی کا پی کے لیے بیآ ؤٹ لائن پراپر شیز سیٹ کریں۔

- ▲ Width کو0.056 اینچیرسیٹ کریں۔
 - ▲ رنگ کوبدل کر Red کردیں۔
- _ Corners سيكشن مين كول كونو سكيك كرين_
- _ Line Caps سيكشن مين كولا ألي والى كيب سليكث كرين _
 - ے Scale with image چیک باکس کوآن کریں۔
 - 6- OK کلک کرے ڈائیلاگ باکس کلوز کردیں (شکل 12.40)۔
- 7۔ نیکسٹ آبجیکٹ کوسلیکٹ رکھ کر Ctrl+C د بائیں یئیکسٹ آبجیکٹ کی ایک کا بی کلپ بورڈ پرمنتقل ہو جاتی ہے۔



rww.paks.uuy.com)

شكل 12.40 أو ف لائن برابر شيز تبديل كرنے كے بعد فيكست بجھان طرح كانظر آئے گا۔

- 8- Ctrl+V دبائیس شیکسٹ آ بجیکٹ کی ایک کاپی اور پیجنل السنائی، ڈالٹ کاٹر رکھی جاتی ہے۔
 - 9- كلرىلىك ير X آئيكن كلك كرك كاني آبجيك كافيل كلرختم كردير_
- 01- آؤٹ لائن پین ڈائیلاگ باکس او پن اور مندرجہ ذیل آپشز سیٹ کراہیں بسبہ داند کام) (پاک اسٹڈی داند کام)
 - 🛦 رنگ کو White پراور
 - ▲ -Width کو0.014 کو 0.014 کاری
 - OK -11 کلک کر کے ڈائیلاگ باکس بند کردیں (شکل 12.41)۔

من 12.41 سے ای کی آؤٹ لائن پراپر ثیر تبدیل کرنے کے بعدوہ ایک نظر آئے گی۔۔

12- انٹرا یکٹوٹول فلائی آؤٹ میں ہے Blendٹول سلیکٹ کریں۔ 13- بوائنٹر کوئیکسٹ آبجیکٹ کے سنٹر میں لائیں۔ایک ایج دائیں طرف کلک اور ڈریگ کریں اور پھر ماؤس بٹن چھوڑ دیں۔ ٹیکسٹ آبجیکٹس کی آؤٹ لائنز کھل مل کرنیون ایفیکیٹ دیتی ہیں (شکل 12.42)۔

· / CON

شكل 12.42 نيون آ بجيك كي فأسل صورت بيهوگ - «استدى دان كام)

۱۹ میں اس تیکنیک میں مختلف تبدیلیاں زبردست نتائے پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً ہوسکتا ہے کہآپ ہدایت نمبر 11 کے بعد بلینڈنہ کرنا چاہیں۔ یا کائی کو بلینڈ کرنے ہے قبل تھوڑا سادا کیں طرف کھسکانا چاہیں۔ایی صورت میں شکل 12.43 والا تاثر پیدا ہوگا۔

(www.pak درم) (المستقوري تبديل كي باعث نيون كا تاثر كافي بدل گيا ہے۔ 12.43 في مدل گيا ہے۔

یادرہے کہ شیکسٹ کو Curves میں تبدیل کرنے کے بعداے Text ٹول کی مددسے . ایڈٹ کرناممکن نہیں ہوگا۔


ما بجيكيس كى ترتبب اور ليئرز

اس سبق میں ہم آپ کو آبجیکٹس کے اوپر نیچے آنے کی ترتیب (Stacking Order) اور لیئرز کے متعلق بتائیں گے۔

جب کورل ڈرامیں دوآ بحکیکس ڈراکیے جاتے ہیں تو پہلے کو پنچ اور دوسرے کواو پر کھا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا آ بحیکٹ ان دونوں کے اوپر آئے گا۔ پیٹر تیب Stacking Order کہلاتی ہے۔ اگر آ بحیکٹ ایک دوسرے کے اوپر نہ ہوں تو بیٹر تیب نظر نہیں آئے گی (شکل کہلاتی ہے۔ اگر آ بحیکٹس ایک دوسرے کے اوپر نہ ہوں تو بیٹر تیب نظر نہیں آئے گی (شکل 13.1) بہر حال موجود ضرور ہوگی۔

(بیاک استادی ڈاٹ کام)

عالبًا آپ نے سینس بار پر "Rectangle on Layer1" جینا کوئی سے دیکھا ہوگا۔ ڈیفالٹ کے تحت کورل ڈراتمام آبجیکٹس کوایک لیئر پررکھتا ہے۔ مثلاً شکل 13.1 اور 13.2 ایک لیئر پررکھتا ہے۔ مثلاً شکل 13.1 اور 13.2 ایک لیئر پرمشمل ڈرائنگ کی مثالیں ہیں۔ Layers نظر نہ آنے والی الی سطحیں ہیں جوعمودی انداز میں اوپر تلے ہوتی ہیں۔ لیئرز کسی ڈرائنگ کے جدا جدآ عناصر کوالگ رکھنے میں مدودیتی ہیں۔ مثلاً کسی سالگرہ کا کارڈ بناتے وقت شاید آپ تصویر کوایک لیئر اور باقی سارے ٹیکسٹ کو دوسری لیئر پررکھنا چاہیں گے۔ اس طرح کرنے سے ڈرائنگ کاعمل سادہ ہوجا تا ہے۔ آپ ڈرائنگ میں جتنی لیئرز چاہیں دے سکتے ہیں۔



شکل 13.1 اگر آبجیکٹس ایک دوسرے کے اوپر نہ ہوں تو تر تیب نظر نہیں آتی۔



شکل13.2 میں بنجنیکٹس کوایک دوسرے کے اوپر لانے ہے ان کی ترتیب نظر آنے لگی ہے۔

نوٹ: - Stacking Order اور لیئرز دوالگ الگ تصورات ہیں۔ ڈرائنگ کی ہر لیئر کا ایک علیحدہ Stacking آرڈر ہوتا ہے لیکن ڈرائنگ میں متعدد لیئرز ہوتا ضروری نہیں۔ کوئی لیئر add کرنے پروہ ڈاکومنٹ کے تمام پیجز میں شامل ہوگی۔

(www.pakstudy.com)

المبجيكش كاترتيب ميں تبديلي


Stacking آرڈر میں کسی آبجیکٹ کی پوزیشن تبدیل کرنے کے لیے Arrange مینویں سے Order فیلی مینوسلیکٹ کریں (شکل 13.3)۔

(www.pakstudy.com)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

اس كاطريقد ذيل مين دياجار باي:

- -1 جس آ بجیکٹ کواو پر کرنا ہوا سے سلیکٹ کریں۔
 - 2- مندرجه ذیل میں سے ایک کام کریں:
- ♦ آبجیکٹ کورتیب میں سب سے اوپر لانے کیلئے Shift+PageUp
 دبائیں (Order 'Arrange) اور To Font بھی سلیکٹ
 کرسکتے ہیں)۔



شکل 13.3 سلیکنڈ آبجیکٹ Stacking آرڈر بدلنے کے لیے Order فریمینو خ**ام**) میں سے ایک کمانڈ سلیکٹ کریں۔ (www.pakstudy.com)

اگرآ بجیکٹ کوسب سے اوپر کی بجائے ایک نمبراوپر لا تا ہے (لیعنی مثلاً تیسرے کی بجائے دوسرے نمبر پر) تو Čtrl+PageUp دوسرے نمبر پر) تو شده (www.pak - (Forward One 'Order 'Arrange)
 'Arrange اگر ہجیکٹ کو کسی مخصوص آ بجیکٹ کے سامنے لا تا ہو تو اعتظر ایک اگر آ بجیکٹ کو کلک اختیار کر لے گا۔ اب اس آ بجیکٹ کو کلک موٹے کا لے تیر کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب اس آ بجیکٹ کو کلک موٹے کا لے تیر کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب اس آ بجیکٹ کو کلک کریں جے سلیکٹ کے ہوئے آ بجیکٹ کے بیچھے لا تا ہو (شکل کریں جے سلیکٹ کے ہوئے آ بجیکٹ کے بیچھے لا تا ہو (شکل کریں جے سلیکٹ کے ہوئے آ بجیکٹ کے بیچھے لا تا ہو (شکل کریں جے سلیکٹ کے ہوئے آ بجیکٹ کے بیچھے لا تا ہو (شکل کریں جے سلیکٹ کے ہوئے آ بجیکٹ کے بیچھے لا تا ہو (شکل کے سامنے کی بیچھے لا تا ہو (شکل کے سلیکٹ کے بیچھے لا تا ہو (شکل کے بیچھے لا تا ہو) کے بیچھے لا تا ہو کی بیچھے کی بیچھے لا تا ہو کی بیچھے لا تا ہو کی بیچھے کی بیچھ کی بیچھے کی بیچھ کی بیچھے کی بیچھے کی بیچھے کی بیچھے کی بیچھے کی بیچھے ک


13.4 اور 13.5)۔

● اگرآ بجیکٹ کوسب سے نیچے کرتا ہے تو Shift+PageDn دبا کیں (To Back Order Arrange)۔

آبجیکٹ کوسب سے نیچے کی بجائے صرف ایک ٹمبر نیچے کرنا ہے (لیعنی دوسرے کی بجائے تیسرے ٹمبر پر) تو Ctrl+Page Dn دہا تیسرے ٹمبر پر) تو Ctrl+Page Dn دہا تیسرے کی بجائے تیسرے ٹمبر پر) تو Back One 'Order 'Arrange)۔

'Arrange آگر آبجیکٹ کو پیچھے کرنا ہوتو Arrange اگر آبجیکٹ کے پیچھے کرنا ہوتو اسکیٹ ایک اسلیکٹ کریں۔ ماؤس پوائنٹر ایک اسلیکٹ کریں۔ ماؤس پوائنٹر ایک موٹے کا لے تیرکی شکل اختیار کرلے گا۔ اب اس آبجیکٹ کوکلک کریں جسے سلیکٹ کیے ہوئے آبجیکٹ کے اوپر لانا ہو (شکل


13.4 أور 13.5)



شکل 13.5 سلیکٹ کیا ہوا آ بجیکٹ اپنی نی پوزیشن پرآگیا ہے۔

(www.pakstudy.com)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)




شکل 13.4متطیل کوکلک کر کےسلیکٹ کیے ہوئے آبجیکٹ کوسامنے لے آئیں۔

ليئرز بركام كرنا

آ بجیکٹ مینیجر ڈاکر (شکل 13.6) کی مدد ہے آپ لیئرز بنانے اوران پر کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہرلیئر کی سیٹنگز تعین کرتی ہیں کہوہ پرنٹ ہوگا' نظرآئے گایا ڈرا

کیاجائے گا۔

اگرآپ متعدد پیجز والا ایک ڈاکومنٹ بنارہے ہیں تو'' ماسٹر لیئرز'' کالعین بھی کرسکتے ہیں جس پر دی گئی تصاویراور شیکسٹ ہرا یک بیج پر نظر آئے گا۔مثلاً اگرآپ ایک کمپنی کا نیوز لیٹر ڈیز ائن کررہے ہیں تو لوگوصرف ماسٹر بیج پر رکھ دین' اس کی کا پی ہر بیج پر آجائے گی۔



شكل 13.6.... آنجبكث مينيجر ڈاكر په

آ بجیکٹ مینیجرڈاکراوپن کرنے کے لیے Tools مینومیں سے Object Manager سلیک یا پھر Window مینو میں سے Object Manager 'Dockers سلیکٹ

ايك نئ ليئر بنانا:


- 1- مندرجه ذیل میں سے ایک کام کریں:
- ◆ ڈاکر کے نچلے جصے میں New Layer بٹن کلک کریں۔
- ◄ آبجيكث مينيجر كے خالی حصہ میں رائیٹ كلک كریں اور ظاہر ہونے والے

مینو(شکل 13.7) میں ہے New Layerسلیک کرلیں۔ نی لیئرسابقہ لیئر کے اوپر ظاہر ہوجائے گی (شکل 13.8)۔

	New Layer
	New Master Layer Dereta Layer
	Move To Laver Copy To Layer
Se Ma	Hide Object Properties Edit Across Layers Expand To Show Selection
	Show Pages And Layers Show Pages Show Layers

شکل 13.7اس رائیٹ کلک مینومیں سے

New Layer سلیکٹ کریں۔



شکل 13.8 اگر چاہیں تو نئی لیئر کواپی مرضی کا نام دیا جا سکتا ہے۔

2- لیئر کونام دیں یا وہی نام رہنے دیں اور Enter دیا تیں۔نگ لیئر سرخ رنگ میں ڈسیلے کی جاتی ہے تا کہاس کے ایکٹوہونے کا پینہ چل سکے۔ مختلف لیئر برکام کرنا:

- جس لیئر پرکام کرنا ہوا ہے ایکٹوکرنے کے لیے اس کا نام کلک کریں۔
 اس لیئر کا نام سرخ ہو جائے گا۔ اب بنائے جانے والے نے
 ہنجیکٹس اس لیئر پر ہوں گے۔
 لیئر کی سیٹنگز بدلنا:
- ◄ ليئر ك نام كورائيث كلك كرين اور ظاہر ہونے والے مينوين سے
 (شكل 13.9) مطلوبہ سيٹن گز سليكٹ كرلين _سليكٹ كى ہوئى

سینک کے ساتھ چیک کانشان (۱) نظرآئے گا۔


کسی لیول کی پراپرٹی کو فعال بیا غیر فعال بنانے کے لیے متعلقہ آئیکن
 کلک کریں (شکل 13.10)۔ آئیکن گرے رنگ میں ہونے کا مطلب ہے کہ سیٹنگ فعال نہیں۔

- ✓ Printable
- ✓ Editable Master

Delete

Rename

What's This? Properties شکل13.9 سنآپاں پاپاپمینومیں کسی لیئر کی پراپر شیز سیٹ کر سکتے ہیں۔



شکل13.10جس آئیکن کوفعال یاغیرفعال بنانا ہوا ہے کلک کردیں۔

ليئرز کى ترتىب بدلنا:

- اسٹ میں سے لیئر کو کلک اور ڈریگ کر کے اوپر یا پنچے لے جائیں۔ ڈریگ
 کرنے کے دوران ایک کالے رنگ کی بارنشاندہی کرتی ہے کہ لیئر اس وقت کہاں رکھی جارہی ہے۔
- 2- ماؤس بٹن چھوڑنے پرلیئرا پی نئی پوزیشن پر چلی جاتی اورا کیٹولیئر بن جاتی ہے۔ کسی آبجیکٹ کومختلف لیئر پرلے جانا:
- 0- Object Manager ڈاکر میں آبجیکٹ کو کلک کریں اور اسے ڈریگ کر

کے اس لیئروالے سیکشن پر لے جائیں۔ یا در ہے کہ ہر لیئر میں آبجیکٹس کی تر تیب ان کے Stacking آرڈر کی نمائندگی کرتی ہے۔

> 2- ماؤس بٹن چھوڑنے پر آبجیکٹ اس لیئر پر چلا جائے گا۔ آبجیکٹ کوسی لیئر پر موویا کا پی کرنا:

١- آبجيك كوآبجيك مينيجر دُاكريا دُراسُك ونثرومين سليك كري -

2۔ آبجیکٹ مینیجر ڈاکر کے مالائی دائیں کونے میں بنی مثلث کلک کر کے مینو

اوین کریں' اور پھراس میں ہے Move to Layer یا Copy to یا Copy to علی کہ یں کے ayer

New Layer

New Master Layer

Delete Layer

Move To Layer...

Copy To Layer...

Hide Object Properties

Edit Across Layers

Expand To Show Selection

Show Pages And Layers

Show Pages

Show Layers

شکل 13.11 سے کا پی ٹولیئر کمانڈ آ بجیکٹ کو کا پی کرتی ہے جبکہ مووثولیئر کمانڈ استعمال کرنے سے آ بجیکٹ نئی لیئر پر پینفل ہوجا تاہے۔

3. آبجیکٹ مینیجر ڈاکر میں اس لیئر کوسلیکٹ کریں جس میں آبجیکٹ کو کا پی یا موہ (www.paksudy.com) (www.paksudy.com) کرنا ہو۔ آبجیکٹ وہاں چلاجائے گا۔ (پاک استذی ڈاٹ کام) نارمل لیئر کو ماسٹر اور ماسٹر کونارمل بنانا:

♦ لیئر کے نام کورائیٹ کلک کریں اور ظاہر ہونے والے مینوش سے Master سلیکٹ کرلیں (شکل 13.9)۔

- ◄ آبجيك مينيجر ۋاكر (شكل 13.10) مين Master آئيكن كلك كريں -
- لیئر کو ڈریگ کر کے Master Page سیشن میں لائیں یا وہاں ہے باہر لے جائیں۔

ليئركوۋيليپ كرنا:

لیئر کورائیٹ کلک کریں اور ظاہر ہونے والے مینو (شکل 13.9) میں سے Delete سلیکٹ کرلیں۔

کم ٹیس ... سنینس بار پر ہمیشہ نظر رکھیں۔ بیآ پکو بتاتی رہے گی کہ سلیکٹڈ آ بجیکٹ 🖈 آ پ آ بجیکٹ مینیجر ڈاکر میں کسی آ بجیکٹ کا نام کلک کر کے اے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔آپ کسی لیئر کے اندرکسی سلیکٹڈ آبجیکٹ کو ڈریگ کرنے کے ذریعہ اس کا Stacking آرۋرتېدىل كرسكتے ہيں۔ (پاک اسٹڈی ڈاٹ کام 🖈اگرآپ نے ایک لیئر برکام ختم کرلیا ہے اور اس میں بھو کے لیے بھی کوئی تبدیلی نہیں کرنا جا ہتے تو Pencil آئیکن کلک کرنے سے وہ تبدیل نہیں کی جاسکے گی۔اگر Edit Across Layers آپشن سلیکٹ نہ ہوئی ہوتو آپ آ بجیکٹ کو inactiveلیئر سے ایکٹولیئر میں نہیں لاسکیں گے۔ 🖈کسی پیچیده دُ رائنگ میں بھی بھی لیئرز پر الگ الگ کام کرنا زیادہ آ سان رہتا ہے۔آپ دیگر لیئرز کی Visible برابرٹی کوغیرفعال بنا کرانہیں عارضی طور پر چھیا سکتے ہیں۔ (www.pakstudy.com) 🛠ایک سے زائد لیٹرز کوبھی Master کا درجہ دیناممکن (ہے ۔ اُلک تی ماسٹر کیٹر ا بنانے کے لیے ہمجیکٹ مینیجرڈ اکر کے دائیں بالائی کونے میں مثلث کو کلک کریں اور مینومیں سے New Master Layer سنیکٹ کرلیں (شکل 13.11)۔

سبق 14


أبجيكث اربنج منث

اس سبق میں کورل ڈرا 11 کی Arrange کمانڈز کا استعمال بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ آبجیکٹ میں متعدد اہم تبدیلیاں لانا بھی سیکھیں گے۔

آپ ماؤس کے چندایک کلک کے ذریعہ جیرت آنگیز کام کر سکتے ہیں۔ Arrange فیرہ فینو کی بہت کی کمانڈز (گروپ ' کمبائن' لاک' ٹرانسفار میشن اور Shaping وغیرہ) کورل ڈرا کے نہایت آسان ٹولز میں شامل ہیں۔ یاد رہے کہ ٹیکسٹ کے بلاکس بھی ہنگلش ہوتے ہیں اورار پنج مینوکی کمانڈزاس پر بھی لا گوہوتی ہیں۔ استڈی ڈاٹ کام) بہنگلش ہوتے ہیں اورار پنج مینوکی کمانڈزاس پر بھی لا گوہوتی ہیں۔ (www.pakstudy.com)

م بجيکش کي گرو پڼگ

آبکیکش کی گروپنگ کردیے ہے وہ ایک ہی آبجیک کی صورت اختیار کر جائے ہیں۔ مثلاً اگر آپ متعدد آبجیکش کو ای ترتیب میں کی اور جگہ پر نتقل کرنا چا بھے ہیں تو انہیں گروپ کر کے بیک وقت ڈریگ کیا جاسکتا ہے۔
گروپ کو دی گئی فارمیٹنگ بھی اس میں شامل تمام آبجیکٹس پر اثر انداز ہوتی ہے۔
آبجیکٹس کو گروپ کرنے کا طریقہ ذیل میں دیا گیا ہے:
(www.pakstudy.com) نول کی مدد سے دو یا زائد آبجیکٹس کو سلیکٹ گریں۔ آپ آن کا آن آبکائس کے گرد مارکوئی ڈراکر کے (شکل 14.1) بھی انہیں سلیکٹ کرسکتے ہیں۔
آبجیکٹس کرسکتے ہیں۔



Group Arrange -2 سلیک ترین یا Ctrl+G دبایس- اب ان مارے آبجیکٹس کو ایک ہی تصور کیاجائے گا اور ایک آبجیکٹس کو سلیکٹ کریں جائے گا اور ایک آبجیکٹس کو سلیکٹ ہوگا (شکل 14.2)۔

مرینے پر سارا گروپ سلیکٹ ہوگا (شکل 14.2)۔

مبجیکٹس کو اُن گروپ کرتا:

- Pick -1 ٹول کی مدد سے گروپ کیے گئے آبجیکٹس کوسلیکٹ کریں۔


(پال استذی داند کام)

(www.pakstudy.com)

ويجيكنس كولاك كرنا

کسی آبجیکٹ کولاک کردیئے ہے اسے اس کی جگہ ہے ہلاناممکن نہیں رہتا۔ ہیں فیچر بالخصوص پیچیدہ ڈرائنگز کے معاملے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ کمل کیے گئے آبجیکٹس کولا کا سے کام) کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح ان میں غلطی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوسکے گی۔ (www.pakstudy.com) کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح ان میں غلطی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوسکے گی۔ کسی آبجیکٹ کولاک کرنے کے لیے :

- 1- Pick ٹول کی مدد ہے اس آ بجیکٹ کوسلیکٹ کریں جھے لاک کرنا ہو۔
- -2 Lock Object 'Arrange سلیکٹ کریں۔ایبا کرنے پڑ آبجیکٹ Lock Object 'Arrange کے ہینڈلزچھوٹے چھوٹے تالوں کی شکل اختیار کرلیں گے (شکل 14.3)۔ الشد کام) اب آبجیکٹ میں کوئی تبدیلی کرنے سے پہلے اسے اُن لاک کرنا ہوگا۔



شكل 14.3 آبجيكث كولاك كيا گيا ہے-

آ بجيك كوأن لاك كالحالي :

1- لاک کے ہوئے آ بجیکٹ کوسلیکٹ کریں۔

2- ابUnlock Object Arrange سلیکٹ کرلیں۔ 2- ابکام)

(ساکورل ڈرامیں کسی بھی قتم کے آبجیکٹ کولاک کیا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔مثلاً کوئی بھی سنگل آبجیکٹ یا آبجیکٹ کا گروپ۔

کوئی بھی سنگل آبجیکٹ یا آبجیکٹس کا گروپ۔

(ساکہ استذی خان کا کی بوسے کے استذی خان کا کی بوسے کے استذی خان کا کی بوسے کے استذی خان کا کہ بوسے کے ب

(www.pakstudy.com)

مبجيكش كے حصے الگ كرنا اور جوڑنا

(پاک استذی ڈا نہ کام)

سنجیکٹس کو کمبائن (Combine) کے جانے پرلائنیں اور Shapes ہے مدم ہوٹر
نئی Shapes بناتی ہیں۔ آبجیکٹس کو ایک دوسرے کے اوپر آئے ہوئے ایر یازختم ہو
جاتے ہیں' اور Clipping holes بن جاتے ہیں جن کے ذریعہ آپ دکھے سکتے ہیں کہ

-- 45

Combine کمانڈ کی مدد سے بلیک اوائیٹ گرا فک ایفیکٹ بنایا جاسکتا ہے جس میں آ دھی ڈرائنگ کالی اور آ دھی سفید ہوتی ہے۔ آ دھی ڈرائنگ کالی اور آ دھی سفید ہوتی ہے۔ بلیک اوائٹ گرا فک بنانے کے لیے:


- -1 کلوز ڈیا تھ بنا ئیں اوراس میں کالارتگ فیل کردیں (شکل 14.4)۔
- 2- Rectangle ٹول کی مدد ہے گرا فک کے نصف جھے کے اوپر ایک منتظیل بنائیں (شکل 14.5)۔



شكل 14.4 أيك كلوزياته والا آبجيكث بنايا عميا هيا

🕡 🍶 سنڌي ڌاڪ کام 🤇

(www.pakstudy.com)



شکل 14.5آ بجیکٹ کے آ دھے تھے پرستطیل ڈراکیا گیاہے۔ 3- مستطیل کوکا لے رنگ سے فِل کریں ۔ گرا فک کا نجلاحصہ اوجھل ہوجائے گا۔

4- Pick ونول کی مدد سے مارکوئی ڈراکر کے دونوں آ پیکیٹس کوسلیکٹ کریں۔

5- Combine 'Arrange سلیکٹ کریں یا۔ ا+ Ctrl دیا کیں۔ گرا فک کا مستطیل کے بیٹے آیا ہوانصف حصالیک کٹ آؤٹ بن جاتا ہے (شکل 14.6)۔

6- تصویر کے بائیں جصے کے لیے بھی ای طرح کی ایک منتظیل بنائیں' Shift+PageDn و باکراہے آبجیکٹ کے بینچے لے جائیں اور سفید

ریگ ہے فِل کردیں (شکل 14.7)۔



شکل 14.6 — Combine کمانڈ استعمال کر کے تصویر کے نصف جھے کوکٹ آؤٹ بنادیں۔

^ئڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)



شکل 14.7 تصویر کے ہائیں جھے کے یہ بھی ایک منتظیل بنائیں اورا ہے۔ مفیدرنگ ہے فل کرویں۔


(www.pakstuor

. سنڌي ذات کام)


کی میں ڈرائنگ کواکی دلجیپ تاثر دینے کے لیے دونوں آجیکش کے اوپر

Shift+PageDn(کے کے لیے فریم کا کام دے گا کام دے گا کام دے گا کام دے گا کی بڑا ڈبینا کیں (بیڈ بدڈرائنگ کے لیے فریم کا کام دے گا کی کردہ آجیکش کے ذریعہ بنایا گیا کٹ دیا کر فریم کوتھور کے چیچے بھیج دیں۔ کمبائن کردہ آجیکش کے ذریعہ بنایا گیا کٹ آؤٹ بڑے ڈ یے کے فِل کلریا میکسیج کواطراف میں دکھا تا ہے (شکل 14.8)۔

آؤٹ بڑے ڈ یے کے فِل کلریا میکسیٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں (شکل 14.9)۔



شکل 14.8 ڈرائنگ کے پیچھے بنایا کیا گیا تیج والا ڈیٹوبصور تی پیدا کرتا ہے۔



شكل 14.9 بليك/ وائث تيكنيك كوشيكست پرلا كوكرنا بهي ممكن ہے-

م بجيكش كے حصالگ كرنا:

جس طرح گروپ بالاک کیے ہوئے آجگیکش کو اَن لاک کرنے کی کما نڈ زموجود ہیں'

اس طرح آپ کمبائن کیے ہوئے آ جیکٹس کو Break Apart کمانڈ کے ذریعہ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔

م بجيكش كے حصول كوالگ الگ كرنے كے ليے:

- كمبائن كيے ہوئے آبجيكٹس كوسليكٹ كريں۔
- Break Apart 'Arrange سلیکٹ کریں یا Ctrl+K وہا تیں۔ آ بجيكش اپني اصل حالت ميں آجائيں كے اور آپ ان پر الگ الگ كام کرنے کے قابل ہوں گے۔

■ نوٹ سیسلیٹ کے ہوئے آبجیکٹ کی بنیاد پر ہی کمانڈ کا نام Break Curve بھی ہوسکتا ہے۔


کلپ آرٹ امیجز پر کام کرنا استدی داد کام

بہت سے کلی آرٹ امیجز متعدد آبجیکش کے گروپ پڑشتل ہوتے ہیں سان گرافکس کے حصوں کوعلیحدہ کر کے آپ کلپ آرٹ کواپنی ضرورت کے مطابق بناسکتے ہیں۔ کسی آبجیکٹ کوسلیکٹ کرنے کے بعد Arrange مینومیں اگر Break Aprart کمانٹر دستیاب ہوتو اس کا مطلب ہے کہ وہ آ بجیکٹ گروپ یا کمبائن کیا گیا ہے۔ www.p

ہ بجیکٹس کے انداز بدلنا

(www.pakstudy.com)

ٹرانسفارمیشن ڈاکر (شکل 14.10) میں آبجیکٹس کی پوزیشن ڈومیشن ڈاویی^{ا اسکیل} سائز اور skew سیٹ کرنے کی آپشز موجود ہیں۔ بیکام Transform ٹول بار (شکل 14.11) کی مدد ہے بھی کیے جاسکتے ہیں۔



شکل14.10 سسکرین پر آبجیکٹ کی پوزیشن متعین کرنے کے لیے ٹرانسفار میشن ڈاکراستعال کریں۔




شکل 14.11 یاٹرانسفارم ٹول بارے بھی کام لیاجا سکتا ہے۔

Transformation 'Dockers' Window کے لیے Transformation 'Arrange اور پھر یا بچے میں میں سے ایک سلیکٹ کرلیں۔ یا آ اور پھر یا بچے میں سے ایک سلیکٹ کرلیں۔ یا آپ Transformation 'Arrange بھی سلیکٹ (شکل 14.12) کر سکتے ہیں۔

ڈا کراوین ہوکرمنتخب کردہ کمپوننٹ دکھا تاہے۔

ٹرانسفارم ٹول بار کو اوپن کرنے کے لیے Toolbars 'Window سایکٹ کریں۔ٹرانسفارم ٹول بارفلوٹنگ صورت میں ظاہر ہوتی ہے جسے ڈریگ کر کے سکرین پر کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے۔



شکل Arrange مینویین Transformations کا ذیلی مینویه

آ بجيكث كو يوزيش دينا

ٹرانسفارمیشنز ڈاکر کی Position ٹیب (شکل 14.10) پر آپ ایک سلیکٹ کیے ہوئے آ بجیکٹ کی یوزیشن کا تعین کر سکتے ہیں۔اگر جا ہیں توسلیکٹڈ آ بجیکٹ کی بجائے اس كاليك دىليكىيە بناكرىيەتىدىليان اس يرلاگوكى جاسكتى ہیں۔ (باگ استدی دان کام)

آ بجيك كوسكرين برنى يوزيشن دينے كے ليے:

(www.pakstudy.com) 1- جس آبجیکٹ کوحر کت دینی ہواہے سلیکٹ کریں۔

آ بجیکٹ کی یوزیشن کو رُولر کوآرڈی نیٹس کے برابر لانے کے کیے Relative Position چيک باکس کو آف کر دیں اور نئ H ليعنی افقی $(www.pakstudy.com_t)$ اور ۷ لیعنی عمودی ویلیوزانٹر کر س_ " (الداستذي الديار) " (الداستذي الديار) " (الداستذي الديار) آن المجيك كو اس كي موجوده يوزيشن كي نسبت سے حركت دينے كے ليے Relative Positionچيک باکس کوآن کريں اور Hاور ۷ کا مطلوبہ فاصلەانٹركريں ـ


Apply کلک کرنے سے آبجیکٹنی یوزیشن برآجاتا ہے۔ اگر Apply

to Duplicate کو کلک کیا جائے تو اصل آبجیکٹ تو وہیں رہے گا تگر اس کی ایک کا پی نئی پوزیشن پر منتقل ہوجائے گی۔

کہ طیب سلیکٹڈ آ بجیکٹ کی سکرین پر پوزیشن سیٹ کرنے کے لیے ٹرانسفارم ٹول بار سے بھی کام لیا جاسکتا ہے۔اس کے Xاور Y شیسٹ با کسز میں نئی افقی اور عمودی ویلیوز انٹر کرتا ہوں گی۔اس بارے کے دائیں کونے میں Relative to Object ویلیوز انٹر کرتا ہوں گی۔اس بارے کے دائیں کونے میں کونے میں اور پر بیان کردہ چیک باکس والا ہی کام کرتا ہے۔


أبجيكث كوهمانا

سبق 12 میں آپ نے ایک نیکسٹ آبجیکٹ کو گھمانے کے لیے روٹمیشن ہینڈلز اور فری ٹرانسفارم ٹول کا استعمال سیمھا تھا۔ٹرانسفار میشنز ڈاکر کی Rotate ٹیب کو بھی استعمال میں لاکر آپ کسی آبجیکٹ پر بھی یہی تیکنیک لاگوکر سکتے ہیں (شکل 14.13)۔ مقدی ڈاٹ کام)



شکل14.13آ بجیکٹ کو گھمانے کے لیے ٹرانسفارمیشنز ڈاکر کی Rotate ٹیب سے کام لیں۔

ایک آبجیکٹ کو گھمانے کے لیے: -1 جس آ بجیکٹ کو گھما نا ہوا ہے۔ سلیکٹ کریں (شکل 14.14)۔ شكل 14.14 ... آنجيكث كوسليكث كيا "بيائے-Angle شکسٹ باکس میں آ بجیکٹ کو گھمانے کے لیے زاویے کی ڈ گری انٹر کریں (منفی ویلیوکلاک وائز اور مثبت ویلیواینٹی کلاک وائز حرکت دے اگرائے آ بجیکٹ کے کسی ایک ہینڈل کومرکزی نقطہ بنا کرآ بجیکٹ کواس کے گردگھمانا جا ہے ہیں تو متعلقہ چیک باکس کوآن کر دیں۔ Apply کلک کرنے سے تبدیلی لاکو ہو جائے گی (شکل 14.15)۔ Apply to Duplicate کلک کیاجائے تواصل آ بجیکٹ کی ایک کالی بنا کرتبدیلی اس پرلا گوگی جائے گی۔ (www.pakstudy.com) حکام) شكل 14.15اس آنجيكث كو 450 (كلاك (www.pak




شکل 14.15ان آبجیکٹ کو 450 (کلاک وائز) کے زاویہ پر گھمایا گیاہے۔

یا در ہے کہ آپ بیکام ٹرانسفارم ٹول بار میں ویلیوز انٹر کر کے بھی کر سکتے ہیں ۔ قات کام)

آ بجيكث كاسائز تنبديل كرنا

آ بجيكث كوافقي عمودي يا دونو ل لحاظ سے جھوٹا بڑا كرنا Scaling كہلاتا ہے۔ سبق 4

میں آپ کو ہینڈل ڈریگ کرنے کے ذریعہ آبجیکٹ کوسکیل کرنا سکھایا گیا۔ تاہم آپ آبجیکٹس کی بالکل درست سکیلنگ کے لیےٹرانسفارمیشنز ڈاکر کی Scale and Mirror ٹیب (شکل 14.16) استعال کرسکتے ہیں۔



رَبَالَ السِنْدَى دَاتِ كَامٍ ﴾

شکل 14.16 سکیل اینڈ مررشیب میں آ بجیکٹ کوری سائز کرنا اور پلٹنامکن ہے (www)

آ بجيك كوسكيل كرنے كے ليے بيطريقة اختيار كريں:

- 1- سكيل كرنے كے ليے آبجيك كوسليك كريں (شكل 14.17)-
- 2- Hادر ۷ نیکسٹ با کسز میں افقی اورعمودی فیصدا نٹر کریں۔100 فیصدموجودہ) پیالہ استذی ڈاٹ کام) سائز'50 فیصدنصف اور 200 دوگنا بڑا کردیتا ہے۔
 - 3- آبجیکٹ کوافقی اورعمودی دونوں لحاظ سے متناسب طور پرسکیل کرنے کے لیے Non-proportional چیک ہاکس کوآف کردیں۔



: --

شکل 14.17 ہم اس تصویر کوسکیل کرنا جا ہجتے ہیں۔

4- Apply کلک کر کے سلیکٹڈ آبجیکٹ کوسکیل کریں (شکل 14.18) یا اگر اس کی ایک کاپی بٹا کر اس پیسکیلنگ لاگو کرنی ہے تو Apply to کالک کرنا ہوگا۔ Duplicate کلک کرنا ہوگا۔



شکل 14.18آ بجیکٹ کو 200 فیصد سکیل کیا گیاہے۔

آ بجيكث كويلثنا

آ بجيك كوافقى عمودى يا دونو ل لحاظ سے بلٹنے كو Mirroring كہتے ہيں۔ آ پ ايك

سنٹر ہینڈل کوڈریگ یاٹرانسفار میشنزٹول بارک Scale and Mirror ٹیب کے ذریعہ بھی آ بجیکٹ کو پلٹ سکتے ہیں (شکل 14.16)۔

اس كاطريقدينيوويا كياس:

1- بلننے کے لیے ہجیکٹ کوسلیکٹ کریں۔اس کے گردآ ٹھ ہینڈلز طاہر ہوجا کیں ۔ کے (شکل 14.19)۔

2- Ctrl کی دبا کر بائیں یا دائیں طرف دالے درمیانے ہینڈل کو مخالف سمت میں ڈریگ کریں۔ آبجیکٹ بلیٹ جائے گا (شکل 14.20)۔



شکل 14.19دائیں طرف دالا درمیانی ہینڈل بائیں ست میں ڈریگ کرنے ہے ...

رباب ريد وي vww.paksti نيا دريد (vww.paksti



شکل14.20 اینج افتی رخ پر بلیث گیا گیا ہے۔


(www.pakstudy.com)

ياجھر

1- آبجيك كوسليك كرير_

Horizontal Mirror عِيْنَ كَلَكَ كُرِينِ __

-3 Apply to کلک کرنے ہے اصل آبجیکٹ پلٹا جائے گا۔ جبکہ Apply to کلک کرنے ہے اصل آبجیکٹ پلٹا جائے گا۔ جبکہ Duplicate



ئل14.21.....پراپرٹی اورٹرانسفارم ٹول بارپرmirrorپٹنز۔


آ بجيكث كوسائز دينا

سائزنگ کاعمل بھی سکیلنگ جیسا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ فیصد کی بجائے بالکل درست پیائش (مثلاً "2 × "4) انٹر کرتے ہیں۔ یہ پیائش ٹرانسفار میشنز ڈاکر کی Size میب میں (شکل 14.22) انٹر کی جاتی ہے۔

كسى آبجيك كاسائزسيث كرنے كے ليے:


۲- آبجیکٹ کوسلیکٹ کریں۔

2- آبجیکٹ کومتناسب طور پرری سائز کرنے کے لیے Non-proportional چیک باکس کوآف کردیں اوراس کے بعد H (افقی) یا۷ (عمودی) پیائش انٹرکریں۔



3- Apply to کلک کرنے ہے آبجیکٹ ری سائز ہوجائے گا'جبکہ Apply -3 پٹن کا مقصد آبجیکٹ کی ایک کا پی بنا کراسے ری سائز کرنا ہے۔


کر چپ پراپرٹی اورٹرانسفارم ٹول بارے موزوں ٹیکسٹ با کسزیٹن ٹی ویلیوزانٹر کر کے بھی آبجیکٹ کوری سائز یاسکیل کیا جاسکتا ہے (شکل 14.23)۔ بس ویلیو انٹرکریں اور Enter و بادیں۔



آ بجيك كوسكيو (Skew) كرنا

آ بجیکٹ کورج ماکرنے یا جمکانے کو Skew کرنا کہتے ہیں۔ٹرانسفارمیشنز ڈاکر کی

Skew تیب رس 14.24) من وییوراسر سرے یا سیو ہیدن در یب سرے سے در بید بیکام کیا جاسکتاہے۔



آپَاَک استذی ڈاٹ کام 🤇

شکل 14.24 سکیوٹیب کی مدد سے آبجیکٹ کوسکیو کرنے کے زاویے سیٹ کریں۔ ۱۷۷۷)

ٹرانسفارمیشنز ڈاکر کی مددے آبجیکٹ کوسکیوکرنے کے لیے:


(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

- ۲- آبجیکٹ کوسلیکٹ کریں۔
- 2- H یا اور ۷ نیکسٹ با کسز میں آبجیکٹ کوسکیو کرنے کے لیے زاویے کے در اور پر کا کی انٹر کریں (منفی ویلیو کلاک وائز اور مثبت ویلیوا ینٹی کلاک وائز سکیو کرتی ہے)۔

 (www.pakstudy.com)
- 3- Apply بٹن کلک کرنے ہے آبجیکٹ سکیوہ وجائے گا (شکل 14.25)۔ آگر آبجیکٹ کی ایک کائی بتا کر اس پر سکیو لاگو کرتا ہو تو Apply to بٹن کلک کریں۔

 Duplicate



شکل 14.25 بیا یک بی آ بجیکٹ کی نارش اور سکیو کی ہوئی حالتیں ہیں۔

اگرڈر یک کرنے کے ذریعہ آبجیکٹ کوسکیوکرنا جا ہے ہیں تو:

1- آبجیکٹ کوسلیکٹ کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر کلک کریں۔اس کے گرد
 روٹیشن اور skew بینڈل ظاہر ہوجا ئیں گے (شکل 14.26)۔



شکل14.26آبجیکٹ کے سکیو ہینڈلز کو ڈریک کر کے بھی مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

(پاک 🚉 🖘 ڈاٹ کار 🎤

(www.pakstudy.com)

- 2- چارسکیو بینڈلز میں سے ایک کوکلک اور ڈریگ کریں۔
 - 3- جب تسلی ہوجائے تو ماؤس بٹن چھوڑ دیں۔

(www.pakstudy.com)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

آ بجیکٹس کی Shapes پرکام کرنا

آپ مختلف اشکال پر کام کرنے کے لیے Shaping ڈاکر کے ذریعہ (شکل) 14.27) کچھز بردست طریقے اختیار کرسکتے ہیں۔مثلًا:

Weld		Ī	
Wel	d:		

L	eave Original:		
T	Source Object(s)		
Γ	Target Object(s)		
	Weld To		


شکل ۱4.27 Shaping ڈاکر کی Weld ڈاکر کی Shaping شکل 14.27 شیب ڈسپلے کی گئی ہے۔

ویلڈ کرنا.....منعدد آجیکٹس کوایک ہی آ بجیکٹ بنانا۔

Trim کرنا.....متعدد آنجیکش کے اوپرینچ آئے ہوئے حصوں کوکاٹ دینا۔
Intersectمتعدد آنجیکش کے اوپرینچ آئے حصوں کی بنیاد پر نے آنجیکش بنانا۔
آئے اب ہم ان طریقوں کی باری باری وضاحت کرتے ہیں۔
آئیکشس کو ویلڈ کرنا:

ویلڈیگ کے ذربعہ آپ متعدد آبجیکٹس جوڑ کر ایک آبجیکٹ بناتے ہیں۔ ایک دوسرے کے اوبرآئے ہوئے آبجیکٹ بنا میں دوسرے کے اوبرآئے ہوئے آبجیکٹ بنا ہے۔ لیکن اگر آبجیکٹ بنا ہے۔ لیکن اگر آبجیکٹ ایک دوسرے کے اوپر نہیں آئے ہوئے اور آپ انہیں ویلڈ کرتے ہیں تو وہ الگ الگ ہوتے ہوئے ہوئے کا مریں گے۔ ہیں تو وہ الگ الگ ہوتے ہوئے ہی ایک ہی آبجیکٹ کے طور پر کام کریں گے۔ ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ویلڈ کرنے کے لیے:

 1- وہ آبجیکٹس سلیکٹ کریں جن کے ساتھ ٹارگٹ آ بجیکٹ کو ویلڈ کرنا ہے (شکل 14.28)۔



شكل 14.28مورس آنجيكش كوسليك كيا كيا ہے۔غوركرين كه تينون آنجيكش كى آؤٹ لائنز الگ الگ ہيں۔

2- Weld Shaping ملیکٹ کریں۔ Shaping ڈاکر گاہر ہوجائے جس کی Weld ٹیب سامنے ہوگی (شکل 14.27)۔


Target Object(s) ٹارگٹ آ بجیکٹ کی ایک کا پی برقرارر کھنے کے لیے (Target Object(s

4- سوری آبجیکٹس کی ایک کا پی برقرار رکھنی ہوتو (Source Object(s

Weld To -5 بش کلک کریں۔

6- ابناركث بجيك وكلك كرين

(ما کی اورانی خام) سلیکٹ کیے ہوئے آبجیکش ٹارکٹ آبجیکٹ کے ساتھ ویلڈ ہوجائے ہیں اورانی کے رنگ اور آؤٹ لائن کواختیار کر لیتے ہیں (شکل 14.29)۔



مختل 14.29 تمام آجيکش کارنگ اور آؤث لائن ويلڏ ہونے کے بعد ایک جیسی ہوجاتی ہے۔

(www.pakstu., ...)

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

کم میں اگر سورس ما ٹارگٹ آنجیکٹس کی کا پیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آب تمام آبجيكش كوسليك كرك يراير في بارير Quick Weld بثن بهي كلك

آ بجيكش كى كاث چھانث:

Shaping ڈاکر کی Trim ٹیب (شکل 14.30) آ پیکٹس کے ایک دوسرے پر آئے ہوئے حصول کوکا شنے کے لیے استعال ہوتی ہے۔



فكل Shaping ---- 14.30 داك کیTrim ٹیب۔

کی آبجیک کور م کرنے کے لیے: 1- سورس آبجیکٹس سلیکٹ کریں جن کے ٹارگٹ آبجیکٹ کے اوپر آئے ہوئے ڈان کام حصول كوررم كرنا جائة بين (شكل 14.28)_ (www.pakstudy.com)

2- اگرآپ ٹارکٹ آبجیکٹ کورکھنا جاہتے ہیں تو (Target Object (s جبک ہائس کوآن کردیں۔


3- اگر سورس آجيکڻس کورڪهنا حاجة بين تو (Source Object (s چيک

(www.pakstudy.com)

(یاک استڈی ڈاٹ کام)

ہائمس کوآن کریں۔ -4 Trim بشن کلک کریں۔

5- اب ٹارگٹ آ بجیکٹ کوکلک کرنے سے سوری آ بجیکٹ کے اوپر آئے ہوئے حصاس میں ہے کٹ جا کیں گے (شکل 14.31)۔



شکل 14.31 سورس آ بجیکٹ کے حصول کو ٹارکٹ آ بجیکٹ میں سے کا ٹا گیا ہے۔

آ بیکش کو Intersect کرتا:

Intersect کرنے ہے مرادسور اور ٹارکٹ آبجیکٹ کے صرف اوپر بیجے آئے ہوئے حصوں کو کاٹ کرعلیحدہ کرتا ہے۔ بیرکام کرنے کے لیے Shaping ڈاکر کی Intersect ثیب (شکل 14.32) استعمال ہوتی ہے۔

Shaping	التلم
Intersect	7
Intersect:	Property and the
	And the second s
Leave Original:	
✓ Source Object(s)	,
✓ Target Object(s)	y de la
Branch Colon	

شکل 14.32 شینگ ڈاکر کی انٹر سیکٹ شیب ڈسپلے کی گئی ہے۔

المبينس كوانغريك كريه كاطريقه بيرب

مورن اجيكش كوسليك كرين (شكل 14.28)_

2- اگر ٹارگرف آ بجیکٹ کورکھنا چاہتے ہیں تو (s) Target Object چیک مانس كوان كريں۔

3- اگر سورس آ يجيكت كوركهنا چا بيتي تين آو Source Object (s) چيك بالمن آن کریں۔

-4 Intersect With -4

5- ابناركون المجين كوكل كرن يرامزينن ايك بيم المجين بمطوريه -(14.33 في سيم على 14.33 من جا على14.33 مورس اور ناركت آ بجيك ي انزيك كي مئ تھے۔

Jakstudv.com)

رياتران)


خصوصی تاثرات

یہ سبق آبجیکٹس کو دلچسپ صورت دینے کے بارے میں ہے۔ اس سیں آپ envelope انٹر ایکٹو بلینڈ ٹول انٹرایکٹو ٹرانسپیرنسی ٹول 'Distortion ٹول اور Contour ٹول کا استعمال سیکھیں گے۔

Envelopes كااستعال

Envelopes کا مقصد آبجیکش کی شکل میں تبدیلی لانا ہوتا ہے۔ اینولپ سی آبجیکٹ کے گردر کھے گئے کنٹیز جیسا ہوتا ہے۔ آبجیکٹ بھی ای کٹیز جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آبیولپ ٹول کے لیے پراپر ٹی بار پر متعلقہ آپشز بھی ہوتی ہیں۔ انٹرا یکٹو اینولپ (Envelope) ٹول کی مدد سے سی آبجیکٹ کی شکل تبدیلی کرنے انٹرا یکٹو اینولپ (Envelope) ٹول کی مدد سے سی آبجیکٹ کی شکل تبدیلی کرنے دیں۔


1- انٹرا کیٹوٹول فلائی آؤٹ مینویس سے Envelope ٹول سلیکٹ کریں (شکل 15.1)۔



شكل 15.1 انثرا يكثواً بينولپ تول كو پوائنث كيا كيا ب-

اس آ بجیکٹ پرکام کرنا ہوا ہے سلیکٹ کریں۔اس کے گردسرخ رنگ کی نقطے دارلائن ظاہر ہوگی۔

3- برایرنی بار برمندرجه ذیل میں سے ایک آئیکن (شکل 15.2 اور 15.3) كلك كرك أينولب مود سليك كرين:



شكل 15.3 چار مختلف أينولپ موڈ ز كى مثاليں _

Straight Line جارول كونون والله ورميان ايك

لائن دى جاتى ہے۔

- ▲ Single-arc....کونوں والے ہر دونوڈ ز کے درمیان ایک توسی لائن بنائی جاتی ہے۔
- ▲ Double-arcکونوں والے ہر دونو ڈ زکے درمیان ایک لہریئے دارلائن بٹائی جاتی ہے۔
- ل المحادث ال

کر میس اگر کسی اینواپ میں متعدد آنجیکٹس رکھتے ہیں تو پہلے انہیں گروپ کریں۔

کر ۔۔۔۔۔ آپ کسی شکل کی نقل میں بھی اینواپ بنا سکتے ہیں۔شکل 15.4 میں ایک تصویر

کے چیچے دل کی صورت کا آنجیکٹ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد شکل کو سیپ Unconstrained موڈ میں اینواپ کیا گیا۔ آخر میں شکل اور اینواپ کو شیپ دیے کے لیے دل بطور گائیڈ استعال ہوا۔



شكل 15.4 تصوير كوأينواب ك ذريعدول كي شكل والي آ بجيك جيسا بنايا كيا ب-

:envelopes

آپ کسی آبجیکٹ کوفوری طور پر ایک مخصوص اُینولپ دینے کے لیے کو اَی preset بھی استعمال کرسکتے ہیں۔ بیاس عمل میں رہنما اَئی بھی کرتے ہیں۔

كسى آبجيكث كوبنابنايا أينولپ ديئے كے ليے:


انٹرا یکٹوفلائی آؤٹ میں سے اینولپ ٹول (شکل 15.1)سلیکٹ کریں۔

جس آ بجیکٹ کو بنا بنایا اینولپ دینا ہوا سے سلیکٹ کریں (شکل 15.5)۔
 آ بجیکٹ کے گردآ ٹھانوڈ زاور نقطے دارسرخ لائن پرمشتمل ایک اینولپ ظاہر
 ہوجا تا ہے۔

3- پراپرٹی بار پر Add Presets ڈراپ ڈاؤن کسٹ میں سے ایک بنا بنایا اینولپ (شکل 15.6) سلیکٹ کریں۔




شکل15.5آ بجیکٹ کوانٹرا بکٹوenvelope ٹول کے ساتھ سلیکٹ کرنا۔



شکل15.6..... پراپرٹی بار پر بے بتائے envelopes کی فہرست۔

envelope سلیکٹ کرنے پر آبجیکٹ فوراً ای کے مطابق شکل اختیار کرلے گا (شکل 15.7)۔




شکل 15.7 آ بجیکٹ نے بنائے اُینولپ کی صورت اختیار کرلی ہے۔

Envelope Mapping موذ:

آپ نے پراپرٹی بار پر ایک اضافی ڈراپ ڈاؤن کسٹ دیکھی ہوگی: Mapping Mode منتخب کیا ہوا میپنگ موڈ اُینولپ میں آبجیکٹ کے نٹ ہونے کا انداز متعین کرتا ہے۔ بیکام کرنے کے لیے:

 1- انٹرا یکٹوائیولپٹول کے ساتھ وہ آبجیکٹ سلیکٹ کریں جس پر چھلے سیشن میں ایک اینولپ لا گوکر بچلے ہیں (شکل 15.8)۔




فکل15.8 ساس آبجیکٹ کودل کے اندرفٹ کیا کیا تھا۔

🗇 استڈی ڈاٹ کام 🤇

(www.pakstudy.com)

2- پراپرٹی بار پر Mapping Mode ڈراپ ڈاؤن کسٹ میں ہے آیک (شکل 15.9) آپٹن سلیکٹ کریں۔




شکل15.9 پراپرٹی بار پر مختلف میںپنگ موڈز کی فہرست۔

3- نوڈزڈریگ کرکے آبجیکٹ کومرضی کی شکل دیں (شکل 15.10)۔ آبجیکٹ اس کے مطابق بن جائے گا۔

(www.pakstudy.com)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)



شکل 15.0ایک بی آبجیکٹ پرچارمیپنگ موڈ زلا گو کیے گئے ہیں ۔ استذی ڈاٹ کام) (www.pakstudy.com)

Blends كااستعال

(پاک اسٹڈی ڈاپٹ کام)

بلینڈز کا مقصد دوسلیکٹڈ آنجیکٹس کے درمیان مخصوص مراحل بنانا ہے۔ آپ آیک ۷۷۷) آبجیکٹ کی متعدد کا پیز بنانے یا دوآنجیکٹس کوبلینڈ کرنے کے لیے پیطریقہ استعال کرسکتے ہیں۔

(www.pakstudy.com)

دوآ بحيكش كوبلين لرنے كے ليے:

- اکسان دوآ بجیکش کوسلیکٹ کریں جنہیں بلینڈ گرنا ہے ۔ 1 Pick کام) (شکل 15.11)۔





شكل 15.11 ... بلينذكر في كاغرض سے دوآ بجيكش كوسليكث كيا كيا ہے۔

2- ٹول ہاکس میں ہے انٹرا یکٹوبلینڈٹول سلیکٹ کریں (شکل 15.12)۔



Blend موڈ کو پوائٹٹ کیا گیا ہے۔


یہلے آبجیکٹ کو کلک کریں اور دوسرے آبجیکٹ تک ڈریگ کریں۔ دوسفید با کسز کے درمیان ایک ڈیش والی لائن دکھائی دیتی ہے۔


4۔ ماؤس بٹن حچوڑ دیں۔ دونوں آبجیکٹس کے درمیان بلینڈ کے مراحل دکھائی دیتے ہیں (دیکھیں شکل 15:13)۔



شکل 15.13..... آنجیکٹس کے بلینڈ کے مختلف م

کے جیس آپ برابر فی بار کی مدو سے بلینڈ کے مراحل کی تعداد کم یازیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کےعلاوہ رہیجی تعین کیا جاسکتا ہے کہان کا زاویہ تبدیل ہوتا جائے (شکل 15.14)۔ 🖈 برابر برابر فاصلے والی آبجیکٹ کی کا پیز کی ایک سیریز بنانے کے لیے آبجیکٹ کی ایک کانی کو کچھ فاصلے بررکھیں اور دونوں آبجیکٹس کے درمیان بلینڈ بنادیں (شکل 15.15)۔






شکل 15.15 Blend ٹول کی مدد ہے آ بجیکٹ کی سیریز بناتا بھی ممکن ہے۔

کئی تہوں والے بلینڈز

کئی تہوں والا (multiple) بلینڈ بناتے وقت سب سے پہلے آپ کو وہ تمام آبھیکٹس ڈرا کرنے کی ضرورت ہوگی جنہیں بلینڈ کرنا چاہتے ہوں۔ آبھیکٹس کو مرضی کے رنگ دینا ممکن ہے۔اس مثال میں ایک خوبصورت ستارہ بنایا جائے گاجو گہرائی کا تا تر رکھتا ہے۔

- 1- ایک آبجیکٹ بنائیں جے multiple بلینڈ میں استعال کرنا جا ہے ہیں۔ ہم نے یہاں ستارے کی جار کا پیز بنائی ہیں۔ ڈپلٹیکیٹ ستارول کو آیک رسرے کے اندررکھا گیاہے۔ دوسرے کے اندررکھا گیاہے۔
- 2- آبجیکٹس کومرضی کے رنگ اور وہ پوزیشن دیں جہال سے بلینڈزشروع اور ختم ہوں گے (شکل 15.16) ۔ ستاروں کو اس ترتیب سے رنگ دیئے گئے ہیں: سفید' کالا' 50 فیصد کالا اور سفید۔ انہیں الائن اینڈ ڈسٹری بیوٹ ڈائیلاگ باکس کی مدد سے الائن اور سنٹر کیا گیا (دیکھیں سبق 9)۔
- 3- ایک سے دوسرے ستارے کی جانب ڈریگ کرکے بلینڈز بنائیں' حتیٰ کہ مطلوبہ تاثر حاصل ہوجائے (شکل 15.17)۔



کر شیپ یا در ہے کہ آپ بلینڈ بنانے کے بعد بھی پراپرٹی بار کی مدد سے ان کے درمیانی مراحل کی تعداد میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔



تناظرشامل كرنا:


کسی آ بجیکٹ میں دور ونز دیک کا تاثر پیدا کرتا Perspective یا تناظر شامل کرنا کہلاتا ہے۔

يكام كرنے كاطريقة ذيل مين دياجار ہاہے:

1- آبجيك كPickول كساتھ سليك كريں۔

2- Add Perspective Effects سلیکٹ کریں۔تصویر کے گردسرخ ڈیش والی لائنوں پر مشتمل ایک گراف سے ڈسپلے ہوگا جس کے جپار کونوں پر مینڈلز ہوں گے (شکل 15.18)۔

3- کسی ہینڈل کو ڈریگ کرنے سے آبجیکٹ کا تناظر تبدیل ہو جائے گا (شکل 15.19)۔



(www.naikstudy.com) شکل 15.19 --- و دیاز آکد ہینڈ کڑ کوڈیہ یک کہا کے دوری اور ترد کی کا تاثر پیدا کریں۔

شکل 15.18 ۔۔۔۔ آبجیکٹ کے گر دگراف اور جار ہینڈلز دکھائی وے رہے ہیں۔

. 4- جب کام کمل کرلیں تو Pick ٹول سلیکٹ کریں یا Spacebar دیا تیں۔ آپ کا دیا ہوا تاثر ڈسپلے ہوجائے گا (شکل 15.20)۔




(www.pakstudy.com)

المجيكيش كوExtrude كرنا


Add Perspective کمانڈ کی مدد ہے محض کسی آبجیکٹ کو دیکھنے کا زاویہ تبدیل کرنے کی بجائے آپ انٹرا بکٹو Extrude ٹول کے ذریعہ فلیٹ آبجیکٹ کو تین جہتی بنا سکتے ہیں۔ بیکام کر extrusioni کہلاتا ہے۔مندرجہ ذیل ہدایات پڑل کر ٹیں۔ سکتے ہیں۔ بیکام کر extrusioni کہلاتا ہے۔مندرجہ ذیل ہدایات پڑل کر ٹیں۔

1- ٹول باکس میں سے Extrude ٹول سلیکٹ کریں (شکل 15.21)۔



شكل 15.21 ټول باكس مين Interactive Extrude ٽول كي نشاند ہي ۔

2- پراپرٹی بار پرڈراپ ڈاؤن کسٹ میں ہے extrusion کی ٹائپ سلیکٹ کریں (شکل 15.22)۔اگر Extrusion Type ڈراپ ڈاؤن کسٹ دستیاب نہیں ہوئی تو تسلی کرلیں کہیں کوئی آنجیکٹ سلیکٹ تو نہیں کیا ہوا۔



شکل15.22 پراپرٹی بار پرمختلف شم کی extrusion کے لیے آپشنز ۔


3- جس آ بجیکٹ کو extrude کرنا ہواہے کلک کر کے سلیکٹ کریں اور پھر آ بجیکٹ کے درمیان میں کسی جگہ کلک اور ڈریگ کریں (شکل 15.23)۔


(پاک استڈی ڈاٹ کام)



شکل 15.23 - ایک extrusion بناتا ـ

4- extrusion کنروزکوڈریگ کرنے کے دربعالیج شمنٹ کریں (شکل 15.24)۔





شکل 15.24 ساب متطیل نے 3D ہاکس کی صورت اختیار کر لی ہے۔

يا دركلپ كمانڈ

پاورکلپ کمانڈ کے ذریعہ آپ ایک آبجیکٹ کودوسرے کے اندرر کھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایک آبجیکٹ Container کا کام دیتا ہے۔ کنٹینر میں پورا نہ آبجیکٹ Content کا کام دیتا ہے۔ کنٹینر میں پورا نہ آنے والا کوئی بھی Content کا حصہ کاٹ دیا جاتا ہے۔

دوآ بجيکڻس کو پاورکلپ کرنے کے ليے

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

Pick -1 ٹول کے ذریعہ اس آبجیکٹ کوسلیکٹ کہیں جے بطورِ Content استعمال کرنا جائے ہیں (شکل 15.25)۔



2- Effects مینو میں ہے Power Clip اور پھر Effects -2 Container سلیکٹ کریں۔ یوائنٹر آیک موٹے کالے تیرکی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ 3- اب کنٹیز آبجیکٹ کو کلک کریں۔تصویر فور آاس کے اندر نٹ ہو جائے گی (شکل 15.26)۔



هکل 15.26 آ بجیکٹ کوکل (نے پرتصوریاس کے اندرآ گئی ہے۔ نیائٹ اسٹڈی ڈاٹ کام)

مر طب کنٹینر آ بجبکٹ کو کورل ڈرامیں بنائے گئے گئی بھی کلوز پاتھ والے آ بجبکٹ میں فٹ کیا جاسکتا ہے مثلاً ستارہ یا آٹ فک شیسٹ (شکل 15.27)۔

(www.naketudy.com)

شکل 15.27 مو نے فونٹ والے نیکسٹ میں کسی تصویر کو یا ور کاپہترین رہنا ہے ..

شیر ووالے آبجیکٹس بنانا

شیڈوز کی مدد سے ڈرائنگز کوزیادہ واضح اور حقیقی تاثر دیا جاسکتا ہے۔ نیچے بیان کردہ تیکنیکوں پڑمل کر کے آپ بالکل بیک گراؤنڈ جیسے رنگ سے فِل کیے ہوئے شیڈووالے آئجیکٹس (شکل 15.28) بناسکتے ہیں۔




شکل 15.28شیرُودینے کی یہ تیکنیک 3D آبجیکٹس بناتی ہے۔

آ بجيك كوصرف شيدوكى مدد المايال كرنے كے ليے:

- 1- رولر پردائیٹ کلک کریں اور ظاہر ہوئے والے مینوییں سے Ruler Setup سلیکٹ کرلیں۔اس طرح Options ڈائیلاگ باکس ڈسپلے ہوگا جس کا Rulers سیکٹن سامنے ہوگا۔

Nudge: 0.01

- شکل 15.29-.....Nudge ویلیو 0.01 انٹرکی گئی ہے۔
- 3- Pick ٹول کے ساتھ مطلوبہ آبجیکٹ کوسلیکٹ کرلیس (شکل 15.30)۔
- 4- آبجیکٹ کومرضی کارنگ دیں۔اس کے بعد کلر پیلیٹ میں X پررائیٹ کلک کر کے آؤٹ لائن کارنگ ختم کردیں (شکل 15.31)۔



آؤٹ لائن كارنگ قتم كيا كيا ہے۔

شکل 15.30 بنیادی آبجیکٹ کو Pick ٹول شکل 15.31 ... آبجیکٹ کورنگ دیے کے بعد کے ساتھ سلیکٹ کریں۔

- ح + Ctrl+C و با كرآ بجيكث كوونڈ وز كلك بورڈير كاني كرديں _
- البجيك يررائيك كلك كرين اورآ بجيكث كوتھوڑ اسا ایک طرف کھسكا ديں۔ شیڈ و کے بیرونی کنارے کوجس پوزیش پررکھنا ہے جب کا بی وہاں آ جائے تو ما وُس بنن چھوڑ د 🕜 ـــ
- ظاہر ہونے والے میتوش ہے Copy Here سلیکٹ کریں۔
- Back One 'Order 'Arrange سلیکٹ کریں نے کا بی اصل آ بجیکٹ کے پیچھے چلی جائے گی۔
- Pick ٹول کی مرد سے اصل آ بجیکٹ کوسلیکٹ کریں۔ کہ استدی ڈاٹ کام) 10- اصل آبجيك كارتك اوريجنل رتك كى نسبت تھوڑ اسما مرا رهيل (شكل) (15.32)



شكل 15.32 اصل آنجيكث كارتك ميز اوركاني كالمكاي

Pick -11 ٹول کی مدد سے دونوں آبجیکٹس کوسلیکٹ کریں۔

12- اب انٹرا کیٹوٹول فلائی آؤٹ میں سے Blend ٹول کوکلک کریں (شکل 15.12)۔

-(15.14 کو20پیٹ کریں (شکل 15.14) Number of Steps کورٹ پراپرٹی بار پر 15.14 کو 15.14 کو 15.14 کو 15.14 کو 15.14 کو 14 کا بیٹ کو کلک کریں اور ڈریگ کر کے کا بی تک آئیں۔اب ماؤس 14.33 کورٹ کو بیٹ جھوڑ دیں۔دونوں آئجیکٹس باہم بلینڈ ہوجائے ہیں (شکل 15.33)۔




شکل 15.33 (Steps 20 والا بلینڈایک سائے جیسا تاثر دیتا ہے۔

Pick -15 ٹول سلیکٹ کریں اور ۲۷+۲۱ دبائیں۔اور یجنل آ بجیکٹ کی ایک (پاک استذی ڈاٹ کام) کاپی ظاہر ہوتی ہے۔

16- اس کانی کوسفیدرنگ سے فِل کریں۔

17- ابہمیں ایک ہائی لائیٹ بنانے کے لیے سفیدرنگ والی کا پی کوتھوڑا سااوپر اور بائیں طرف کھسکانا ہوگا۔ ایسا کرنے کے لیے آپ اورلیفٹ ایروگیز ایک ایک مرتبہ دبائیں۔ بہت معمولی سافرق پڑے گا۔

Ctrl+V -18 دبا كراور يجنل آبجيك كى ايك اور كالي پيت كرين (شكل 15.34)-



شکل 15.34اور یجنل آ بجیکٹ کی ایک اور کا بی پییٹ کی گئی ہے۔ Rectangle -19 ٹول کی مدد سے ایک مستطیل ڈرا کریں جو آبجیکٹس کے گرد بیک گراؤنڈ باکس کا کام دے گی۔

20- مستطیل کومرحله نمبر 4 میں استعال کردہ رنگ ہے ہی فیل کریں۔

To Back Order Arrange -21 سلیکٹ کریں۔

22- بیک گراؤنڈ ہاکس کوایڈ جسٹ کر کے ڈرائنگ کو کمل کریں (شکل 15.28)۔

ٹرانسپرنسی ٹول

ہنجیکٹس میں شفافیت پیدا کرنے کے لیے انٹرا یکٹوٹرانسپیرنسی ٹول استعال ہوتا ہے۔ اگرآپ سی ٹرانسپر نٹ آ بجیکٹ کودوس ہے آ بجیکٹ کے اوپر رکھیں تو وہ اس میں سے نظر آتا

(پاک استڈی ڈاٹ کام)


ایکٹرانسپیرنسی بنانے کاطریقہ ذیل میں دیاجار ہاہے ہے (www.pakstudy.com)

1- ٹول باکس میں سے انٹرا یکٹوٹرانسپر نبی ٹول (شکل 35،35)سلیکٹ کریں۔



شكل15.35..... ٹرانسپرنسی ٹول کو پوائنٹ کیا گیاہے۔

- انٹرا یکٹوٹرانسپرنسی ٹول کے ساتھ اس آبجیکٹ کوکلک کریں جے شفاف بنا نا (باك، سنڌي ڏاٽ کام) حاہتے ہیں۔
- اس سمت میں ڈریگ کریں جس سمت میں ٹرانسپرنسی بنانی ہو (شکل _(15.36



منکل 15.36 سلیکٹڈ آبجیکٹ کوشفاف بنانے کے لیےٹرانسپر نسی نول کوڈ ریگ کریں۔

4۔ اب ماؤس بٹن جھوڑ دیں۔آبجیکٹ دھندلاسا تاثر دیتاہے۔

5- ٹرانسپر نٹ بنائے گئے آبجیکٹ کے ایفیکٹس دیکھنے کے لیے اسے کسی اور آ بجيكٹ كے اوپر ركھيں (شكل 15.37)۔




شکل 15.37شفاف باول میں سے سورج دکھائی دے رہاہے۔

🏠 🐉 آپ تین کنٹرول ایلی منٹس کوا دھرا دھر کر کےٹرانسپیر ٹسی کوا ٹیرجسٹ کرسکتے ہیں۔ 🏡مطلوبہ ٹرانسپیرنسی حاصل کرنے کا بہترین طریقنہ ہے کہ آبجیکٹس کوایک دوسرے کے او برر کھنے کے بعد ٹرانسپیر نٹ بنائیں۔

ٹرانسپیرنسی کی اقسام:

انٹرا یکٹوٹرانسپرنسی ٹول استعال کرنے کے دوران پراپرٹی بار پرٹرانسپرنسی کی خاص قتم کانعین (شکل15.38) کرسکتے ہیں۔اس کی جارمختلف اقسام موجود ہیں۔



فرانسپيرنسي ختم كرنا

شکل 15.38 شرانسیرنی میں ترمیم کے لیے پراپرٹی یارمیں سے سیشنگز کا انتخاب کریں۔


- ◄ يونيفارمسارے آبجيك كو برابرمقدارميں شفاف بناياجا تا ہے۔
 - ♦ فاؤنٹینشفاف پن آہتہ آہتہ زیادہ ہوتا ہے۔
 - پٹیرنایک شفاف پٹیرن آ بجیکٹ پرغالب آجا تا ہے۔
 - فیکسچرایک ٹرانسپر نٹ ٹیکسچر آ بجیکٹ کوڈ ھانپ لیتا ہے۔

آپ پراپرٹی بارے ذریعہ بیتین بھی کرسکتے ہیں کہ سی ٹرانسپیرنسی کے رنگ بینچوالے آبجیکٹس کے رنگوں کے ساتھ کس طرح ملیں گے۔


کہ بیس ٹرانسپر نسی کی ڈیفالٹ ٹائپ فاؤئٹین فِل ہے۔ تجربہ کرنے پر آپ دیگرافسام غالبًازیادہ حقیقی معلوم ہوں گی۔ کہاگر کوئی ٹرانسپر نسی بنانے کے بعد پہند نہ آئے تو پر اپر ٹی بار پر Clear آئیکن کلک کردیں۔
Transparency آئیکن کلک کردیں۔

Distortion ٹول کا استعمال

انٹرا میٹو Distortion ٹول (شکل 15.39) کا کام آبجیکٹس میں فوری طور پر حیرت آنگیز تاثرات پیدا کرتا ہے۔ دیگر انٹرا کیٹوٹولز کی طرح اس کے معالمے میں بھی پراپرٹی بار پرمختلف آپشنز (شکل 15.40)سیٹ کی جاسکتی ہیں۔



شکل 15.39..... ټول باکس میں انٹرا یکٹو Distortion ټول کو پوائنٹ کیا گیا ہے۔



شكل 15.40 ايك وْ سارشْن نائب كانتخاب اور ديكر آپشنز پرايرنى بار ميسيث كرين-

ڈسٹارشن کی تین اقسام ہیں:Zipper 'Push/PullاورTwister۔ 'اٹ کام) کسی آبجیکٹ میں distortion پیدا کرنے کے لیے :(www.pakstudy.com)

- 1- انٹرا کیٹوٹول فلائی آؤٹ میں سے Distortion ٹول (شکل 15.39) سلیکٹ کریں۔آپ کے ماؤس پوائنٹر کے ساتھ ٹیڑھامیڑھاساڈ بہ ظاہر ہوگا۔
- 2- پراپرٹی بار پر Push/Pull Distortion آسکین کلک گریں (شکل 15.40)۔
- 3۔ جس آبجیکٹ کو شارٹ کرنا ہواس کے درمیان میں کلک اور پھرڈ ریگ کریں (شکل 15.41)۔



شكل Distortion15.41 ثول كو آ بجبکث کے اوپر لائیں۔

ے 4- وائیں طرف ڈریگ کرنے سے Pushاور یا کیں طرف ڈریگ کرنے سے Pull دُسٹارشن (شکل 15.42) ہے گی۔



(پاک استدی ڈاٹ کام) عمل 15.42..... آبجیکٹ کودوسمتوں میں Distort یا گیا ہے۔ (www.pakstudy جو ساتھ)

5- جب مطلوبه نتائج حاصل ہوجا ئیں تو ماؤس بٹن چھوڑ دیں 👤

(www


کر چیسزیر یا twister و شارش بنانے کے لیے (شکل 15.43) بھی ہیں اے کام طريقهاستعال كرين كيكن بدايت نمبر 2 مين متعلقه آئيكن كلك كرنا هوگا... Twister Distortion کناک وائزیا اینٹی کلاک وائز بیا اینٹی کلاک وائز سمت


میں ڈریگ کریں۔

🖈 پراپرٹی بار پر Preset لسٹ میں کچھ ہیئے بنائے انداز بھی موجود ہیں جنہیں سلیکٹ کرکے لا گوکیا جاسکتاہے۔

(www

ٹ کام)







شكل 15.43 يـ twister اور زير دُسٹارشن كى مثاليس ہيں۔

Smudge اور Roughen برشز كااستعال

کیا آپ ایک ہی جیسے ہموار کناروں والی اشکال سے اکتا گئے ہیں؟ کورل ڈرا 11 کے سے جے اور رفن برش کے ذریعی آئی گئی آؤٹ لائنز کو کھر درااور غیر ہموار بناناممکن ہے۔
یہ دونوں ٹولز ماؤس یا ایک ڈرائنگ ٹیملٹ کے ساتھ بھی استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ سیسی سے دونوں ٹولز ماؤس یا آؤٹ لائن کو سے یا کھر درا ہنائے کے لیے اِن میدایات پڑمل کریں:

- 1- ٹول باکس کے Shape Edit فلائی آؤٹ بیں ہے (شکل 15.44) Roughen برش یا Roughen برش سلیکٹ کریں کے www.pakstu)
- 2- پراپرٹی بارے Nib Size شیکسٹ باکس میں ٹول کا سائز سیٹ کریں۔ نب سائز جتنازیادہ ہوگا ٹول کا اثر اتناہی زیادہ پڑےگا۔
- (www.pakstudv.com) 3- اس لائن یا آبجیکٹ کوکلک کریں جے distort کرتا ہے۔ - سنڌی ذائد کام)
- 4- اگرسلیکٹڈ آبجیکٹ ایک Curve نہیں ہے تو Conver to Curves کاکسر نے سے وہ ڈائیلاگ باکس (شکل 15.45) ظاہر ہوتا ہے۔ OK کلک کرنے سے وہ آبکیکٹ Curves میں تبدیل ہوجائے گا۔





. استدی دان کام)

(www.pakstudy.com)




کے جب آپ ڈرائنگ میملٹ استعمال کررہے ہوں تو دونوں ٹولز پریشراور پن کا زاویہ بھی دکھاتے ہیں۔ بیاورد میکرسیٹنگز پراپرٹی بار میں کی جاستی ہیں۔

(ww

کام)

Contour ٹول کا استعمال

انٹرا کیٹوکنٹور (Contour) ٹول کی مدد ہے کسی آ بجیکٹ میں Contours شامل کرنے پرکورل ڈرا آ بجیکٹ کی آؤٹ لائن کو بنیاد بنا کر contour lines بنا تا ہے۔ آب كنٹوركا آف سيث ست اوررنگ سيث كرسكتے ہيں -كنٹوركي تين اقسام ہيں -سنٹر'إن سائتڈاورآ وُٹ سائیڈ (شکل 15.47)۔




شکل 15.47 ایک ہی آ بجیکٹ پرنین میں Contour کا گوکیا گیا ہے۔

آ بجیکٹ میں کنٹورشائل کرنے کا طریقہ ہے: (www.pakstudy.com)

1- انٹر ایکٹوٹول فلائی آؤٹ میں سے Contour کول (شکل 15.48) سلىكىڭ كرس-(پاکاسٹڈی ڈاٹ کام)

🚕 w.pakstudy.com)



شكل 15.48انترا يكثوكنثورثول كو بوائث كيا حميات --


(www.pakstudy.com)

(یاک استڈی ڈاٹ کام)

2- آبجيك كوكلك كرير_

3- برایر فی بار برکنٹورٹائی کے تین آئیکنز میں سے ایک سلیکٹ کریں (شکل _(15.49

آ بجیکٹ کے وسط کی جانب ڈریگ کرکے اِن سائیڈیا باہر کی جانب ڈریگ کرکے آؤٹ سائیڈ کنٹور بنائیں۔




اگر جا ہیں تو کنٹورسلائیڈرکوڈریگ کرے Steps کی تعداد تبدیل کرلیں۔

پراپرٹی بارکی سیٹنگز:

Contour ٹول کوسلیکٹ کرنے پر پراپرٹی بارتبدیل ہوکر متعلقہ آپشنز دکھاتی ہے۔ کنٹور کیے گئے آبجیکٹ کو Pick یا Contour ٹول کے ساتھ سلیکٹ کرنے کے بعد ڈاٹ کام آپ مندرجہ ذمیل کام کرسکتے ہیں:


- ♦ Contour Offset شيك باكس بين آف سيث كالعين كرناب
 - ◄ كنثوركافِل اورآؤث لائن كلرمنتخب كرنا۔
- Contour Steps شکسٹ باکس میں ایک نمبرٹائپ کرنے کے ذریعہ ڈاٹ کام)
 Steps کی تعداد سیٹ کرٹا۔
 - ♦ كنثور كے ليے آبجيكٹ يا كلر acceleration كو تبديل كرنا (شكل 15.50)۔
 - ♦ Preset اسٹ میں سے بنائے کنٹورسٹائلزمنتخب کرنا۔
- ﴿ Clear Contour آئيكن كلك كركة المجيكث كو پہلے والى حالت ميں (www.pakstudy.com)



لنزذاكر

Lens ڈاکر کیمرہ لینز جیسا تاثر پیدا کرنامکن بناتا ہے۔مثلاً بڑا کرنا 'روشن کرنا یا فرانسپیرنسی۔آپ لینز کے طور پراستعال کرنے کے لیے کوئی بھی کلوزڈ پاتھ سلیکٹ کرسکتے ہیں۔ لینزآ بجیکٹ کودوسرے ایسی کے اوپرلانے سے ایفیکٹس ظاہر ہوجاتے ہیں۔ کسی گرا فک میں لینزشامل کرنے کے لیے:

ا۔ Lens' Dockers' Windows سلیکٹ کریں یا Alt+F3 دیا تیں۔ شکل 15.51 میں دکھایا گیا Lens ڈاکراوین ہوجائے گا۔ تنڈی ڈاٹ کام)



2- Pick ٹول کے ذریعہ اس آبجیکٹ کوسلیکٹ کریں جے لینز بنانا ہے (شکل 15.52) اورائے ڈریگ کر کے تصویر کے اوپر لائیں۔



فكل 15.52 سينزينانے كے ليے ايك كلوز و پاتھ آ بجيك سليك كيا كيا ہے۔

3- Lens واكريس وراب واون است من عن ايك لينزاي فكيك سليك كرير.

4- Apply کلک کردیں ۔ تصویر شکل 15.53 جیسا تاثر دے گی۔ ایوں میدی ڈاپ کام)

(www.pakstudy.com)



شكل 15.53 يه Magnify لينزايفيك كي	
ایکمٹال ہے۔	

کرتے ہی میں اگر Auto Apply بٹن دبا ہوا ہوتو لینز ایفیکٹ سلیکٹ کرتے ہی الا کوہوجا تا ہے۔ Apply بٹن کلکنہیں کیا جا سکے گا' اور ندہی اس کی ضرورت ہوگی۔

کلوننگ اور کائی کرنے کے ایفیکٹس


اگرآپ نے کسی آبجیکٹ کو مرضی کا ایفیکٹ دینے میں بہت محنت کی ہے تو بہ جان کر آپ کوخوشی ہوگی کہ اس ایفیکٹ کو بڑی آسانی کے ساتھ کا پی بیا کلون کر کے دیگر آبجیکٹس پر بھی لا کوکیا جاسکتا ہے۔


Copying کا اطلاق صرف دوسرے آبجیکٹ پر ہوتا ہے۔کلونگ کا نتیج بھی یہی ہے لیکن بیدونوں آنجیکٹ پر دونوں آنجیکٹ پر Perspective ' Perspective ' اپ کا کوئی گوئی بھی تبدیلی کلونگ والی کا بی کو بھی متاثر کرتی ہے۔ آپ distortion ' اپ سکتے ہیں۔ میں میں متاثر کرتی ہے۔ آپ distortion و میں میں اور کا بی کر سکتے ہیں۔ جبکہ contour ' extrude ' blend ورڈ راپ شیڈ وایفیکٹس کوکلون کرتا ممکن ہے۔ جبکہ کہ کا بی یا کلون کرنے کے لیے :

(www.pakstudy.com)


1- Pick ٹول کی مدد ہے آبجیکٹ کوسلیکٹ کریں جس پر الفیکٹ کا پی کرنا ہو (شکل 15.54)۔


ُحدِّی ڈاٹ کام) (www.paksı)





شكل 15.54اس مثال مين بهم كول كونون والے متطيل كوكاني ياكلون كيا بهواللفيك و يناجيا بيتے بين -الله 15.54اس مثال مين بهم كول كونون والے متطيل كوكاني ياكلون كيا بهواللفيك و يناجيا بيتے بين - 2- Effects مینو میں ہے Copy Effect یا Conce 'Effects اور اس کے بعد مطلوبہ پراپرٹی (مثلاً Contour Form) سلیکٹ کرلیں۔ایک موٹا ساکالا تیرظا ہر ہوگا (شکل 15.55)۔





شكل 15.55اس آنجيكث كوكلك كرين جس كالميفيك كاني كرنا جو_

3- جب آپ ایفیک والے آبجیکٹ کوکلک کرتے ہیں تو وہ دوسرے آبجیکٹ پر لا گوہوجا تاہے (شکل 15.56)



شكل15.56 بجيكث بركا في ياكلون كياموا الفيكث لا كوكيا كياب-

کی طبی Copy Effect اور Clone Effect و یکی مینوزیس دیے گئے ایفیکٹس صرف وہی ہوں گے جوآپ نے موجودہ ڈرائنگ میں استعمال کیے ہوں۔

علامات كلپ آرث اورېث ميپس

اس سبق میں آپ کو بتایا جائے گا کہ: ٹیکسٹ میں حروف اور بلٹس وغیرہ کیسے اِنسرٹ کرتے اور اپنے بنائے ہوئے آبجیکٹس کو علامات میں کیسے تبدیل کرتے ہیں کلپ آرٹ تصاویر اور بٹ میپ امیجز کو ڈاکومنٹس میں شامل کرنے کے لیے Scrap book کیسے استعمال کی جاتی ہے اور ویکٹر آبجیکٹس کو بٹ میپس میں یا اس کے برعکس کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔

ام) w)

علامات كااستعال

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)


کورل ڈرا میں آپ Wingdings اور Zapf جیسے فونٹس کی مدد ہے آپنے ڈاکومنٹس میں علامات شامل کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بنائی ہوئی گرا فک کو بطور علامت بھی سیوکر ناممکن ہے۔

(www.pakstudy.com)

ڈ اکومنٹ میں علامات إنسرٹ کرنے کے لیے:

(پاک استڈی ڈاٹ کام)


1- Special Character Symbols Tools سلیکٹ کریں یا Special Character وبا کیں۔شکل 16.1 میں دکھایا گیا Symbols and وبا کیں۔شکل 16.1 میں دکھایا گیا Special Characters



شكل 16.1اس دُاكر مِين آپ فونش اورعلامات سلوكث كريكته بين _

- 2- ۋراپ ۋاۋن سى بىل سے ايك فونٹ ياعلامت سليك كريں دان كام)
- 3- سکرول کر کےمطلوبہ علامت تلاش کریں ہے (www.pakstudy.com)
- 4- مطلوبہ علامت مل جانے پر اسے کلک اور ڈر گیگ کرکے ڈاکومنٹ میں لایا جاسکتاہے (شکل 16.2۔

یا پھراگر کسی پیراگراف کوٹائپ کرنے کے دوران کوئی علامت انسرف کرنی ہے تواسعہ ڈریگ کرے اِنسرش پوائٹ والی جگہ پرلا تا ہوگا (شکل 10.3)۔



شکل 16.2 آپ اِنسرٹ کی گئی علامتوں پر بالکل ای طرح کام کر سکتے ہیں جیسے دیگر آ جیکٹس پر کرتے ہیں۔ You can freely add symbols (such as #, **, and ** within any normal text.

شكل 16.3 ايك پيراگراف ٹائپ كرنے كووران علامات إنسر ف ك كئ يار -

California V.	<u> </u>	
Contents of Fort Catalog (All Forests, All Styles)	SP SECTION OF THE PROPERTY OF	
Times New Roman PS MT	Tr Auchen 81	
Trebuchet MS	T ASLIDET	
TypeUpigkt BT	: The Alexen Copperplate	
₩ VAGRoundedST	# AttenualeGottaC201	
YAGRounded Lt	∰ Amagone 8T	
Y Venderia	Tr. Americans B1	
₹ Vescto ST	Americana BdB1	
№ 1/2/18/50	在 Americana XRdCn 81	
X Webdings	在 ArenType Md PT	
Ør Warranes Ør Wingdings ≥	T Anal	
Wingdings 3	Fort Sangle, Wrightigs	
* WF Andre Shots	Regular	
WP AnabuScript Sihata		
To WF Bodisons	###M □◆XM0& Q□□•■	
Fore Groups	MARCHAN CONTROL	
	7.82 524,648,072,075,00	
	31	
	\$0.18	

شكل 16.4 بيفونث نيوى كميرُ اضافى فوننس انسنال كرنے ياد يکھنے كے كام آتا ہے۔

(_po

اینی مرضی کی علامات بنانا

ا بنائے ہوئے کسی آ بجیکٹ کوبطورعلامت سیوکرنے کے لیے:

1- Pick ٹول کی مدد سے اس آ بجیکٹ کوسلیکٹ کریں جے علامت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔



شكل 16.5كوئى بہلے ہے موجود فونٹ ياسمبل كيٹيگرى سليكٹ كريں يانئ بناليس۔

(www.pakstudy.com)
3 - وہ مبل کیٹیگری سلیکٹ کریں جس میں آبجیکٹ کو بطور علامت رکھنا
چاہتے ہیں کی گری کیٹیگری کا نام ٹیکسٹ ہاکس میں ٹائپ کردیں۔
عواجتے ہیں کیا چھرنی کیٹیگری کا نام ٹیکسٹ ہاکس میں ٹائپ کردیں۔
4 - کلک کرنے پر اب وہ نئی علامت یا کیٹیگری سمبلز اینڈ سپیٹل

کیریکٹرز ڈاکرمیں دستیاب ہوجائے گی۔

کہ جیس یا در ہے کہ اگر آپ کی گرافک کوعلامت بنانے کے لیے سلیکٹ کریں تو وہ صرف ایک آ بجیکٹ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اگر وہ متعدد آ بجیکٹ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اگر وہ متعدد آ بجیکٹ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اگر وہ متعدد آ بجیکٹ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ کریں۔ اس کے بعداو پر بیان کر دہ ہدایات پر یہی عمل کریں۔ کہ سیار آپ نئی علامت کو کسی پہلے ہے موجود فونٹ میں شامل کرنے کی کوشش کریں تو کورل ڈرااس کے نام کے آ مے لفظ ' (Symbol)' جوڑ دے گا۔

سكريب بك ڈاكر كااستعال

Scrapbook ڈاکر کے ذریعہ کورل ڈرا10 کی CDs یا ہارڈ ڈسک پر موجود ہٹ میپ اسیجز کوڈ اکومنٹس میں شامل کرناممکن ہے۔ بیکام کرنے کے لیے:

اگرضرورت ہوتوی ڈی روم ڈرائیوش ڈسک تمبر 2 یا 3 ڈاکیں۔

2- Browse Scrapbook Tools سلیکٹ کریں مسکریپ بک ڈاکر

اوین ہوجائے گا (شکل 16.6)۔




شکل16.6سکریپ بک میں ایک فائل انسرٹ کرنے کے لیے سلیکٹ کریں۔ 3- فائل ونڈ وکوائ طرح استعال کریں جیسے ونڈ وزایکسپلوررکوکرتے ہیں۔ڈرائیو اورفولڈرز کے آئیکنز کوڈ بل کلک کر کے مطلوبہ کلپ آرٹ نصویریا دیگراہیج تلاش کریں۔ 4- استعال کیلئے امیج مل جانے پراسے ڈریگ کرے ڈاکومنٹ میں لے آئیں۔

کہ میںاس طریقہ سے اِنسرٹ کے گئے کلپ آرٹس پرکام کرنے سے پہلے انہیں ان گروپ کرنا ہوگا۔

کہکورل ڈراکی ویب سائیٹ سے کلپ آرٹ ڈاؤن لوڈ کرنے اور دیکھنے کے لیے سکریپ بک ڈاکر کے بالائی جے بیں بنامتعلقہ آئیکن کلک کریں۔

کہ پ کورل ڈراکی CDs پر موجود تصاویر اور کلپ آرٹس استعال کرسکتے ہیں۔

سکریپ بک کے بالائی جے بیں بنا Search آئیکن (شکل 16.7) کلک کریں سرج سکریپ بک کے بالائی جے بیں بناور Search ہٹن کلک کردیں۔ ڈھونڈی گئی تمام ورڈ (مثلاً Coffee) انٹر کریں اور Search بٹن کلک کردیں۔ ڈھونڈی گئی تمام فائلیں ڈسپلے کردی جاتی ہیں شکل 8.16) ۔ فائل نیم سے پہلے سبز دائر سے کا مطلب فائلی واستعال کی موجود ہے۔ جبکہ سرخ دائر سے والی فائل کو استعال کرنے کی کوشش کی جائے تو آپ کودرست ی ڈی انسرٹ کرنے کو کہا جا تا ہے۔



شکل 16.7....ایک سرج انٹرکریں 'کیٹاگریز سلیکٹ کریں اور Search بٹن کلک کردیں۔

crapbook	5.2.72.12000CD79500000	10000 C
必数		44
Search for:		191
coffee		OCCUPATION OF STATE OF STATE OF
Using Indices for		
CorelDRAW 11	Oracle State State of the Community of t	ingenij liste e - in An
industrial and the second		45a 7.000000
the state of the second contract of the secon		
All Categories	, vany distance.	
	or Net Williams	
All Categories		
All Categories Choart Photos		

شکل 16.8 سرج کے نتیج میں ملنے والی فائلیں ڈسپلے کی گئی ہیں۔

بدميداسيجز يركام كرنا


حقیقی دنیامیں تمام امیجز کا آغاز برٹ میپس کے طور پر ہوتا ہے۔ سین یا ڈیجیٹل کیمرہ سے حاصل کردہ تمام تصاویر نقطوں (پکسلز) پر شتمل ہوتی ہیں۔ تاہم کورل ڈرا میں بٹ میپس کو آئیکٹس اور آئیکٹس کو بٹ میپس میں تبدیل کرنے کی سہولت موجود ہے۔
ایک و یکٹر آنجیکٹ کو بٹ میپ میں تبدیل کرنے کے لیے:

- 1- آبجيك كوسليك كرير_
- 2- Convert to Bitmap Bitmaps سلیکٹ کریں۔شکل 16.9 والاڈائیلاگ باکس اوپن ہوجائے گا۔
- 4- Dithered اور Anti-aliasing چیک باکس کو آن کریں۔ جن رنگوں میں گہرے سے ملکے ہوتے ہوئے رنگ شامل ہوں dithering انہیں ہموار کردیتی ہے۔ جبکہ anti-aliasing آپشن رنگوں کی حدود کو باہم مرغم کرنے کے لیے ہے۔

Scrapbook 译度	A A
Search Result for	
	8
Name	
	8
⊕ Attn/vk15	
Altnwk17	
@ Buspot12	2
© Cafe01	
Ф Сарри2	
@ Cappuon	- 1

شكل 16.9 ۋراپ ۋاۇن كستون مين ___ ایک کلر ما ڈل اور ریز ولیوش سلیکٹ کریں۔۔

- اگر مطلوبہ بٹ میپ کو بیک گراؤنٹر میں دینا ہے تو Transparent Background آپشن سلیکٹ کریں۔
- OK كلك كرف سا بجيك بث بي من تبديل بوجائ كالشكل 16.10)-



المرب الروف میں میں تبدیل کیے گئے ایج کی کوالٹی کم ہوجائے تو (مثلاً لائنیں زیادہ نقطے دارنظرآنے لگیں) دوبارہ کسی اور ریز دلیوش یا کلر ماڈل پر کوشش کر

(www.r

ئا**ٹ کام**)

کر جیسکلر ماڈل اور ریز ولیوشن سلیکٹ کرتے وقت یاد رکھیں کہ فائل کا ریز ولیوش جتنازیا دہ ہوگا وہ اتن ہی بڑے ہوجائے گی۔ کہتبدیل کی گئی تصویر کو Undo ڈاکر کی مددے بحال کیا جاسکتا ہے۔

ہے میپ امیج کے سی امریا کوویکٹر آ بجیکٹ بنانا:

- 1- Pick ٹول کے ساتھ ہٹ میپ ایسج کوسلیکٹ کریں۔ سٹیٹس ہار پر پچھاس قسم کی انفار میشن نظر آئے گی: "RGB Bitmap on Layer1"۔
- 2- ٹول ہاکس میں سے فری ہینڈیا بیزیئر ٹول سلیکٹ کریں۔ کرسر کو ہٹ میپ کے traceable ریا کے اوپر لانے پروہ تین ڈائس والے جمع کے نشان کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔
- 3- آٹوٹرلیس کرنے کے لیے ایریا کوکلک کریں۔کورل ڈرااس کی ایک آؤٹ لائنٹرلیس کرویتا ہے۔
- 4- بٹ میپ کی آؤٹ لائن کو ایک طرف حرکت دیں (شکل 16.11)۔ آب آپٹریس کی ہوئی آؤٹ لائن کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈٹ کر سکتے ہیں۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ آٹوٹریس فیچرصرف ایسے ایریاز پر کام کرتا ہے جن کے رنگ (www.pake.udy.com) بہت واضح اور آپس میں جدا ہوں۔



شکل 16.11....اس تصویر کے ایک آبجیکٹ کو ٹرنیس کیا گیاہے۔

سارے دے میپ کوویکٹر آجیکٹس میں بدلنا: 1- بٹ میپ ایج کو پک ٹول کے ساتھ سلیکٹ کریں (شکل 16.12)۔



هل 16.12 ... واضح انشراست امريا واليهيث مينهي كوتيد مل كرنا بهتر ر وتنابيه

2- Trace Bitmap Bitmaps سلیکٹ کریں۔کورل ٹرلیں 10 میں۔ پروگرام لانچ ہوتااورسلیکٹٹرائیج کی ایک کالی او بن کرتا ہے (شکل 16.13)۔



(www.gal/study.con.)

(ما آسا العبقة ي قات كام) شكل 16.13 --- كورل قريس 10 اصل آبجيك بالس اور ثريس كامتيجه والنمي طرف وكها تا ہے۔ 3- Trace مینومیں ہے ٹرینک کا ایک مینقڈ سلیکٹ کریں۔ Trace مینومیں ہے ٹرینک کا ایک مینقڈ سلیکٹ کریں۔ Trace مینقڈز استعال کرنے سے پہلے امیح کو بلیک اینڈ وائٹ میں تبدیل کرنا Black and White 'Mode' Image پڑے گا۔اس کے لیے Black and White 'Mode' Lage سلیکٹ کریں۔


4۔ کورلٹریس پروگرام کو بندکردیں یا Close 'File سایکٹ کریں۔ٹرینگ ایک گروپ کے ہوئے آبجیکٹ کے عین اوپر ایک گروپ کے ہوئے آبجیکٹس کی صورت میں اصل آبجیکٹ کے عین اوپر نظر آتی ہے۔ٹریس پر کام کرنے کے لیے (مثلاً سلیکٹڈ آبجیکٹس کورنگ دینا) اسے ڈریگ کر کے ایک طرف لے جائیں اور آبجیکٹس کوان گروپ کرلیں۔

كلرما ولمنتخب كرنا

Bitmaps مینومیں موجود بہت سے فلٹرزاتی دیر تک دستیاب ہیں ہوتے جب تک کے سلیکٹڈ بٹ میپ کوایک کلر ماڈل میں تبدیل نہ کردیا جائے (کلر ماڈلز پرسبق 10 میں بات کی گئی ہے) کلر ماڈل منتخب کرنے کا دارومداراس بات پر ہے کہ آپ ایسی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔

ب میپ کاکلر ما ڈل تبدیل کرنے کے لیے:

- 1- بٹ میپ کو پک ٹول کے ساتھ سلیکٹ کریں۔
- 2- Mode 'Bitmaps اور اس کے بعد مرضی کا کلر ماڈل سلیکٹ کرلیں (شکل 16.14)۔



شکل 16.14..... سلیکٹ کیے ہوئے ہے میپ امیج کے لیے ایک کلر ماڈ ل منتخب کرنا۔

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

ب^ٹ می**پ**فلٹرز کااستعمال


ن میپ فلٹرز سیش ایفیکٹس بنانے میں مدد دیتے ہیں مثلاً blurring بنے میں اوران کے طریقے sharpening وغیرہ ہم یہاں ان فلٹرز کے استعال کی تین مثالیں اوران کے طریقے پیش کریں گے۔

(www.pakstudy.com)

گولائی کا تاثر وینا:

1- بى مىپ كو Pick ئول كى ساتھ سلىكىڭ كريں -


2- Sphere '3D Effects Bitmaps سلیکٹ کریں۔شکل Sphere وائیلاگ باکس او پن ہوجائے گا۔ کا 16.15 میں دکھایا گیا Sphere ڈائیلاگ باکس او پن ہوجائے گا۔ کا



3- ایک کوالٹی ریڈ یوبٹن کلک اور سلائیڈ رڈ ریک کریں ۔ (پاک استذی ڈاٹ کام)

(www.paks

ه **دّات کام**) (www.pa)



(www.pal

ی ڈاٹ کام)

شکل 16.16.... تصویریش گولائی کا تاثر دکھائی دے رہاہے۔

4- اب بری و یوبٹن کلک کر کے دیکھیں کہ آپ کی سیٹنگز کا تصویر پر کیا اثر پڑےگا۔ 5- اگرتاثر پبندآ جائے تو OK کلک کردیں (شکل 16.16)'یا اگر سیٹنگ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو Reset بٹن کلک کر کے تصویر کوواپس اصل حالت میں لے آئیں۔

noiseشامل كرنا:

- 1- Pick ٹول کی مددے ہے میپ کوسلیکٹ کریں۔




شکل 16.17 ڈائیلاگ بائس کے بالائی دائیں کونے میں بنامنفی (-) بٹن کلک کرنے ہے آپ اور پجنل اور پری ویودونوں دیکھے کیس سے۔

- 2- Level اور Density سلائیڈرزکوڈریگ کرکے noise کی مقدارسیٹ کریں۔
- 4- نوائز کی ایک ٹائپ سلیکٹ کریں:Spike Gaussian یا Spike کی اسکیٹ کریں۔ بیتینوں آپشز تصویر کے نقطوں کومختلف انداز میں تر تیب دیتی ہیں۔
 - 5- بری و پوہٹن کلک کریں۔

6- اگرتاثر پیندآئے تو OK کلک کردیں' ورنہ Reset بٹن کلک کر کے دوبارہ کوشش کریکتے ہیں۔

روشني كاماله بنانا:

- 1- بث میب کوسلیکٹ کریں۔
- Bitmaps مینومیں سے Vignette 'Creative سلیکٹ کریں'شکل 16.18 میں دکھایا گیا ڈائیلاگ باکس اوین ہوجائے گا۔



شکل 16.18 بینوٹوزکو پیش کرنے کا ایک مقبول عام انداز ہے۔ www.pakstudy)

- موزوں ریڈیو بٹنز کلک کرنے کے ذریعہ ہالے کارنگ اورصورت سیٹ کریں۔ -3
- Offset اور Fade سلائیڈرز کو ڈریگ کر کے نظر آ رہی تصویر اور اس کے

مرهم ہوتے ہوئے کناروں کی مقدارسیٹ کریں۔ (www.pakstudy.com)

- اب بری و بود کیھنے کے لیے Preview بٹن کلک کریں (ساکہ استذی ڈاٹ کام)
 - آگر تاثر بیندآئے تو OK کلک کردیں' ورنہ Reset بٹن کلک کر کے دومارہ


سیٹنگز کریں۔

سبق 17

برنتنگ

اس سبق میں آپ کو پرنٹنگ کے لیے کورل ڈرا میں پراپرٹیز سیٹ کرنا اور دیگر اہم باتیں بتائی جائیں گی۔

کورل ڈرا 10 ویکٹر ڈرائنگر اور بٹ میپ اسیجز کوبطور پکسلرنصور کرتا ہے لیکن میہ تصاویر کی دونوں اقسام نقطوں کی صورت میں پرنٹ ہوتی ہیں۔ پرنٹ کی کوالٹی کا دارو مدار تصویر کے دیونوں پر ہوتا ہے۔
تصویر کے دیز ولیوش پر ہوتا ہے۔
(پاک استدی ڈاٹ کام)



شکل 17.1 برنٹ ڈائیلاگ بائس تمام پرنٹ آ پشنز پیش کرتا ہے۔ ا

ہر مرتبہ پرنٹ لینے پرآپ Print ڈائیلاگ باکس (شکل 17.1) ہے کام لیس گے۔

یٹینز والا باکس کورل ڈرامیں پرنٹنگ کے حوالے سے تمام پہلوؤں تک رسائی دیتا ہے۔

بنیادی پرنتنگ

زیادہ تر ڈاکومنٹس کی پرنٹنگ کے لیے آپ کوزیادہ مسئلوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ بس ایک یادوبٹن کلک کرنے کے ذریعہ پیکام کیا جاسکتا ہے۔ دی سے سرور سے سے سال

ڈاکومنٹ کی ایک کالی پرنٹ کے لیے:

1- Print ملیکٹ کریں Ctrl+P دبائیں یا سٹینڈرڈ بار پر Print Print مائیکٹ کریں۔ اس طرح شکل 17.1 میں دکھایا گیا Print فرائیکا گ ڈائیکا گ بائس ڈسیلے ہوگا۔

2- ڈیفالٹ پرنٹراور موجودہ پرنٹ سیٹنگر کو تبول کرنے کے لیے Print بٹن کلک کردیں۔


کلاٹیپ ڈاکومنٹ پرنٹ کرنے سے پہلے اسے سیوکر نایا در کھیں۔

(www.pakstudy.com)

ڈ اکومنٹ کی ایک سے زائد کا پیز پرنٹ کرنی ہوں تو:

- 1- پرنٹ ڈائیلاگ باکس اوپن کریں (Ctrl+P)۔
- 2- باکس کے Copies ایریا (شکل 17.2) میں Copies (www.pakstudy.com)

 فیکسٹ باکس میں کا پیز کی تعدادانٹر کریں۔



شکل 17.2 ڈائیلاگ باکس کےاس جھے میں ڈاکومنٹ کی کاپیوں کی تعداد بتا کیں ۔

3- Print بٹن کلک کرنے سے آؤٹ پٹ حاصل ہوجائے گی۔

کہ میں ہے۔ کہ میں کہ میں ایک سے زائدہ پیجز ہیں تو Collate چیک ہاکس استعال کیا جاسکتا ہے (شکل 18.2)۔ عام طور پر جب آپ تین پیجز والا فاکومنٹ پرنٹ کرتا ہے۔ Collate فی کرتا ہے۔ Collate فراکومنٹ پرنٹ کرتا ہے۔ Collate فراکس ہونے کی دودوکا پیاں پرنٹ ہوں گی۔ چیک باکس کوآن کردیئے سے باری باری ہر صفحے کی دودوکا پیاں پرنٹ ہوں گی۔

خاص پیجزیا آنجیکش کو پرنٹ کرنا:

-- Ctrl+P مباکر پرنٹ ڈائیلاگ باکس اوپن کریں۔

2- Print range ایریامیں (شکل 17.3)مندرجہ ذیل ریڈیو بٹنز میں ہے۔ ایک کلک کریں۔

Current document <u>D</u>ocuments

Current page

1.2 : Pages : ڈاٹکام)

(www.pakstudy.cc Odd Pages -

شکل 17.3 پرنٹ ریٹج ایریا میں تعین کریں کہ آپ کیا پرنٹ کرنا چاہتے ہیں۔

کرنٹ ڈاکومنٹاس سارے ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرنے کے لیے خاص)
 جوڈ ائیلاگ باکس او پن کرتے وقت ایکٹوتھا۔ (www.pakstudy.com)
 ★ ڈاکومنٹساگرآپ نے متعدد ڈاکومنٹس او پن کرر کھے ہیں تو اس آپشن کے ذریعہان میں ہے ایک سلیکٹ کیا جا سکتا ہے (شکل 17.4)۔

Print range

(www.paks Current document • Documents

Graphic1 گذاشکام)

شکل 17.4آپاوپن کیے ہوئے ڈاکومنٹس میں سے ایک کاانتخاب کر سکتے ہیں۔ ▲ كرنث بيج صرف موجوده ا يكثوبيج پرنث كرنے كے ليے۔

اگر پرنٹ باکس او پن کرنے سے پہلے کچھ آجیکٹس
 سلیکٹ کیے ہوں تو بیآ پشن صرف انہیں ہی پنٹ کرے گی۔

پیجزموجودہ ڈاکومنٹ کے صرف مخصوص پیجز پرنٹ کرنے کے لیے ۔ فیکسٹ باکس میں بتا کیں کہ کون سے صفح نمبر سے کو نسے صفح نمبر کے دریعہ تعین کریں کہ کا ق یا جفت کی ترتیب ہے صفحات پرنٹ ہیں۔
 طاق یا جفت کی ترتیب سے صفحات پرنٹ ہیں۔

2- Print بشن کلک کردیں۔

کم بیپ Printable Area View کلک کرکے ڈاکومنٹ کے اس جھے کا پری ویود یکھا جا سکتا ہے جو پرنٹ ہوگا۔

برے سائز کی ڈرائنگر پرنٹ کرنا

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

اگرآپ نے کوئی ایسی ڈرائنگ بنائی ہے جوسنگل بیج پرنہیں آسکتی (مثلاً پوسٹر) تو Layout بیب کی مدد ہے ڈرائنگ کو بیج پر فیٹ کیا جاسکتا 'یا پرنٹ آ دُٹ کو ٹائل کرنا بھی ممکن ہے۔ ٹائل کرنے ہے وہ ڈاکومنٹ حصول کی صورت میں گئی پیجز پر پرنٹ ہوگا۔
مرنٹ آ دُٹ کوسکیل کرنا:

(www.pakstydy.com)

- 2- پرنٹ ڈائیلاگ ہاکس کی Layout شیب کوسا مضلا کیں (شکل 17.5)۔
- Fit to Page 3 کلک کرنے پر وہ سب سے بڑے بیپر سائز کے برابر ہو جائے گی۔ یا پھر آپ Reposition images to کلک کریں اور (پال استذی ڈاٹ دام)

ایک سلیل فیکٹر' چوڑائی اور اونچائی انٹر لریں۔ الرلمبائی اور چوڑائی دولوں رخ میں متناسب طور پرسکیل کرنا ہے تو پیڈلاک آئیکن دبادیں۔

Image position and size. As in document			
Ex to page			
Flooration mages to:	Center of page		
 Settings for Page 1. 			
Position 6ge	Scale factor	\$10 May 1	
± 0.07" ▼ ± ₩ 8.33 ± 10.74 ▼ ± ± 10.4	7 * * 100 · * 2	. 1 × F	
90]1074" <u>▼ ▶</u> ‡ 10.4	18 ** <u>*** 180 * * * * * * * * * </u>	8 11 <u>212</u>	5 26 - 67
Print Med pages	To degrade		
Mayette - figh	+ 6 + 7000	gije.	
Bleed limit 0.135			
portion levous: As midd	current (Full Page)	A 220078	Edit_ '

شكل 17.5 آپ پرنٹ ڈائيلاگ كى اس شيب ميں سكيلنگ اور ٹائلنگ كوكار آ مدينا سكتے ہيں۔

4- مرضی کی دیگرآ پشنزسیٹ کرنے کے بعد Print بٹن کلک کریں۔ پرنٹ آؤٹ کوٹائل کرنا:

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

-- Ctrl+P د با کرپرنٹ ڈائیلاگ باکس اوپن کریں۔

-2 Layout شيب سامنے لائيس (شکل 17.5)-

3- Tiling ایریامیں Printed tile pages چیک باکس کوکلک کردیں۔ دوٹیکسٹ باکسزاس کے نیچے ظاہر ہو نگے (شکل 17.6)۔ (مال ایسا

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.cor. Print tiled pages Tiling marks

شکل 17.6زیاده بزرے سائز کی ڈرائنگ کا پرنٹ لیتے وقت ٹائنگ آپشنز سیٹ کریں۔

4- Tile overlap فيكست باكس مين مخصوص فاصله ياصفح كى چوڑائى كى فيصد (سمال سمال سمال سمال السمال على السمال سمال سمال المستدى دات كام)

5- اگر Tiling marks آپشن کوسلیکٹ کردیا جائے تو چیجز کو جوڑ نا آسان

ہوگا(سف 17.6)۔

6- مزیدآ پشنزسیٹ کریں یا Print کلک کردیں۔

متبادل برنثرزاور پییرآ پشنز

ہوسکتا ہے کہ آپ نے ایک سے زائد پرنٹرزا پنے استعال میں رکھے ہوں۔کوئی مخصوص پرنٹرسلیکٹ کرنے کے لیے Print ڈائیلاگ باکس او پن کریں اور:

- 1- Name ڈراپ ڈاؤن کسٹ میں سے مطلوبہ پرنٹر کا نام منتخب کریں۔
 - 2- آپشزسیٹ کرنے کے بعد Print کلک کردیں۔

آپ بیپرکاسائز اوررخ بھی سیٹ کر سکتے ہیں:

1- Print ڈائیلاگ باکس کی Name ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے مطلوبہ پرنٹر سلیکٹ کریں۔

hp deskjet 3320 ا د کام	series Properties		꾀
(www.pak Setup		PaperType	
75	EastDraft	• Plan/Inkjet	1
ان ڈاٹ کام)	Normal	Liantparency	
(www.paksti 🔏 5.1	Best	P <u>h</u> oto Paper	
(Ciperitation)		Paper Size	
<u>R</u>	Portrait Landicape	Letter (8.5 x 11 m)	*
(www.pakalady.	Action to the second control of the second c		Printing Ideas
نپ ۔ استدی ڈاٹ کام)		OK C	sricel Help

شکل 17.7 یہ HP Deskjet 540 پر نٹر کے لیے پراپر ٹیز ڈائیلاگ باکس ہے۔

2- پراپر ٹیزبٹن کلک کریں'شکل 17.7 میں دکھایا گیا Properties ڈائیلاگ

بائس ظاہر ہوگا۔ اس بائس میں پرنٹرز کی صلاحیتوں کے لحاظ سے مختلف آپشز ہوتی ہیں۔

3- Paper ثیب سامنے لائیں اور سکرولنگ کسٹ میں سے پورٹریٹ یا لینڈ سکیپ رخ سلیکٹ کریں۔

2- پیپرسائز بھی سلیکٹ کرنے کے بعد OK کلک کردیں۔

کر میں ہے۔۔۔۔۔ File مینومیں سے Print Setup سلیکٹ کر کے بھی پراپر شیز ڈائیلاگ باکس اوپن کیا جاسکتا ہے۔

سروس بيور وكااستعال

سی سروس بیور و یا پر نتنگ کمپنی کا ملازم ہونے کی صورت میں غالباً آپ کو ps. یا eps. اور پراجیک کے متعلق انفار میشن دینے کی ضرورت اکثر فائلیں بنانے کو کراپ مارکس دینے اور پراجیکٹ کے متعلق انفار میشن دینے کی ضرورت اکثر محسوس ہوگی۔ پراجیکٹ اگر رنگین ہے تو Color seprations کرنا پڑیں گی: لیعنی ہر رنگ کے لیے ایک علیحدہ شیٹ رجٹریشن مارکس کے ساتھ۔ یا دیر ہے کہ eps یا eps یا ویسٹ سکر پٹ پر نئر پر ہی پرنٹ کی جاسمتی ہیں۔ (www.pakstudy.com) فائلیں صرف پوسٹ سکر پٹ پرنٹر پر ہی پرنٹ کی جاسمتی ہیں۔ (www.pakstudy.com)

- 1- Ctrl+P پرنٹ ڈائیلاگ باکس او پن کریں اوراس کی .Misc شیب سامنے (www..paksuay....) لائیں (شکل 17.8)۔ (پاک استڈی ڈاٹ کام)
- Proofing -2اریایش Proofing -2 page آپشن سلیکٹ کریں۔

nt		State of the last	3 .440	
icrosal Layout Separations	Prepress Misc 1	Haue [
Apply ICC profile. (Germin CMYX printer profile	1			
Print job information sheet			leto.	Settings
Proofing options	200 mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/m			
✓ Print vectors		Full color		
Pirk bimape		All colors a	tjack.	
✓ Print test	First all text in black	All colons a	grayscale	5740
Fit printed marks and layo	suf to page			
Quiput colos bilmacos as:	Grazicale 📆	Bilmap downcampling	lan '	
Fountain steps:	256 🛨	Grayecale	700	3 .88
Routenge enter page (DPI)	1400 E	Manachrange	1 7200	
Print Preview 1	Print	T Cancel	Apoly	Helo

شكل 17.8 پرنٹ ڈائيلاگ بائس كى. Misc شيب پرموجودآ پشنز _


3- اگر پرنٹر کے لیے ایک انفار میشن شیٹ پرنٹ کرنی ہے تو Print job

Prepress آپشن سلیکٹ کردیں اور پھر information sheet

شیب سامنے لائیں (شکل 17.9)۔

4- جن آپٹمز کوسیٹ کرنا ہے ان کو چیک کریں۔

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)



شکل Prepress 17.9 شیب پراضا فی پرنٹ آ پشنز سیٹ کی جاسکتی ہیں ۔ اٹ کام)


5- ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرنے پر وہ encapsulated کیوسٹ

سكريث يرنث فائل كےطور يرسيو موجائے گا۔

کم فر**پ** Prepress شیب کی متعدد سینٹنگز Print Preview موڈ میں بھی دیکھی یاا ٹیرجسٹ کی جاسکتی ہیں۔

کلرseparations بناتا:


4- Ctrl+P دبا کر پرنٹ ڈائیلاگ باکس او پن کریں اوراس کی Separations شیب سامنے لائیں (شکل 17.10)۔



منكل 17.10 برنث و ائيلاگ باكس كى يدشيب برنث كي الگ رنگون كانعين كرت كيلئ ب-

- 2- Print seprations چیک باکس آن کریں اور پرنٹ کے لیے مطلوبہ ڈانٹ کام) رگوں کا انتخاب کریں۔ (www.pakstudy.com)
 - 9- Prepress میب پر Prepress جیک باکس آن 2- کرنے سے ہررنگ کے Separation بیج پراس کا تام پرنٹ ہوگا۔
- Position within page چیک باکس کلک کر کے بیٹے پر فائل (www.pakstuuy.com) انفارمیشن پرنٹ کریں۔ (پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

- 5- Print registration marksچیک باکس آن کریں۔
 - 6- دیگر پرنتنگ آپشزسیٹ کریں اور Print بٹن کلک کردیں۔ پوسٹ سکر پیٹ (ps.) فائل بنانا:
 - 1- اینے پراجیکٹ کوسیوکریں (Ctrl+S)-
 - 2- پرنٹ ڈائیلاگ باکس اوپن کریں (Ctrl+P)-
 - 3- مطلوبه بوست سكريث پرنٹرسليکٹ كريں (شكل 17.11)-



شكل 17.11.....ايك بوست سكريث پرنٹرسليك كرنا ، جس كى بنياد پرفائل پرنث موگى _

4- Print to File وْائْيلاگ باكس مِين فُولدُرْ فَائَل تَائْپ (ps) اور فائل كا Print to File دُوفائل كا متعين كريں ـ نام تعين كريں ـ (ساك استذى دان كام)

5- اس فولڈر تک جائیں جس میں فائل کوسیو کرنا ہے۔

6- Save as Type ڈراپ ڈاؤن کسٹ میں سے Save as Type وراپ ڈاؤن کسٹ میں سے الیکٹ کریں۔

7- فائل نیم شیکسٹ باکس میں ایک نام ٹائپ کریں اور Save بٹن کلک کردیں۔

Print To File	2× 3×
Save in: ☐ Draw 💌	+ © C □+
CdiViewer Samples CuntomMediaStrokes Scripts I Find Template I GMS I Net_Fav Presets	
File game: Graphic1.pm	Save
Save as type: Print File (*.pm)	* Cancel

فکل Print to File ائیلاگ باکس میں فائل کے لیے فولڈرٹائپ اور نام بتا کیں۔

eps. فائل بنانا:

- 1- فائل کوسیوکریں (Ctrl+S)-
- -2 Ctrl+E وباكين شكل 17.13 والا ذائيلاك باكس اوين بوجائے گا۔

۔ استڈی ڈاٹ کام 🤇	ا پال (پال	· · · · · · · ·
(www.pakstudy	Expart	National Control of the Control of t
	Save in 1 Desktop	
۔ اسٹڈی ڈاٹ کام)	My Documents: Javvad's Compules Metwork String 3% Floopy (A)	
(www.pakstudy	.:pm)	
	File pame. Shaphic Leps Files of type: EPS - Encapsulated	▼ Godpresonni, PostScript ▼ Mnostropoused

فكل Export -----17.13 دُاسُلِاگ باس مِين فائل شِيب (eps.) 'لوكيشن اور فائل نيم كالعين كرين _ (www.paressay.com)

(یاک استڈی ڈاٹ کام)

- 3- اس فولڈر تک جائیں جس میں فائل کوسیوکر تا ہے۔
- 4- فائل آف ٹائپ میں eps. سلیکٹ کریں' فائل نیم باکس میں نام ٹائپ .eps کریں اور Export بٹن کلک کردیں۔ابشکل 17.14 میں دکھایا گیا

Eps Export ڈائیلاگ بائس ظاہر ہوگا۔

Image heads			Color management Apply ICC grofile:
Exmat	TIFF	.	Composite printer profile
Lype	8 bit Color	7	Separations printer profile
Besolution.			Profile (Genetic offset separations profile)
	rent background		(Caramir Sumar suparditives profile)
Export text a Curves		a.	Send bitmaps as: CMYK • Maintain QPI links
• Test iv Include fonts			Auto increase fountain steps
			Fountain steps: 128 45
rojected unc	ompressed mag	e header si	ze: 2,113.437 bytes

شكل 17.14اى باكس مين آپشزسيث كرين اور OK كروين-

5- OK کلک کرنے سے Eps فائل بن جائے گا۔

کر میں امپورٹ یا اوپن کرناممکن ہے۔ انہیں ڈیسک ٹاپ پیاشنگ لے آوٹس میں امپورٹ یا اوپن کرناممکن ہے۔ انہیں ڈیسک ٹاپ پیاشنگ لے آوٹس میں امپیورٹ یا محاور پر بھی رکھا جاسکتا ہے۔

یری فلائیٹ اور پرینٹ بری و ب<u>و</u>

پرنٹ آؤٹ اپنی مرضی کے مطابق لینے کے لیے کورل ڈرا10 میں دومددگار فیچرزموجود ہیں۔(1) آپ پرنٹ ڈائیلاگ باکس کی Preflight ٹیب میں پرنٹ آؤٹ کے مسائل د کھے سکتے ہیں: اور (2) پرنٹ پری ویو فیچر کی مدد سے بیدد یکھناممکن ہے کہ ڈاکومنٹ پرنٹ ہو کرکیسا گلےگا۔

برى فلاييد چيك سے كام لينے كے ليے:

1- پرنٹ ڈائیلاگ باکس اوپن کرنے پر کورل ڈرا خود بخو دموجودہ (کرنٹ)
 ڈاکومنٹ کا پری فلائیٹ چیک کرتا ہے' اورا گرکوئی مسائل موجود ہوں تو ان
 گنشاند ہی Preflight ٹیب (شکل 17.15) میں کی جاتی ہے۔

Misc 1 1 Issue

شکل17.15.....کورل ڈرامتواتر پری فلائیٹ چیک کرتار ہتا ہے۔

2 اس شیب کوکلک کر کے مسائل دیکھے جاسکتے ہیں (شکل 17.16)۔



عام) المستلے کوسلیکٹ کرکے اس کی تفصیلی وضاحت دیکھی جاستی ہے۔ شکل 17.16....مسئلے کوسلیکٹ کرکے اس کی تفصیلی وضاحت دیکھی جاستی ہے۔

پرنث و بواوین کرنا:

♦ اگر پرنٹ ڈائیلاگ باکس اوپن کیا ہوا ہے قو Print Preview بٹن (www.pakstudy.com)
 کلک کردیں۔
 (پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

Ļ


♦ Print Preview 'File سلیکٹ کریں۔ شکل 18.17 میں دکھائی گئی پری و یووٹڈ وظاہر ہوگی۔



شکل 17.17..... ڈاکومنٹس پرنٹ کرنے ہے پہلے پونٹ پری ویویٹس ان کا جائزہ لیمنا بہتر رہتا ہے۔ '

کر رئیس پرنٹ و پوموڈ میں ڈرائنگر کوڈر کیگ کر کے ان کی پوزیشن سیٹ کی جاسکتی ہے۔ جاسکتی ہے۔

کی ۔۔۔۔۔ جب آپ پرنٹ پری و یوموڈ میں ہوں تو ڈرائنگ میں زوم إن اور زوم آؤٹ کرناممکن ہے۔ پرنٹ پری و یوڈائیلاگ میں Zoom ٹول (شکل 17.18) کلک کریں۔اب ڈاکومنٹ میں کلک کرنے سے وہ زوم إن ہوجائے گا۔ جبکہ Shift وہا کر کلک کرنے سے زوم آؤٹ کرنے کا ایک اور طریقہ ہیہ ہے کہ ڈاکومنٹ میں رائیٹ کلک کریں اور ظاہر ہونے والے مینو (شکل 17.19) میں سے ڈاکومنٹ میں رائیٹ کلک کریں اور ظاہر ہونے والے مینو (شکل 17.19) میں سے ٹولز بھی (شکل 200m کی استعال کر سے جی ہیں۔ ٹولز بھی (شکل 17.20) استعال کر سے جی ہیں۔



شكل 17.18 پرنث پرى ويوش زوم تول_

20	∠com in	
I	Zoom Out	F3
	Żoom	Ctrl+Z
زُ وم ماندُ: ماندُ:	Zoom 1:1 Zoom To Page Zoom To Width Zoom To Height	Shift+F4
	Zoom To Selection Zoom To Fit	Shift+F2 F4
	Go To Full Screen	Cul+G F9
	Preview Color Preview Separations	
ای د	Print Print This Sheet Now	Ctrl+P
oak.	Close Print Preview	Alt+C
	Whet the?	

فعل 17.19رائیٹ کلک مینو میں زوم کی کمانڈ ز

ئى ڈاٹ كام 🤇

(www.pak

استدی ذانه کام)

Zoom in Zoom Out 1:1 @ Q D T 10 Zoom...

(www.paks* جبزوم ٹول سلیکٹ کیا ہوتو ٹول ہارٹس بیزوم کماغرز دستیاب ہوں گی۔

PDFفائل بناتا

(www.pakstudv.com) کورل ڈرا 10 میں PDF فائلیں بنانے کی صلاحیت بھی بڑے کام کی چیز ہے۔ ان سے کام فائلوں کو ایڈوب ایکروبیٹ ریڈر یا ایکروبیٹ ریڈر میں دیکھا جاسکتا ہے (شکل 17.21)۔ یہ پروگرام adobe.com پر مفت دستیاب ہے۔ PDF فائلیں اصل ڈاکومنٹ کے فونٹس تصاویراورفارمیٹنگ کومخفوظ کر کے آئییں دوسروں کے پاس بالکل اصل حالت میں بھیجناممکن بناتی ہے۔




شکل 17.21ا یکروبیٹ ریگریش ایک PDF فائل او پان کی گئی ہے۔

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

ایک PDF فائل بنانے کے لیے:

- -1 جس ڈاکومنٹ کو PDF فائل کے طور پرسیو کرنا ہے اسے کورل ڈرامیں او پن ww
 کریں۔
- File -2 مینویس سے Publish to PDF سلیکٹ کریں۔اس طرح شکل 17.22 میں دکھایا گیا Save As PDF ڈائیلاگ باس آوین ہوجائے (www.pukscuay.com)
 - 3- PDF Style اسٹ میں آپ کے پاس مندرجہ ذیل فارمیٹنگ آپشنز موجود ہوں گی۔
- ♦ PDF for document distribution براجیک ww با استدی داند کام)
 باک استدی داند کام)

▲ PDF for prepress----ایک سروس بیورو کے ڈرائیہ پرنٹ کے لیےموز وں ہے۔



شكل 17.22 فائل كو PDF فارميث مين سيوكرنے كے ليے ۋائيلاگ باكس _

ربائد استدی داندکام)

▲ PDF for the web..... ویب پیج پرشائل کرنے کے لیے بیہ فارمیٹ استعمال کریں۔

- PDF for editing ایسا ڈاکومنٹ جے ایڈوب ایکروبیٹ PDF for editing میں ایڈٹ کیا جا سکتا ہو۔
 (www.pakstudy.com)
- A PDF/X-1 ایک اور prepress فارمیث جو LZW کی spepress فارمیث جو LZW کی جوائل کمپریشن استعال کرتا ہے۔
 بجائے ZIP فائل کمپریشن استعال کرتا ہے۔
 (www.pakstudy.com)

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

4- فائل نیم شیسٹ باکس میں ایک نام ٹائپ کرنے کے بعد Save بٹن کلک کردیں۔ کہ طبیاوپر ہدایت نمبر 3 میں وی گئی آپشنز میں ہے کی ایک کی سیٹنگو کو کسٹمائز کرنے بعنی اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے Save As PDF ڈائیلاگ باکس (شکل 17.22) میں Settings بٹن کلک کریں۔اس طرح شنل 17.23 والا Publish to PDF ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا۔ اس باکس میں مرضی کی تبدیلیاں کرکے OK کلک کرویں۔

Export range				
• Current o	Socument	Cytien/ Page		
Docume Selection		Pages: 1		
	ykt i	Company of the Compan	200	1 20
Compatibility	Acrobat 4.0	TOTAL COLUMN STATE OF THE PARTY		
Author:	yası javvasi			
AND DESCRIPTION OF A	production of the con-			
Seywords	4			Charles and the second

ئى ڈاٹ كام 🤇

(www.pak

منكل17.23 فائل فارميث كوكسوما تزكرنے كے ليے ڈ ائيلاك باكس

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(www.pakstudy.com)

(www.pakstudy.com)

(پاک استڈی ڈاٹ کام)

اپنڈکس A کورل ڈراکے مختلف جھے

ممل کورل ڈرا 11 پروگرام پانچ CDs پر ملےگا۔ پانچوں ڈسکوں میں مندرجہ ذیل چیزیں موجود ہوں گی جن کے متعلق اس اپنڈ کس میں بات کی جائے گی:

ڈسک 1 ۔۔۔۔۔ پروگرامز' فونٹس اور مہلیٹس ۔۔

'5 مک 2------ Omnipage Se-----Extras-2 کوئیک ٹائم 5 اور مائیکر وسافٹ VBA ویپ سروس ریفرنسز ٹول کے لیے

انسٹالیشن ی ڈی: اس میں ہزاروں اضافی فونٹس بھی ہیں۔

ڈسک 3- کلپ آرٹ اسیجز پٹیرنز سپرے لائٹز فریمز اور ٹا کھلز۔

♦ أسك 4- آبجيكش برش سيسير زاورساؤ تد فائلز ...
 ١٠٠٠ استدى دات كام)

♦ وسك 5- يريمينكم فوثوز TIFF فارميث مين مختلف تصاوير (www.pa)

کورل ڈرا 11 گرافکس Suit انسٹال کرنے کے لیے ڈسک 1 ی ڈی روم میں

ڈالیں۔جب پہلیش سکرین (شکل A-1) ظاہر ہوتو سب سے پہلی آٹٹم کوکلک کریں۔

CorelDRAW(R) Graphics Suite 11

(WWW.pakstady.com)

CORELDRAW

GRAPHICS

Install CoretDRAW(R) Graphics Suite 11

(www.paramay.com)

EXIT

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

് പ്രവാധ ആരു പ്രവാധ നടന്നു. അവലോഗ് വാരുക്കേട് വാരുക്കാന് വരുന്ന് വാരുന്ന് വാര് നിര്വ്വാർക്ക് വ്യൂട്ട് പ്രവാഗ പ്രവാദ്യം പ്രവാരം പ്രവാധ പ്രവാശ ആരിക്കും 1978 നിന്നു വാര്യ വിവാധ വരുന്നു. ഇന്റെ വാര്യ അത്രം വ്യൂട്ട് വ പ്രവാധ പ്രവാശം എന്നു വേരുക്കുന്നു. വരുക

فكل 1-A..... وْسك 1 سى وْ ى روم مِين وْالْنِي بِرِيسكر بِن طَاهِر مِوكَى -

بنیادی انسٹالیشن کمل کر لینے کے بعد آپ دیگر کمپوئٹس اور مفید یوٹیلیٹیز (مثلاً کوئیک ٹائم پلیئر فلیش پلیئر اور ایکر وبیٹ ریڈرانسٹال کر سکتے ہیں۔اس کے لیے متعلقہ آئٹمز کلک کرنا ہوں گی۔

انسٹال کیے ہوئے پروگرامزاور دیگرآئمٹز

آگرآپ نے Typical انسٹالیشن کی ہے تو کورل ڈرا 11 کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر پروگرامزاور کمپونٹس بھی انسٹال ہوئے ہوں گے (شکل 2-A)۔ یہاں ان کے متعلق مختفر معلومات دی جارہی ہیں۔Start مینومیں Programs اور پھر CorelDraw 11 فولڈراو پن کرنے پرآپ کومندرجہ ذیل چیزیں ملیس گی۔

Corel Capture 11

Corel PHOTO-PAINT 11

Corel R.A.V.E. 2.0


(wv CorelDRAW 11

Bitstream Font Navigator

- 9. CorelTRACE 11
- Duplexing Wizard

شکل A-2.....کورل ڈرافولڈر میںموجود مختلف آئٹمز۔

- ◄ کورل ڈرا 11 ہے کتاب ای پروگرام کے بارے میں ہے۔
- ♦ كورل ورا فوثو پينه 11 تعين تصاوير اور ديگر بث اميپ اميجز كی
 ايديننگ كے ليے۔
 (www.pakstudy.com)
- ♦ کورل ڈراR.A.V.E2.0ویب میں شامل کرنے کے شکیے آ بجیکٹ پر
 مبنی این میشنز بنانا۔
 - ♦ گرافکس پوٹیلیٹیز فولڈر (شکل 3-A)۔



شكل A-3 مسكر أفتس يوثيلينيز فولدُريْس شائل اجزاء

Corel Capture 11 ---- با كسز "مينوز" وغد وز اور سكرين كے ويكر سليک شد حصوں كى تصاوير ليس _ بيے سكرين كے ايكشنز كوا يئي ميشن كے طور پر جمي ديكارة كر سكتا ہے السلقة كا الله كام)
 سكرين كے ايكشنز كوا يئي ميشن كے طور پر جمي ديكارة كر سكتا ہے السلقة كام)
 (www.pakstudy.com)

Medical Buildings and Last

- ہٹ سٹریم فونٹ نیوی گیئر فونٹ گروپس بٹائے ' فونٹ کے ٹمونے دیکھنے :ان کام)
 اور پرنٹ کرنے اور نیٹے فونٹس إنسٹال کرنے کے لیے۔ (www.pakstudy.com)
 - ♦ Duplexing وزر ده کاغذ کی دونول طرف ڈ اکومنٹ پرنٹ کرتا ہے۔

کہ کسی بھی بڑے پروگرام کے لیے ورک پیس کوڈیفالٹ سیٹنگز پرری سیٹ کرٹا ہوتواس کے لانچ ہونے کے دوران F8 کی دیائے رکھیں۔

امیجه کوٹریس اور دیکٹر آبجیکٹس میں تبدیل کرنے کے لیے۔

(www._|

ا ٹکام)

اضافى يوليليير

ڈسک 2 کی ابتدائی سکرین کے ذریعہ آپ مندرجہ ذبل اضافی پوٹیلیٹیز کوانسٹال کرسکتے بں:

- Scansoft Omnipage SE (الیعنی آپیٹیکل Scansoft Omnipage SE) یوٹیکل (recognition) یوٹیلٹی جوسکین کیے ہوئے ٹیکسٹ کوایڈیٹنگ کے قابل ٹیکسٹ میں تبدیل کرسکتی ہے۔
- مائنگروسافٹ VBA ویب سروس ریفرنسز ٹول بید ویب پہنچ ڈ ویلپر زکواس
 قابل بنا تا ہے کہ وہ کورل ڈ را 11 میں XML ویب سروسز شامل کرسکیں۔
- ایروب ایکروبیٹ ریٹرر 5....اس مفت پروگرام کی مدو سے PDF فائلیں
 دیکھیں اور پرنٹ کریں (شکل 3-A)۔
 دیکھیں اور پرنٹ کریں (شکل 3-A)۔
- ◄ كوئيك ثائم 5 مختلف شم كى ويديو فائلين كوئيك ثائم فارميث مين ديكھيں۔

مر میس آپ کورل ڈرا 10 کی ڈیز پرموجود یہ یوٹیلیٹیز استعال تو کرسکتے ہیں الیکن استعال تو کرسکتے ہیں لیکن ان کے نئے لیکن ان کے نئے ورژن آتے رہے ہیں۔ آپ مندرجہ ڈیل سائیٹس پران کے نئے ورژن چیک اور ڈاؤن لوڈ کرسکیں سے:

ایڈوب ایکروبیٹ ریڈر : www.adobe.com

www.apple.com: کوئیک ٹائم

www.apple.com/trailers ہیں تو www.apple.com/trailers ہیں تو ہیں تو علیہ ہیں تو ہیں تو ہیں تو ہیں تو ہیں تو ہیں

اپنڈکس в

شارے کٹ کیز

کورل ڈرامیں تقریبا سبھی کمانڈ زاستعال کرنے کے تین طریقے ہیں: متعلقہ مینوز میں سے کمانڈ سلیکٹ کرنا ، پراپرٹی بار پرموزوں آئیکن کلک کرنا اور کی بورڈ کی مختلف کیز اور ثارث کش استعال کرنا۔ بیآخری طریقہ مفید ہے کیونکہ اس طرح آپ کا کافی وفت فی جاتا ہے اور مختلف کمانڈ زویے میں آسانی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ذیل میں ہم پھھا ہم ترین شارٹ کٹ کیز دے دے ہیں۔

(پاکاسٹڈی ڈانے کام "Ctrl+K"	آ بجيك كتام صحالك الككرنا_
"Ctrl+L"	سلیکٹ کیے ہوئے آجیکٹس کو کمبائن کرنا۔
"Ctrl+F9"	Contour ڈاکرونٹر واوین کرٹا۔
"Ctrl+C"	سلىكىند آئىم كوكاني كرنا_
"Ctrl+D"	سلىكىند تېجىكىنس كوۋىلىكىيەكرنا۔
"F7"	دائرے اور بیضوی اشکال بنانا۔
"Ctrl+F7"	Envelope ڈاکرونڈواوین کرنا۔
"Ctrl+E"	ڈ اکومنٹ کوکسی اور فارمیٹ میں ایکسپورٹ کرنا۔
"Alt+F3"	ڈرائنگ میں مخصوص شیکسٹ تلاش کرنا۔
"Ctrl+T"	شکسٹ کی پراپر شیز کوفارمیٹ کرنا۔

	"F5"	فرى بيند موده مين لائنين اور Curves دراكرنا-
	"F9"	ڈرائنگ کافل سکرین پری و یود کھنا۔
	D	مستطیل اشکال کا ایک گروپ ڈرا کرنا۔
	"Ctrl+G"	سلىكىند سنجىكىنس كوگروپ كرنا _
	"Ctrl+I"	فيكسث يا أنجيكش ام يورث كرنا _
	"Alt+F3"	Lens ڈاکراوین کرنا۔
	"Ctrl+N"	نى ۋرائىك بىنا تا_
	"Ctrl+O"	کوئی سیوکی ہوئی ڈرائنگ اوپن کرنا۔
	"Ctri+J"	کورل ڈراآ پشزسیٹ کرنے کے لیے ڈائیلاگ باکس او پن کرنا۔
	"CtrI+V"	كسى كاني ياكث كى موئى آئتم كوپييث كرنا۔
	"Y"	برابراونچائی اور چوڑائی والے کثیرالا صلاع بنانا۔
	"Ctrl+P"	اوین کی ہوئی ڈرائنگ کو پرنٹ کرنا۔
(_p a	"F6"	منتظیل اشکال بنا تا۔
(N	"Ctri+R"	کسی کیے ہوئے آخری عمل کود ہرانا۔
`	"Alt+F8"	Rotate ڈاکرونڈ واوپن کرتا۔
	"Ctrl+S"	ڈرائنگ کوسیو کرنا۔
(k	"Alt+F9"	Scale ڈاکرونٹر وکواوپن کرنا۔
(٧	"Ctrl+F12"	سپيلنگ چيک کرنا۔
	"A"	چکردارا هیکال ڈراکرنا۔
	"F8"	فيكسث ثائب كرنا-
(v	"Ctrl+Z"	_t√ Undo

	"Ctrl+U"	کروپ کیے ہوئے ا ^{نکیس} کوان کروپ کرنا۔
	"B"	سلیکٹڈ ہم بجیکٹس کے نچلے کناروں کوالائن کرنا۔
	"E"	سليكثذ المجيكنس كوافقي رخ پرالائن كرنا_
	°C"	سلىكىند تېجىكىش كۇممودى رخ پرالائن كرنا_
	"L"	ليفيث اللائن كرتا_
	"R"	رائث الائن كرنا_
	"Alt+F12"	فيكسث كوبيس لائن پرالائن كرنا_
	"Т"	فيكسث كواوير ب الائن كرنا_
	"Ctrl+Shift+K"	تمام فیکسٹ کوسال لیٹرز میں تبدیل کرنا۔
	"Ctrl+PgDn"	سلىكىند آ بجيكى كواويرلانا _
	"Ctrl+B"	فيكسث كو بولڈ كرنا _
	"Ctrl+M"	فيكسث كوبلنس ديناياختم كرناب
(.	"Shift+F3"	سلىكىدى ئىكىس ئىدىل كرنا_
، ڈاٹ کام)	"Ctrl+E"	شيكست كوسنشرالائن كرنا_
(www.pa	"P"	تېجىكىش كوپىچى پرسنشر كرنا ـ
	"Shift+F12"	آ وُٹ لائن کلرڈ ائیلاگ بائس کھولنا۔
، ڈاٹ کام)	"Ctrl+Q"	سلیکنڈ آ بجیکٹ کو Curve میں تبدیل کرنا۔
(www.pa	"Ctrl+Shift+Q"	كى آبجىكىڭ كوآ ۇ ئەلائن مىں تېدىل كرنا۔
	"Ctrl+X"-Jel	سليكثن كوكث كرنا_
	Shift+Delete	
(www.pal	"Delete"	سلىكىڭدە بجېكىڭ كوۋىلىپ كرنا۔
(*****,ba		

"Shift+E"	سليكثدة بميلتس كوافقي رخ پر برابر فاصلے پرر کھنا۔
"Shift+C"	سليكثدة بجيكش كوعمودى رخ پر برابر فاصلے پرركھنا۔
"Ctrl+Shift+T"	ایڈٹ ٹیکسٹ ڈائیلاگ باکس اوپن کرنا۔
"Ait+F4"	كورل ۋراپروگرام كوكلوز كرتا_
"X"	مرا فك كاليك حصد مثانا _
"G"	آ بجیکٹ کورنگ دینا۔ کلک اورڈ ریگ کرے فاؤنٹین فل دینا۔
"Ctrl+Shift+F"	دستیاب فونش کی فهرست دیکھنا۔
"Ctrl+NUMPAD2"	فونٹ سائز گھٹانا۔
"Ctrl+NUMPAD8"	فونٹ سائز بڑھانا۔
"Ctrl+Shift+P"	تمام دستیاب فونٹ سائزوں کی فہرست دیکھنا۔
"Ctrl+H"	فورس الائتمنث كرنا (فيكست كے ليے)۔
"Ctrl+PgUp"	سلىكىند آجىكىنس كوادىرلانا ـ
"F11"	المبجيكش كوفا وُسْيِنْ فِل دينا۔
"Ctrl+J"	فيكسث كوفل جستيفا ئى كرنا_
"H"	Pan ٹول کوسلیکٹ کرنا۔
"Ctrl+l"	فيكسث كوإثا لك كرنا_
"Ctrl+L"	شيكست كوليفث الائن كرنا_
"Ctrl+Home"	إنسرش بواسنت كوئيكست باكس كيشروع ميس لےجانا۔
"Home"	انسرش بوائث كوشيكسك كى لائن كة غازيس لانا-
"Ctrl+End"	إنسرش بوائث كوئيكست باكس كة خريس لےجانا۔
"End"	إنسرش بواسك كوشكسك كى لائن كة خريس لانا-

(پاک اسٹڈی ڈاٹ کام)

(_P)

(w

(_p)

(w

(w

	"N"	نیوی کینر ونڈ واو پن کرنا۔
Ì	"PgDn"	ا محلے بیج پرجانا۔
	"DnArrow"	آ بجيكث كوينچ كى طرف كھسكانا۔
	"UpArrow"	آ بجیکٹ کو اوپر کی طرف کھسکا نا۔
	"LeftArrow"	آ بجيك كوبائين طرف كهسكانا-
	"RightArrow"	المبجيك كودائي طرف كهسكانا _
	"F12"	آؤٹ لائن پین ڈائیلاگ بائس اوین کرنا۔
	"PgUp"	مجھلے بیچ پر جانا۔
	"Ctrl+Shift+Z"	Undo کے ہوئے مل کوروبارہ لا گوکر تا۔
	"Ctrl+W"	ڈرائنگ ونڈ وکود وہارہ ڈرا کرنا۔
	"Ctrl+R"	فيكسث كورائيث الائن كرنا_
	"Alt+F10"	Size ڈاکرونڈواو پن کرنا۔
، ڈاٹ کام)	"F10"	آ بجيكث كنو ذ زكوايثرث كرنا _
(www.pa	"Ctrl+Shift+C"	پرنٹ میں نہآنے والے کیر مکٹرکوشوکرنا۔
	"Ctrl+Shift+S"	ڈرائنگ میں تمام سٹائلز کی فہرست دیکھنا۔
ن ڈاٹ کام)	"Ctrl+F11"	Symbols ڈاکرونڈواوین کرنا۔
(www.pal	"Ctrl+F10"	آ پشنز ڈائیلاگ باکس Textb والاحصہ او پن کرنا۔
	"Shift+PgDn"	سليكثد أجيكش كو پيچھے لے جانا۔
	"Shift+PgUp"	سلىكىند آجىكىنس كواوېرلانا ـ
, .	"Ctrl+Space"	موجودہ سلیکٹ کیے ہوئے ٹول کی بجائے Pick ٹول
(www.pak		سليكىٹ كرنا_
ی ڈاٹ کام)	4	

"F3" "F2" "F4"	View Manager ڈاکراوپن کرنا۔ ڈرائنگ میں زوم آؤٹ کرنا۔ ایک مرتبہزوم إن کرنے کے لیے۔
"F2"	
	ایک مرتبه زوم إن کرنے کے لیے۔
"F4"	The state of the s
	ڈرائنگ کے تمام آبجیکٹس پرزوم اِن کرنا۔
"Shift+F4"	سارا پرنٹ کے قابل پیچ و یکھنا۔
"Shift+F2"	صرف سليكثر آبجيكش يرزوم إن كرنا-